

Windows — Alterar o tamanho da Memória Virtual

Categoria: Suporte / Windows

Sistema: Windows

Tipo: Configuração / Desempenho

Nível: Intermediário

✦ Objetivo

Orientar como configurar manualmente o tamanho do **arquivo de paginação (pagefile)** do Windows, também conhecido como **memória virtual**.

O procedimento pode ser utilizado em situações específicas de troubleshooting ou quando houver uma necessidade técnica de configuração do arquivo de paginação.

🔍 Conceito

A memória virtual permite que o Windows utilize espaço em disco como complemento à memória RAM.

O arquivo utilizado para essa finalidade é normalmente denominado:

pagefile.sys

O arquivo de paginação não substitui a memória RAM. Como o armazenamento é mais lento que a memória RAM, aumentar o tamanho do arquivo de paginação não significa, por si só, que o computador terá maior desempenho.

⚠ **Recomendação:** na maioria dos ambientes, o gerenciamento automático do tamanho do arquivo de paginação pelo Windows deve ser mantido, salvo quando houver uma necessidade específica.


✂ Procedimento

1. Abrir as configurações do sistema

Clique com o botão direito do mouse no botão **Iniciar** e selecione:

Sistema

📷 Imagem 1 — Abrir as configurações do sistema




2. Acessar as configurações avançadas

Na janela **Sistema**, acesse:

Configurações avançadas do sistema

📷 Imagem 2 — Configurações avançadas do sistema




3. Acessar as configurações de desempenho

Na janela **Propriedades do Sistema**:

1. Acesse a guia **Avançado**.
2. Na seção **Desempenho**, clique em **Configurações...**

📷 Imagem 3 — Configurações de desempenho




4. Acessar as configurações de memória virtual

Na janela **Opções de Desempenho**:

1. Acesse a guia **Avançado**.
2. Na seção **Memória virtual**, clique em **Alterar...**

📷 Imagem 4 — Configurações da memória virtual




5. Desabilitar o gerenciamento automático

Na janela **Memória Virtual**:

Desmarque a opção:

Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades

📷 Imagem 5 — Desabilitar o gerenciamento automático



6. Selecionar a unidade

Selecione a unidade na qual deseja configurar o arquivo de paginação.


Normalmente, trata-se da unidade em que o Windows está instalado, geralmente:

C:

Em seguida, selecione:

Tamanho personalizado

📷 Imagem 6 — Selecionar a unidade e tamanho personalizado



7. Definir o tamanho do arquivo de paginação

Informe os valores desejados nos campos:


- **Tamanho inicial (MB)**
- **Tamanho máximo (MB)**

Depois de informar os valores, clique em:

Definir

Em seguida, clique em **OK** para aplicar as configurações.

📷 Imagem 7 — Definir tamanho inicial e máximo



8. Reiniciar o computador

O Windows poderá informar que é necessário reiniciar o computador para que as alterações sejam aplicadas.

Escolha:

Reiniciar agora

ou

Reiniciar depois

Caso escolha reiniciar posteriormente, lembre-se de reiniciar o computador antes de validar a alteração.

📷 Imagem 8 — Solicitação de reinicialização

Inserir aqui o print correspondente ao passo 8.

✓ Validação

Após reiniciar o computador:

1. Retorne às configurações de **Memória Virtual**.
 2. Verifique se os valores configurados permanecem aplicados.
 3. Confirme se o sistema está funcionando normalmente.
 4. Caso a alteração tenha sido realizada para solucionar um problema específico, reproduza o cenário e verifique se o problema foi resolvido.
-

△ Observações

- O arquivo de paginação é um recurso complementar à memória RAM.
 - Aumentar o tamanho da memória virtual **não aumenta fisicamente a quantidade de RAM**.
 - O tamanho adequado depende do uso do computador e da necessidade do sistema.
 - Em ambientes corporativos, alterações dessa natureza devem ser realizadas conforme o procedimento interno de TI.
 - Antes de alterar configurações de memória virtual, registre a configuração original para possibilitar o rollback.
 - Caso não exista uma necessidade específica para configuração manual, recomenda-se avaliar a utilização do **gerenciamento automático pelo Windows**.
-

🔄 Rollback

Caso seja necessário retornar à configuração anterior:

1. Acesse novamente **Memória Virtual**.
 2. Marque:
Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades
 3. Clique em **OK**.
 4. Reinicie o computador.
-

Resumo do Troubleshooting

Item	Informação
Sistema	Windows
Recurso	Memória Virtual
Arquivo	pagefile.sys
Objetivo	Configurar o arquivo de paginação
Configuração	Tamanho inicial e máximo
Necessário reiniciar?	Sim, quando solicitado pelo Windows
Recomendação	Manter gerenciamento automático quando não houver necessidade específica

Referências

- Documentação técnica do Microsoft Windows sobre memória virtual e arquivo de paginação.
- Procedimentos internos de administração e troubleshooting de estações Windows.