

PANDUAN MENJALANKAN DEMO MAUCAFE

Sistem Antrean Digital Signage TV & Monitoring Kasir Outlet

MODUL PRAKTIS

✦ Ringkasan 3 Layar Utama Aplikasi

1. Layar TV Display

Dipasang di TV Outlet. Menampilkan nomor pemanggilan antrean & pemutar media promo (foto/video).

Buka: /display

2. HP Kasir (Admin)

Dipasang di HP Kasir. Input pesanan, pilih Tunai/QRIS, memanggil antrean & tombol selesai.

PIN: 1111

3. HP Pemilik (Owner)

Dipasang di HP Pemilik. Pemantauan omzet kotor, Tunai vs QRIS, modal/HPP & keuntungan bersih.

PIN: 1234

🚀 Langkah demi Langkah Menyalakan Demo

LANGKAH 1

Menyalakan Aplikasi di Laptop

Buka folder aplikasi di laptop, lalu **klik 2 kali file JALANKAN_DEMO.bat**. Jendela hitam kecil akan muncul dan aplikasi otomatis aktif dalam beberapa detik. Jangan tutup jendela ini selama demo.

LANGKAH 2

Menyambungkan HP & Laptop (Wi-Fi yang Sama)

Pastikan Laptop dan HP terhubung ke Wi-Fi/Hotspot yang sama. Cari IP Laptop dengan membuka Command Prompt (cmd), ketik ipconfig, lalu catat angka pada **IPv4 Address** (contoh: 192.168.1.15).

LANGKAH 3

Membuka Alamat Layar di Browser


- **Layar TV (Laptop)**: Buka <http://localhost:3000/display> lalu klik **Aktifkan Suara**.
- **HP Kasir**: Buka <http://192.168.1.15:3000/admin> (PIN Kasir: 1111).
- **HP Pemilik**: Buka <http://192.168.1.15:3000/owner> (PIN Pemilik: 1234).



PESANAN SIAP

PROMO OUTLET

VIDEO



ALUR SIMULASI & PENANGANAN KENDALA

Petunjuk Alur Penggunaan & Troubleshooting Sederhana

HALAMAN 2

Alur Simulasi Transaksi Kasir & TV

TAHAP 1

Input Pesanan di HP Kasir

Pilih item kopi di HP Kasir, tentukan metode pembayaran (Tunai / QRIS), lalu tekan tombol **Sudah Dibayar**. Nomor antrian otomatis diterbitkan.

TAHAP 2



Memanggil Nomor Antrian

Di HP Kasir, buka tab **Pesanan** lalu tekan **Panggil**. Nomor antrian akan muncul besar di layar TV disertai panggilan suara otomatis.

TAHAP 3

Menyerahkan Pesanan & Cek Pemilik Toko

Setelah kopi diambil, tekan **Selesai** di HP Kasir. Buka HP Pemilik (/owner) untuk melihat update omzet kotor, uang tunai laci, dan laba bersih secara real-time.



? Pertanyaan & Troubleshooting Sederhana

Kendala	Penyebab	Solusi Cepat
Suara TV Tidak Berbunyi	Browser memblokir suara otomatis	Tekan tombol merah "Aktifkan Suara" di pojok layar TV.
HP Tulisannya "Koneksi Terputus"	Server laptop mati / beda Wi-Fi	Pastikan file JALANKAN_DEMO.bat masih aktif dan HP tersambung Wi-Fi yang sama.
Ingin Matikan Demo	Selesai peragaan	Tutup jendela layar hitam (JALANKAN_DEMO.bat). Data transaksi tersimpan aman.