GreenInfraPlannerJP
操作マニュアル

株式会社MIERUNE



2026年11月24日

GreenInfraPlannerJP 操作マニュアル

目次

1. 操作方法 4

1.1. プラグインのインストール ... 4
1.1.1. QGIS プラグインリポジトリからインストールする場合 ... 4
1.2. 入手しているプラグインの ZIP ファイルからのインストールする場合 ... 4
1.3. プラグインの起動 ... 5
1.4. API キーの設定 ... 5
1.5. 対象地域の選択 ... 6
1.6. ベースマップの設定 ... 7
1.6.1. 行政区域の設定 ... 7
1.6.2. その他ベースマップの選択 ... 8
1.6.3. 使用データに関する情報について ... 10
1.7. API データの可視化 ... 10
1.7.1. 人口・社会タブ ... 10
1.7.2. 都市計画タブ ... 10
1.7.3. 自然環境タブ ... 10
1.7.4. 災害リスクタブ ... 11
1.7.5. 使用データに関する情報について ... 11
1.8. データ取得・可視化の実行 ... 11
1.8.1. 注意事項 ... 12
1.9. 補足情報：QGIS でのレイヤー表示設定 ... 12
1.9.1. レイヤープロパティで色や透過度を変更する ... 12

2. 表示される警告やエラーについて 15

3. 接続する API の情報 16

3.1. 国土地理院ベクトルタイル 16
3.2. 国土交通データプラットフォーム 16
3.3. 不動産情報ライブラリ 17
3.4. 海しる（海洋状況表示システム） 17
3.5. e-Stat（政府統計の総合窓口） 18
3.6. ハザードマップポータルサイト 18
3.7. 環境ジオポータル 19

1. 操作方法

1.1 プラグインのインストール

1.1.1 QGIS プラグインリポジトリからインストールする場合

メニューバーから「プラグイン」→「プラグインの管理とインストール」を選択します。




図 1　プラグインのインストール

検索バーに「GreenInfraPlannerJP」と入力し、検索結果から「GreenInfraPlannerJP」を選択します。「インストール」ボタンをクリックし、インストールが完了すると、ツールバーにプラグインのアイコンが表示されます。



図 2　プラグインの検索

1.2 入手しているプラグインの ZIP ファイルからのインストールする場合

メニューバーから「プラグイン」→「プラグインの管理とインストール」を選択します。




図 3　プラグインのインストール

左側のメニューから「ZIP からインストール」を選択し、「...」ボタンをクリックして、ダウンロードした ZIP ファイルを選択します。
ZIP ファイルの選択ができたら「インストール」ボタンをクリックします。



図 4　zip でインストール

1.3 プラグインの起動

メニューまたはツールバーより GreenInfraPlannerJP を起動します。



図 5　プラグインの起動

1.4 API キーの設定

「🔑」のアイコンをクリックし、必要な API キー設定欄に API キーを入力します。入力が完了したら「OK」ボタンを押してください。

※API キーは、外部のデータサービスを利用するための「認証コード」です。 このプラグインでは、地図データや地理情報を取得するために必要となりますので、各サイトからご自身で発行手続きをしてください。



図 6　鍵アイコン説明




図 7　APIキー設定の説明

1.5　対象地域の選択

「都道府県」と「市区町村」をプルダウンから選択してください。
市区町村は都道府県を選択するとプルダウンから選択ができるようになります。



図 8　対象地域設定



図 9　自治体の選択

1.6　ベースマップの設定

1.6.1　行政区域の設定

　行政区域データの表示に関する設定を行います。
以下の項目から、表示したい行政区域のタイプを選択してください。



図 10　行政区域の設定

ベース（白）

- 行政区域を白色のポリゴンで表示します（カテゴリによる色分けなし）
- チェックの有無にかかわらず常に表示されます

3クラス

- 行政区域を3区分（都市型／農地緑地型／森林型）で色分けして表示します

5クラス

- 行政区域を５区分（森林型／都市型／農地緑地型／森林型やや都市より／農地緑地型やや都市より）で色分けして表示します

６クラス

- 豪雨発生の変化と土地利用に基づき、行政区域を６区分で色分けして表示します

API版とローカルデータ同梱版について

行政区域データは、通常は国土交通データプラットフォームの API から取得して表示します。
ローカルデータ同梱版の使用時は、以下の場合プラグインに同梱されているローカルデータに自動で切り替えて表示します。

- 国土交通データプラットフォームの API キーが設定されていないとき
- API からデータを取得できないとき

ローカルデータ同梱版に切り替わった場合は、メッセージバーに以下の警告が表示されます。

- API キー未設定のとき：「国土交通DPFのAPIキーが未設定のため、行政区域はローカルデータを使用しました。」
- API から取得できないとき：「国土交通データプラットフォームから行政区域データを取得できなかったため、ローカルデータを使用しました。」

注意事項

- ローカルデータ同梱版では「6クラス」は表示されません。「6クラス」を表示するには API キーの設定が必要です
- ローカルデータを同梱していないプラグインの場合、API キーが未設定だと行政区域データの取得はスキップされます

1.6.2 その他ベースマップの選択

可視化したい項目にチェックを入れてください。
初期設定では全てにチェックが入っているので、不要なデータはもう一度クリックしてチェックを外してください。




図 11　ベースマップの設定

各項目で可視化されるデータは以下の通りです。

水域

- 水域（河川、湖沼など）
- 表示範囲：ズームレベル 9 以上

高速道路

- 高速自動車道
- 高速自動車道トンネル
- 表示範囲：ズームレベル 7 以上

主要道路

- 主要な道路
- 表示範囲：ズームレベル 9 以上

建物ポリゴン

- 普通建物（ズームレベル 16 以上）
- 堅ろう建物
- 高層建物
- 普通無壁舎（ズームレベル 16 以上）
- 堅ろう無壁舎
- 表示範囲：ズームレベル 14 以上

1.6.3 使用データに関する情報について

「行政区域」の文字の横の「ⓘ」にカーソルを合わせるとデータの提供元を確認することができます。また、「その他ベースマップ設定」の文字の横の「ⓘ」にカーソルを合わせると接続している API の情報を確認することができます。




図 12　その他ベースマップの情報

1.7 API データの可視化

このプラグインでは、「人口・社会」「都市計画」「自然環境」「災害リスク」の 4 つのカテゴリーから、必要なデータを選択して可視化できます。

1.7.1 人口・社会タブ

画面上部の「人口・社会」タブをクリックすると、人口や社会に関するデータを選択できます。

政府統計(e-Stat)

- 人口メッシュ(3 次メッシュ)
- 人口メッシュ(4 次メッシュ)

不動産情報ライブラリ

- 人口集中地区(DID)

1.7.2 都市計画タブ

画面上部の「都市計画」タブをクリックすると、都市計画に関するデータを選択できます。

不動産情報ライブラリ

- 都市計画区域/区域区分
- 用途地域
- 立地適正化計画
- 地区計画
- 高度利用地区
- 自然公園地域

1.7.3 自然環境タブ

画面上部の「自然環境」タブをクリックすると、海洋・港湾や植生に関するデータを選択できます。

海しる

- 海岸線

- 港湾区域
- 漁港区域

環境ジオポータル

- 現存植生図2024

現存植生図2024 は、選択した市区町村の範囲のデータを取得して表示します。

- 都道府県に応じて、対応する地域ブロックのデータが自動で選択されます
- 環境ジオポータルが公開しているスタイル設定ファイルを適用して、植生の凡例ごとに色分けして表示します
- API キーの設定は不要です

1.7.4 災害リスクタブ

画面上部の「災害リスク」タブをクリックすると、災害リスクに関するデータを選択できます。

ハザードマップポータルサイト

- 洪水浸水想定区域（想定最大規模）

1.7.5 使用データに関する情報について

各カテゴリー名の横の「ⓘ」にカーソルを合わせると、接続している API やデータ提供元の情報を見ることができます。

1.8 データ取得・可視化の実行

可視化したいデータにチェックを入れたら、画面下部の「データ取得・可視化実行」ボタンをクリックします。

実行中はメッセージバーに「読み込み中: 処理中です...」と表示されます。処理が完了するまでそのままお待ちください。




図 13　読み込み中の表示

データの取得が完了すると、地図上にデータが表示されます。




図 14　実行結果

1.8.1　注意事項

- データの取得には時間がかかる場合があります
- 選択する地域の範囲や、チェックを入れたデータの数によって、処理時間が変わります
- 必要な API キーが設定されていない場合、該当するデータは取得できません
- 現存植生図2024 は地物数が多いため、市区町村によっては取得に時間がかかる場合があります

1.9　補足情報：QGIS でのレイヤー表示設定

取得したデータは QGIS のレイヤーとして追加されます。レイヤーの色や透明度などの表示設定を変更することで、より見やすい地図を作成できます。

1.9.1　レイヤープロパティで色や透過度を変更する

レイヤーパネルで、設定を変更したいレイヤーを右クリックし、「プロパティ」を選択してください。レイヤープロパティダイアログの左側メニューから「シンボロジ」を選択すると、以下の設定ができます。




図 15　プロパティを開く

色の変更

1. カラーボックスをクリックします
2. 色選択ダイアログで好みの色を選択します
3.「OK」ボタンをクリックして確定します




図 16　色を変更する

透明度の変更

1. 不透明度」スライダーを調整します
2. 0%（完全に透明）から 100%（完全に不透明）の範囲で設定できます
3. 複数のレイヤーを重ねて表示する場合、透明度を調整することで下のレイヤーを透かして見ることができます




図 17　不透明度を変更する

線の太さやスタイルの変更 ラインレイヤー（道路など）の場合：

- 「幅」で線の太さを調整できます
- 「線の種類」で実線、破線、点線などを選択できます





図 18　不透明度を変更する

設定が完了したら「OK」ボタンをクリックして変更を適用してください。

2. 表示される警告やエラーについて

データ取得・可視化の実行中に、以下のようなメッセージが表示されることがあります。 それぞれの対処方法を確認してください。

メッセージバー	対処方法
	対象地域を選択していない場合に表示されます。「対象地域の選択」で都道府県と市区町村を選択してから、再度「データ取得・可視化実行」ボタンをクリックしてください。
	API キーが設定されていない場合に表示されます。画面右上の「🔑」アイコンをクリックして、該当するサービスの API キーを入力して「保存」をしてください。
	API キーが間違っていたり、有効期限が切れている可能性があります。API キー設定画面で正しいキーが入力されているか確認、サービス提供元のウェブサイトで API キーの状態を確認をしてください。
	国土交通データプラットフォームの API キーが未設定、または API からデータを取得できなかったため、プラグインに同梱されているローカルデータで行政区域を表示した場合に表示されます。行政区域は表示されますが、「6 クラス」は表示されません。「6 クラス」を表示する場合は、「🔑」アイコンから国土交通データプラットフォームの API キーを設定してください。
	QGIS が行政区域のベクトルタイル配信元からタイルを読み込む際、海域などタイルが配信されていない場所のタイルを取得しようとした際にこの警告が表示されます。プラグインの動作には影響はありません。

3. 接続する API の情報

このプラグインでは、以下の API に接続してデータを取得・可視化しています。

3.1 国土地理院ベクトルタイル

API の提供元

国土地理院 地理院タイル（ベクトルタイル提供実験）

API サイト

https://maps.gsi.go.jp/development/vt.html[*1]

利用データ

- 水域
- 高速道路
- 主要道路
- 建物ポリゴン

クレジット

出典：国土地理院ウェブサイト
地理院タイル（ベクトルタイル）を加工して作成

3.2 国土交通データプラットフォーム

API の提供元

国土交通省 国土交通データプラットフォーム

API サイト

https://data-platform.mlit.go.jp/[*2]

利用データ

- 行政区域（3 クラス・5 クラス・6 クラス分類）

データの出典（3 クラス・5 クラス）

大澤 剛士, 山野 博哉, 小笠原 奨悟「土地利用基本計画から推進しやすいグリーンインフラのタイプを検討する」（https://doi.org/10.3825/ece.24-00022）[*3]

---

1. https://maps.gsi.go.jp/development/vt.html
2. https://data-platform.mlit.go.jp/
3. https://doi.org/10.3825/ece.24-00022%EF%BC%89

データの出典（6クラス）

Developing national-scale basic guideline on flood-adaptation strategies under climate change using probabilistic and deterministic factors. Water Research 282: 123723 (2025)

著者：Osawa T, Sakurai G, Wakai A

DOI：https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123723[*4]

3.3 不動産情報ライブラリ

API の提供元

国土交通省 不動産情報ライブラリ

API サイト

https://www.reinfolib.mlit.go.jp/[*5]

利用データ

- 人口集中地区（DID）
- 都市計画区域/区域区分
- 用途地域
- 立地適正化計画
- 地区計画
- 高度利用地区
- 自然公園地域

クレジット

このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリの API 機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません

3.4 海しる（海洋状況表示システム）

API の提供元

海上保安庁 海洋状況表示システム（海しる）

API サイト

https://www.msil.go.jp/[*6]

利用データ

---

4. https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123723
5. https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
6. https://www.msil.go.jp/

- 海岸線
- 港湾区域
- 漁港区域

クレジット

このサービスは、海しる API を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は海上保安庁によって保証されたものではない

3.5 e-Stat（政府統計の総合窓口）

API の提供元

政府統計の総合窓口（e-Stat）

API サイト

https://www.e-stat.go.jp/[*7]

利用データ

- 人口メッシュ（3 次メッシュ）
- 人口メッシュ（4 次メッシュ）

クレジット

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の API 機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

3.6 ハザードマップポータルサイト

API の提供元

国土交通省 ハザードマップポータルサイト

API サイト

https://disaportal.gsi.go.jp/[*8]

利用データ

- 洪水浸水想定区域（想定最大規模）

クレジット

「ハザードマップポータルサイト」（https://disaportal.gsi.go.jp/）を加工して作成[*9]

---

7. https://www.e-stat.go.jp/
8. https://disaportal.gsi.go.jp/
9. https://disaportal.gsi.go.jp/%EF%BC%89%E3%82%92%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%9C%E6%88%90

3.7 環境ジオポータル

API の提供元

環境省 生物多様性センター（環境ジオポータル）

API サイト

https://geoportal.env.go.jp/[*10]

利用データ

- 現存植生図2024

クレジット

出典：環境省生物多様性センター「現存植生図2024（1/25,000植生図）」（https://geoportal.env.go.jp/）[*11]

このサービスは、環境ジオポータルのデータを加工して作成しています。
出典：環境省生物多様性センター「現存植生図 2024 スタイル設定ファイル」（CC BY 4.0）（https://geoportal.env.go.jp/datasets/368329d069ab4e70a0b1938eb050ad07）[*12]

10. https://geoportal.env.go.jp/
11. https://geoportal.env.go.jp/%EF%BC%89
12. https://geoportal.env.go.jp/datasets/368329d069ab4e70a0b1938eb050ad07%EF%BC%89


MIERUNE