

[En savoir plus](#)

Cloner « TP3_hive_sql » [Infos](#)

▼ Nom et applications - *requis* [Infos](#)

Donnez un nom à votre cluster et choisissez les applications que vous voulez y installer.

Nom

Version Amazon EMR [Infos](#)

Une version contient un ensemble d'applications susceptibles d'être installées sur votre cluster.

Offre d'applications

Spark Interactive 	Core Hadoop 	Flink 	HBase 	Presto 	Trino 
--	--	--	--	--	--

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ AmazonCloudWatchAgent 1.300032.2 | ☐ Flink 1.20.0 | ☐ HBase 2.6.4 |
| ☐ HCatalog 3.1.3 | ☒ Hadoop 3.4.2 | ☒ Hive 3.1.3 |
| ☒ Hue 4.11.0 | ☐ JupyterEnterpriseGateway 2.6.0 | ☐ JupyterHub 1.5.0 |
| ☐ Livy 0.8.0 | ☐ Oozie 5.2.1 | ☐ Phoenix 5.2.1 |



[Alt+S]



Utilisez le catalogue de données AWS Glue pour fournir un metastore externe à votre application.

☐ Utiliser pour les métadonnées de table Hive

Options du système d'exploitation | [Infos](#)

- ☒ Version Amazon Linux :
- ☐ Amazon Machine Image (AMI) personnalisée
- ☒ Appliquez automatiquement les dernières mises à jour Amazon Linux

▼ Configuration de cluster - *requis* [Infos](#)

Choisissez une méthode de configuration pour les groupes de nœuds primaires, principaux et de tâches de votre cluster.

☒ **Groupes d'instances uniformes**
Choisissez le même type d'instance EC2 et la même option d'achat (à la demande ou Spot) pour tous les nœuds de votre groupe de nœuds. [En savoir plus](#) ↗

☐ **Flottes d'instances flexibles**
Choisissez parmi la plus grande variété d'options de provisionnement pour les instances EC2 de votre cluster. Diversifiez les types d'instances et les options d'achat, et utilisez une stratégie d'allocation. [En savoir plus](#) ↗

Groupes d'instances uniformes

Primaire

Choisir un type d'instance EC2

m4.large
2 vCore 8 GiB mémoire
EBS uniquement stockage
Prix à la demande : -
Prix Spot le plus bas : -

Actions ▼



Confidentialité Conditions



[Alt+S]



► Configuration de nœud - *facultatif*

Unité principale

Retirer le groupe d'instances

Choisir un type d'instance EC2

m4.large

2 vCore 8 GiB mémoire

EBS uniquement stockage

Prix à la demande : -

Prix Spot le plus bas : -

Actions ▼

► Configuration de nœud - *facultatif*

Ajouter un groupe d'instances de tâches

Vous pouvez ajouter jusqu'à 48 autres groupes d'instances de tâches.

Volume racine EBS

Le volume racine EBS s'applique aux systèmes d'exploitation et aux applications que vous installez sur le cluster.

[Contraintes relatives au rapport de volume racine EBS](#) ↗

Taille (Gio)

15

15 - 100 GiB par volume
Volume SSD polyvalent
(gp3)

IOPS

3000

3000- 16000 IOPS par
volume. Choisissez un
rapport maximum de
500:1 entre les IOPS et la
taille du volume.

Débit (Mio/s)

125

125- 1000 MiB/s par
volume. Choisissez un
rapport maximum de
0.25:1 entre le débit et les
IOPS.



Confidentialité

Conditions



[Alt+S]



Choisissez la manière dont Amazon EMR doit dimensionner votre cluster.

Choisir une option

☒ Définir manuellement la taille du cluster

Utilisez cette option si vous connaissez vos modèles de charge de travail à l'avance.

☐ Utiliser la mise à l'échelle gérée par EMR

Surveillez les principales métriques de charges de travail afin qu'EMR puisse optimiser la taille du cluster et l'utilisation des ressources.

☐ Utiliser un autoscaling personnalisée

Pour dimensionner de manière programmatique les unités principales et les nœuds de tâches, créez des politiques d'autoscaling personnalisées.

Configuration de mise en service

Définissez la taille de votre unité principalegroupe d'instances. Amazon EMR tente de fournir cette capacité lorsque vous lancez votre cluster.

Nom	Type d'instance	Taille de l'instance(s)	Utiliser l'option d'achat Sp
Unité principale	m4.large	2	☐
Nom	Type d'instance	Taille de l'instance(s)	Utiliser l'option d'a

▼ Réseaux - *requis* [Infos](#)

Choisissez les paramètres réseau qui déterminent la façon dont vous et les autres entités communiquez avec votre cluster.

Cloud privé virtuel (VPC) [Infos](#)

[Parcourir](#)

[Créer un VPC](#)

Sous-réseau [Infos](#)



Confidentialité [Conditions](#)



[Alt+S]



▼ Groupes de sécurité EC2 (pare-feu)

Avis de modification

Nous avons mis à jour les noms de certaines groupes de sécurité afin d'utiliser un langage plus inclusif. Par exemple, les groupes qui incluait des termes tels que « maître » et « esclave » utilisent désormais les termes « primaire » et « principal » à la place.

Nœud primaire

Groupe de sécurité géré EMR

EMR mettra automatiquement à jour le groupe sélectionné

ElasticMapReduce-Primary
sg-0b898cc49b2c85dc7 ▼

Groupes de sécurité supplémentaires - *facultatif*

Sélectionnez jusqu'à 4 groupes de sécurité supplémentaires.

Choisir des groupes de sécurité supplé... ▼

Unités principales et nœuds de tâches

Groupe de sécurité géré EMR

EMR mettra automatiquement à jour le groupe sélectionné

ElasticMapReduce-Core
sg-0e7e6c52b8cd546fe ▼

Groupes de sécurité supplémentaires - *facultatif*

Sélectionnez jusqu'à 4 groupes de sécurité supplémentaires.

Choisir des groupes de sécurité supplé... ▼

► Étapes (0) [Infos](#)

Supprimer

Modifier

Ajouter

Utilisez des commandes et des scripts pour indiquer à votre cluster où trouver vos données et comment les traiter. Les étapes s'exécutent de manière consécutive, sauf si vous activez l'option Simultanéité.



Confidentialité

Conditions



[Alt+S]



- ☐ Résilier manuellement le cluster
- ☐ Résilier automatiquement le cluster à la fin de la dernière étape
- ☒ Résilier automatiquement le cluster après le temps d'inactivité (Recommandé)

Temps d'inactivité

Saisissez la durée avant la résiliation de votre cluster.

0 jour ▼

02:00:00

Choisissez une durée supérieure à 1 minute (00:01:00) et inférieure à 7 jours. L'heure est au format hh:mm:ss (24 heures).

☐ Utiliser la protection contre la résiliation

Protège votre cluster contre les résiliations accidentelles. Si cette option est activée, vous devez d'abord désactiver la protection pour résilier le cluster. Nous vous recommandons d'activer la protection contre la résiliation pour vos clusters de longue date.

Remplacement des nœuds défectueux - *nouveau* | [Infos](#)

☒ Activer

Amazon EMR interrompt les processus sur les nœuds défectueux afin de minimiser les pertes de données et les interruptions de travail. Il remplace rapidement ces nœuds défectueux par de nouvelles instances EC2 pour assurer le bon fonctionnement de vos tâches en cours d'exécution.

☰ [Amazon EMR](#) > [EMR sur EC2: Clusters](#) > Créer un cluster



cluster, ce qui vous permet de continuer à y accéder pour la résolution de problèmes.

▼ Actions d'amorçage (0) [Infos](#)

Utilisez les actions d'amorçage pour installer des logiciels ou personnaliser la configuration de votre instance.

Supprimer

Modifier

Ajouter

Nom et applications - *requis*

Nom

TP3_hive_sql

Version Amazon EMR

7.17.0



Confidentialité

Conditions



[Alt+S]



Ajouter

► Journaux de cluster [Infos](#)

Choisissez où et comment stocker vos fichiers journaux.

► identifications [Infos](#)

Utilisez des balises pour rechercher et filtrer les ressources, ainsi que pour suivre les coûts AWS associés à votre cluster.

► Paramètres du logiciel [Infos](#)

Remplacez les configurations par défaut pour des applications spécifiques de votre cluster.

▼ Configuration de sécurité et paire de clés EC2 [Infos](#)

Choisissez une configuration de sécurité ou créez-en une nouvelle que vous pourrez réutiliser avec d'autres clusters.

Configuration de sécurité

Sélectionnez les paramètres de chiffrement, d'authentification, d'autorisation et de service de métadonnées d'instance de votre cluster.

Choisir une configuration



Parcourir [↗](#)

Créer une configuration de sécurité [↗](#)

Configuration de cluster - *requis*

Groupes d'instances uniformes

Primaire (m4.large), Unité principale (m4.large)

Dimensionnement et mise en service du cluster - *requis*

Configuration de mise en service

Taille du noyau: 2 instances

Annuler

Cloner un cluster



Confidentialité Conditions



[Alt+S]



▼ Rôle Identity and Access Management (IAM) - *requis* [Infos](#)

Choisissez ou créez une fonction du service et un profil d'instance pour les instances EC2 de votre cluster.

Fonction du service Amazon EMR [Infos](#)

La fonction du service est un rôle IAM assumé par Amazon EMR pour mettre en service des ressources et effectuer des actions au niveau du service avec d'autres services AWS.

☒ Choisir une fonction du service existant

Sélectionnez une fonction du service par défaut ou un rôle personnalisé avec des stratégies IAM attachées afin que votre cluster puisse interagir avec d'autres services AWS.

☐ Créez une fonction du service

Laissez Amazon EMR créer une nouvelle fonction du service afin que vous puissiez accorder et restreindre l'accès aux ressources d'autres services AWS.

Fonction du service

EMR_DefaultRole



Profil d'instance EC2 pour Amazon EMR

Le profil d'instance attribue un rôle à chaque instance EC2 d'un cluster. Le profil d'instance doit spécifier un rôle qui peut accéder aux ressources pour vos étapes et actions d'amorçage.

☒ Choisir un profil d'instance existant

Sélectionnez un rôle par défaut ou un profil d'instance personnalisé avec des stratégies IAM attachées afin que votre cluster puisse interagir avec vos ressources dans Amazon S3.

☐ Choisir un profil d'instance

Laissez Amazon EMR créer un profil d'instance afin de pouvoir spécifier un ensemble personnalisé de ressources auquel il peut accéder dans Amazon S3.





[Alt+S]



Lorsqu'une règle d'autoscaling personnalisée se déclenche, Amazon EMR assume ce rôle pour ajouter et résilier les instances EC2. [En savoir plus](#)

Rôle d'autoscaling personnalisé

Choisir un rôle IAM



Créer un rôle IAM

