



LYRA RECORDER

Benutzerhandbuch · Version 1.0

1. Einleitung

Lyra Recorder ist eine professionelle Audioaufnahme-Anwendung für Android. Sie ist für zwei unterschiedliche Kontexte konzipiert: spontane Aufnahmen, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als Perfektion, und kontrollierte Aufnahmen, bei denen sich das Gerät vor der Aufnahme auf das Mikrofon und die Umgebung kalibriert.

Dieses Handbuch behandelt alles, was Sie zum Starten von Aufnahmen in beiden Modi benötigen.

2. Zwei Aufnahmemodi

Direkte Aufnahme (Direct REC)

Drücken Sie REC, und die Aufnahme beginnt sofort. Keine Einrichtung, keine Kalibrierung. HPF, LIMITER und AUTO PAUSE sind in diesem Modus deaktiviert. Verwenden Sie den GAIN-Regler und beobachten Sie die Anzeigen, um den Eingangsspiegel manuell einzustellen. Ideal für Eilmeldungen, spontane Erklärungen und jede Situation, in der Sie nicht warten können.

Kalibrierte Aufnahme (Calibrated REC)

Drücken Sie CAL, um einen kurzen Kalibrierungstest zu starten. Nach Abschluss sind alle professionellen Funktionen verfügbar und auf Ihr Mikrofon und den Raum abgestimmt. Drücken Sie dann REC. Ideal für Interviews, Konferenzen und kontrollierte Sitzungen.

3. Der Kalibrierungstest

Drücken Sie CAL. Die App führt Sie durch zwei Phasen von je fünf Sekunden:

- **Phase 1 — Stille.** Bleiben Sie ruhig. Lyra misst den Umgebungsgeräuschpegel des Raums.
- **Phase 2 — Sprechen Sie normal.** Sprechen Sie wie bei der echten Aufnahme. Lyra misst die Mikrofonempfindlichkeit und Ihren typischen Sprachpegel.

Aus diesen beiden Messungen berechnet Lyra die Messverstärkung, die Limiter-Schwelle und die Auto-Pause-Schwellen. Es entscheidet auch, ob AUTO PAUSE in der aktuellen Umgebung sinnvoll ist. Bei zu hohem Hintergrundgeräusch wird AUTO PAUSE als nicht verfügbar markiert und bleibt deaktiviert, auch wenn Sie versuchen, es zu aktivieren.

Die CAL-Schaltfläche wechselt von gedämpftem Grün zu hellem Grün, sobald ein gültiges Profil aktiv ist. Sie können jederzeit neu kalibrieren oder bei jedem Raumwechsel.

4. Bedienelemente

Bedienelement	Funktion
REC	Aufnahme starten. In beiden Modi verfügbar.
STOP	Aktuelle Aufnahme stoppen und Datei speichern.
MARK	Während der Aufnahme die aktuelle Position mit einer Notiz markieren.
CAL	Den Sitzungskalibrierungstest starten.
GAIN	Drehregler. Eingangspegel einstellen. Anzeigen als Referenz beobachten.
HPF	Hochpassfilter (~80 Hz). Entfernt tieffrequente Geräusche (Wind, Verkehr, Handhabungsgeräusche). Erfordert Kalibrierung.
LIMITER	Harte Obergrenze für das Signal. Verhindert Übersteuerung. Erfordert Kalibrierung.
MONITOR	Live-Monitoring über angeschlossene Kopfhörer. Immer verfügbar.
AUTO II	Automatische Pause bei erkannter Stille. Schwelle 0 / 1s / 2s. Erfordert Kalibrierung und eine ruhige Umgebung.
P.BACK	Wiedergabebildschirm öffnen.
LIBRARY	Gespeicherte Aufnahmen durchsuchen und verwalten.

5. Anzeigen

VU-Anzeige

Analoger Zeiger von -20 dB bis +3 dB. Bei aktivem LIMITER kann der Zeiger physisch nicht über 0 dB hinausgehen — er bleibt an der Schwelle stehen, unabhängig davon, wie laut die Quelle ist. Ohne LIMITER kann der Zeiger den gesamten Bereich durchlaufen.

Spektrumanalyse

64-Band-Darstellung des Signals. Balken sind je nach Pegel grün, gelb und rot. Nützlich, um zu erkennen, wo sich die Energie konzentriert (Bässe, Mitten, Höhen).

Wellenform

Live-Zeitbereichsdarstellung des Signals. Bestätigt, dass Audio tatsächlich erfasst wird, und zeigt transiente Spitzen, bevor sie in der VU-Anzeige erscheinen.

6. Wiedergabe

Drücken Sie P.BACK, um den Wiedergabebildschirm zu öffnen. Jede Aufnahme bietet zwei Ansichten: eine Übersichtswellenform der gesamten Datei und eine vergrößerte Detailansicht, zentriert auf die aktuelle Position. Verwenden Sie die Transportsteuerung unten zum Abspielen, Pausieren und Navigieren. Die Schaltflächen -30s, -10s, +10s und +30s ermöglichen präzise Sprünge.

Während der Aufnahme hinzugefügte Markierungen erscheinen auf der Zeitleiste. Tippen Sie auf eine Markierung, um direkt zu dieser Position zu springen und ihre Notiz zu sehen.

7. Dateien und Formate

Lyra unterstützt zwei Ausgabeformate: **WAV** (unkomprimiert, 16-Bit-PCM bei 44,1 kHz, empfohlen für Bearbeitung und Archivierung) und **AAC** (komprimiert bei 256 kbit/s, empfohlen für Freigabe und Speicherung). Wählen Sie das Standardformat im Bibliothekbildschirm.

Aufnahmen werden lokal auf dem Gerät gespeichert und können über das Standard-Android-Freigabemenü exportiert oder geteilt werden.

8. Praktische Tipps

- Kalibrieren Sie in demselben Raum und im selben Abstand zum Mikrofon, den Sie während der Aufnahme verwenden werden. Kalibrieren Sie bei Raumwechsel neu.
- Wenn AUTO PAUSE nicht verfügbar ist, ist die Umgebung zu laut. Suchen Sie einen ruhigeren Ort oder deaktivieren Sie die AUTO-PAUSE-Erwartungen.
- Verwenden Sie HPF im Freien oder in der Nähe von Lüftern, Verkehr und Wind. Deaktivieren Sie ihn für studioruhige Räume.
- Verwenden Sie LIMITER, wenn Sie die Quellenlautstärke nicht kontrollieren können (Live-Veranstaltung, erhobene Stimmen, unvorhersehbare Sprecher).
- Markieren Sie wichtige Momente während der Aufnahme. Markierte Positionen später zu überprüfen ist viel schneller als die gesamte Datei zu durchsuchen.