🎯 EURO PRECISION FLOW v2.0 (TURBO) — Manual Oficial KOPYTRADE

Versión 2.0 | ACTIVIDAD EXTREMA | Par: EURUSD | Temporalidad: M15/M30

> ⚠️ ***AVISO DE RIESGO LEGAL OBLIGATORIO*** *El uso de este software conlleva un alto riesgo de pérdida de capital. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder. Pruebe SIEMPRE en cuenta Demo antes de operar en real.*

---

1. ¿Qué es el Euro Precision Flow "Turbo"?

En su versión 2.0, el Euro Precision Flow ha sido optimizado para una **actividad extrema**. Es nuestro bot más equilibrado pero ahora con una frecuencia de disparo mucho mayor.

Expectativas de Operación:

- Escenario Normal: **4-8 operaciones/día**.
- Escenario Tendencial: **Up to 10 operaciones/día**.

🔍 Cómo Monitorear el Bot (Muy Importante)

Si ves que el bot no abre operaciones, es probable que las condiciones técnicas no se estén cumpliendo. Para vigilarlo tú mismo en MT5:

1. **Abre el gráfico** de EURUSD en temporalidad **M15** o **M30**.
2. **Añade estos indicadores** para ver lo mismo que el bot:
   - `Moving Average` -> Periodo: **5**, Método: **Exponential**, Color: **Azul**.
   - `Moving Average` -> Periodo: **13**, Método: **Exponential**, Color: **Rojo**.
   - `Relative Strength Index (RSI)` -> Periodo: **14**. Añade niveles en **40** y **60**.
3. **Observa la señal**: El bot busca entrar cuando la línea azul cruza la roja **Y** el RSI confirma el impulso (por encima de 60 para ventas o debajo de 40 para compras, dependiendo de la dirección del cruce). Si el mercado está plano, las EMAs estarán "pegadas" y el bot no operará para evitar pérdidas por ruido.

---

3. Guía de Parámetros (Inputs de MT5)

Pulsa **F7** en tu teclado dentro de MetaTrader 5 para ajustar estos valores:

=== RELOJ DE OPERACIÓN ===

- **HoraInicio / HoraFin**: Define cuándo quieres que el bot busque entradas (Hora del broker).

=== GESTIÓN DE RIESGO ===

- **LoteInicial**: Volumen de entrada (Recomendado 0.01 por cada 500$).
- **StopLossUSD**: Máxima pérdida permitida en dólares por operación.
- **ProfitObjetivo**: Ganancia en dólares para cerrar la operación.

=== GESTIÓN DE BENEFICIO ===

- **BE_Activacion**: Cuándo mover el Stop al punto de entrada para no perder (Break Even).
- **ActivarTrailing**: Si es TRUE, el stop perseguirá al precio para asegurar beneficios.

---

7. Cómo Actualizar tu Bot a una Nueva Versión

Cuando KOPYTRADE publique una mejora (ej. de v2.0 a v2.1), recibirás un aviso en tu panel de usuario. Para actualizar:

1. **Descarga** el nuevo archivo `.ex5` desde tu panel.
2. ⚠️ **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD (MUY IMPORTANTE):** Antes de sustituir el archivo, **copia tu bot antiguo** a una carpeta segura de tu ordenador. Si la nueva versión no te gusta o te da problemas en tu cuenta específica, siempre podrás volver a la versión anterior que ya tenías configurada.
3. Abre MetaTrader 5 (MT5).
4. Ve a `Archivo` -> `Abrir carpeta de datos`.
5. Navega a `MQL5` -> `Experts`.
6. **Reemplaza** el archivo antiguo por el nuevo.
7. Reinicia MetaTrader o haz clic derecho en el Navegador -> Actualizar.

---

5. Cómo Volver a los Valores de Fábrica (RESET)

Si has modificado los parámetros y quieres volver a la configuración óptima de KOPYTRADE:

1. Abre la ventana de parámetros (**F7**).
2. Haz clic en el botón **"Restablecer" (Reset)** abajo a la derecha.
3. El bot cargará automáticamente nuestros valores "Turbo" optimizados.
4. Pulsa OK.

---

6. Escalado de Capital

Capital	Lote Recomendado
500$	0.01
1.500$	0.03
5.000$	0.10

Manual revisado: Febrero 2026 | KOPYTRADE v2.0 *© 2026 KOPYTRADE. Todos los derechos reservados.*