

Dante Config Editor V3.02

Notice d'utilisation du logiciel - version en developpement, non exempte de bugs

Toujours travailler sur une copie du XML. Avant usage terrain, ouvrir ou importer le fichier genere dans les outils Dante officiels et verifier que la configuration est valide.

1. Ouvrir un XML

Cliquer sur Ouvrir XML ou choisir un fichier recent. L'application travaille hors ligne et ne se connecte pas au reseau Dante.

2. Modifier la configuration

Dans Configuration, selectionner une machine, renommer la machine, changer reseau, latence, preferred master, ou renommer un canal TX/RX.

3. Renommage en serie

Choisir TX ou RX, saisir un prefixe et un numero de depart, puis Renommer la serie. Exemple : Micro 01, Micro 02, Micro 03.

4. Patch

La page Patch affiche les abonnements RX vers TX reconnus. Les filtres TX/RX permettent de reduire l'affichage. Tous les emetteurs et Tous les recepteurs reviennent a la vue complete.

5. Renommer depuis Patch

Selectionner une ligne Patch. Le champ RX renomme le canal recepteur selectionne. Le champ TX renomme le canal source et met a jour les abonnements RX reconnus qui l'utilisent.

6. Annulation et sauvegarde

Annuler action revient sur la derniere modification. Enregistrer sous cree un backup de l'original, ecrit un fichier temporaire, le relit, puis remplace la destination seulement si le fichier reste lisible.

7. Recherche, rapport, comparaison

La recherche globale trouve machines, canaux et patches. Securite et journal permet d'exporter un rapport TXT/PDF et de comparer avec un autre XML.

Couleur / etat	Signification
Conflit Patch	Device TX ou canal TX introuvable dans les champs reconnus.
Ligne modifiee	Patch ou canal touche depuis le chargement du fichier.
Libre	Canal RX sans abonnement TX detecte.

Limites : pas de pilotage reseau Dante en direct, pas de SDK/API Audinate, compatibilite dependante de la structure XML fournie.

GitHub public : <https://github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3> - By Mamat