



MANUAL DE USUARIO

Terminal Portátil RF

GLOBAL Store Manager

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
GENERALIDADES.....	1
TRAZABILIDAD.....	2
TRAZABILIDAD SÓLO EN ENTRADA	2
TRAZABILIDAD TANTO EN ENTRADA COMO SALIDA	2
PUESTA EN MARCHA.....	2
MENÚ PRINCIPAL.....	3
MENÚS DEL SISTEMA.....	4
1. PEDIDO CLIENTE.....	5
1.1. PREPARA PEDIDO.....	5
1.1.1. Preparación de un único pedido.....	5
1.1.2. F2 Ayuda	8
1.1.3. Preparación de una orden de carga (grupo de pedidos).....	9
1.2. REPASAR PEDIDO (UNA ORDEN DE CARGA)	10
1.3. PEDIDO DIRECTO	11
1.5. APARCAR	11
1.6. RECUPERAR APARCADO	12
1.7. ETIQUETAR BULTOS.....	12
2. REUBICAR ALMACÉN.....	12
2.1. REUBICAR	12
2.2. REUBICACIÓN GUIADA.....	12
2.3. REUBICAR ENTRADA DE MERCANCÍA.....	13
3. ENTRADA DE MERCANCÍAS.....	14
3.1. ENTRADA MERCANCÍA.....	14
4. INVENTARIO	16
4.1. INVENTARIO	16
4.2. REPASAR INVENTARIO	17
5. DEVOLUCIONES	17
5.1. DEVOLUCIÓN DE CLIENTE.....	17
5.1.1. DEVOLUCIÓN DE CLIENTE.....	17

5.1.2. <i>FIN DEVOLUCIÓN</i>	17
5.2. DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR	18
5.2.1. <i>DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR</i>	18
5.2.2. <i>FIN DEVOLUCIÓN</i>	18
9. UTILIDADES	19
9.1. INFORMACIÓN DE ARTÍCULO	19
9.1.4. <i>MOSTRAR EAN</i>	19
9.1.5. <i>MOSTRAR UBICACIÓN</i>	19
9.1.6. <i>IMPRIMIR ETIQUETA</i>	20
9.2. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN	20
9.3. NUEVO CÓDIGO DE BARRAS	20
9.4. REGULA STOCK	21
9.6. MONTAR PALETS	21
9.7. IMPRESIÓN POR TERMINAL	22

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene por objeto ayudarle en el uso y manejo del terminal de radio frecuencia con la aplicación de gestión de almacén *GLOBAL Store Manager*.

GENERALIDADES

En este punto se explican aquellas funcionalidades de la aplicación que son comunes a todas las pantallas.

1.-Desplazamiento por las líneas de pedido

Se puede realizar una consulta de las líneas de pedido preparadas, cargadas en carretilla, etc. Para ello se utilizan las teclas ▲ o ▼.

2.-Acceso a los artículos

En todos los puntos de la aplicación, cuando solicita un artículo se puede introducir por los siguientes conceptos:

A: El terminal está solicitando un EAN, que deberá ser leído por el escáner o introducido manualmente.

I: El terminal está solicitando un código interno. Pulse "F1" para poder introducir un artículo por su código interno.

D: Pulsando "F1" puede introducir una cadena de búsqueda para el artículo. Aparecerán los artículos que contengan la cadena, pudiendo desplazarse con las flechas ▲ o ▼.

Con la tecla "ENTER" se podrá seleccionar el artículo.

3.- Teclas Numéricas Y Alfanuméricas

Para cambiar entre el teclado numérico (para introducir números) y el alfanumérico (para introducir letras) se debe pulsar la tecla ALPHA.

TRAZABILIDAD

Si el sistema tiene activada la opción de trabajar con Trazabilidad, se deberá indicar el Número de Lote de Fabricación a aquellos artículos que tengan activado el parámetro de trazabilidad (Mto. Artículos Servidor).

Hay dos modalidades de trabajo con respecto a la Trazabilidad

TRAZABILIDAD SÓLO EN ENTRADA

El número de lote se indica solamente al realizar entradas de mercancías. Es decir, si se deposita el producto en muelles, es en ese momento cuando se debe indicar. Posteriormente ya no se deberá introducir número de lote.

TRAZABILIDAD TANTO EN ENTRADA COMO SALIDA

El número de lote se deberá indicar cada vez que se realice un movimiento de mercancía.

Si en la ubicación donde se va a depositar mercancía hay un solo artículo y es el mismo que el que se va a dejar, el sistema propone el mismo número de lote que el del producto que ya está en la ubicación. Se puede confirmar o introducir uno nuevo.

Si en la ubicación donde se va a depositar mercancía hay más de un número de lote para el mismo artículo que se va a dejar, el sistema permite, pulsando "F1" realizar una elección de entre esos números de lote. Si se desea, se puede introducir otro número de lote.

PUESTA EN MARCHA

Al encender el Terminal de Radiofrecuencia, la aplicación se sitúa en la pantalla de inicio. Se pulsa "ENTER" para iniciar sesión.

A continuación, se debe introducir el código del operario que va a utilizar el terminal seguido de "ENTER".

La aplicación muestra el nombre del operario y pregunta si es "Correcto S/N:"

- Si se introduce "N" se vuelve a solicitar el código de operario.
- Si se introduce "S" se accede al menú principal.


MENÚ PRINCIPAL

Esta es la Pantalla Principal de la aplicación a partir de la cual se acceden a todas las opciones. En pantalla se puede ver información del número del Terminal y el Operario.

1. Pedido Cliente
2. Reubicar
3. Entrada Merc.
4. Inventario
5. Devoluciones
- 9 Utilidades
- 0 Salir

MENÚS DEL SISTEMA

En el siguiente gráfico se puede ver el sistema de menús de la aplicación y sus correspondientes opciones.



1. PEDIDO CLIENTE

Para acceder a esta opción se pulsa “1” en el menú principal y se obtiene el siguiente Menú.

1. Prepara Pedido
2. Repasar Pedido
3. Pedido Directo
4. Finalizar
5. Aparcar
6. Recup Aparcado
7. Etiq. Bultos

1.1. PREPARA PEDIDO

1.1.1. Preparación de un único pedido

Es importante destacar que la decisión sobre qué pedidos se debe preparar, se realiza desde el PC de Almacén, por lo que el pedido que deberá ser preparado aparecerá en pantalla automáticamente.

Para comenzar con la preparación de un pedido se debe pulsar la tecla “1” desde el menú principal de Preparación de pedidos.

En pantalla se obtiene la siguiente información:

- PED.: N° de pedido a preparar
- PARTIC: Una partición se puede crear por dos motivos.
 - División del pedido: Mediante la opción correspondiente ‘Dividir Pedido’.
 - Resto de pedido: La partición es el resto de un pedido que por determinadas causas no se ha podido terminar de preparar y queda pendiente, siempre y cuando la aplicación esté configurada para gestionar faltas.
 - Para llevar un control sobre estas particiones se numeran a la vez que se van creando. Si el número de partición es “0” quiere decir que el pedido que se prepara es completo u original y no es un resto ni parte de otro pedido.
- CLIENT: Código de cliente y nombre. Si aparece la palabra “OC” delante del nombre se trata de un pedido de varios clientes (ver [Preparación Orden de Carga](#)).
- POBLAC: Población del cliente
- LINEAS: Número de líneas que componen el pedido (referencias).
- OBV: Observaciones sobre la cabecera del pedido

Se debe pulsar una tecla para continuar y se comienza con la preparación de la primera línea (referencia) del pedido.

La información que se obtiene en pantalla para la preparación de las líneas del pedido es la siguiente:

- Nombre del artículo.
- Ubicación del artículo en el almacén a la que hay que dirigirse para localizarlo. (Ej. 1-02-07-1-3, esta ubicación indica que hay que dirigirse al Almacén nº 1, Pasillo nº 2, Columna nº 7, Altura nº 1 y Posición nº 3).
- Cod.artic: Código del artículo.
- Obv: Observaciones de la línea de pedido.
- Pte: Cantidad de artículo que falta por preparar.
- Pr: Cantidad de artículo ya preparada en caso de haber cogido de una ubicación parte de lo solicitado.
- Lin.Ptes: Cantidad de líneas del pedido que faltan por preparar.
- U: Ubicación que se va a leer. Se debe leer el código de barras correspondiente a la ubicación del artículo a preparar y la posición (U/P).


En caso de no ser esa la ubicación indicada por el terminal se lee el siguiente mensaje: “UBIC. ERRONEA”.



DESDE EL SERVIDOR DE ALMACÉN SE PUEDE PARAMETRIZAR LA APLICACIÓN PARA QUE NO SE SOLICITE LA LECTURA DEL CODIGO DE LA UBICACIÓN, ASUMIENDO QUE EL OPERARIO ESTÁ EN LA UBICACIÓN DONDE LE HA GUIADO EL TERMINAL. ESTE AJUSTE SE PUEDE HACER POR CADA USUARIO.

Pulsando la flecha “►”, se le indica a la aplicación que no se desea coger el producto de la ubicación propuesta y, en caso de existir otra ubicación para este producto, el terminal la ofrecerá, siguiendo siempre el orden lógico de la ruta del almacén. Si no hay más ubicaciones con esa referencia se ofrecerá el siguiente artículo para preparar, siguiendo siempre la ruta predefinida en el almacén.

Ejemplo de ruta de preparación:



Si la ubicación introducida es correcta, se debe leer o introducir manualmente el código de barras del artículo a preparar para realizar la comprobación. Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.

- A: Código del artículo.

En el caso de que no corresponda al artículo solicitado por el terminal, muestra el mensaje “ART. NO PEDIDO”.



DESDE EL SERVIDOR DE ALMACÉN SE PUEDE PARAMETRIZAR LA APLICACIÓN PARA QUE EL TERMINAL SOLICITE PRIMERO EL CÓDIGO INTERNO DEL ARTÍCULO Y LUEGO EL CÓDIGO DE BARRAS EAN-13. TAMBIÉN SE PUEDE CONFIGURAR PARA QUE NO SOLICITE NINGÚN CÓDIGO Y ASUMIR QUE EL ARTÍCULO QUE SE VA A COGER ES EL CORRECTO.

Si el artículo leído es correcto, se debe introducir la **cantidad preparada**, que puede ser o no la solicitada.

- Und: Cantidad de producto

Si se ha leído el código de barras asociado de la caja, se podrá introducir la cantidad de cajas en vez de unidades ya que el sistema hará el cálculo automáticamente.



LOS CÓDIGOS DE BARRAS DE LAS CAJAS DEBERÁN ESTAR PREVIAMENTE INTRODUCIDOS EN EL SISTEMA O CAPTURADOS CON LA OPCIÓN DISPONIBLE EN EL MENU DE UTILIDADES.

Si se introduce una **cantidad menor** a la solicitada, la aplicación muestra el siguiente mensaje: “COGER MENOS? S/N”.

- Si se introduce “N” se vuelve a solicitar la cantidad.
- Si se elige “S” la cantidad introducida será tomada como cantidad preparada válida quedando registrada esa diferencia en el servidor del almacén.

Si la cantidad preparada es mayor a la solicitada la aplicación muestra el siguiente mensaje: “COGER MÁS? S/N”.

- Si se introduce “N” se vuelve a solicitar la cantidad.
- Si se elige “S” la cantidad introducida será tomada como cantidad preparada válida quedando registrada la diferencia en el servidor de almacén.



SE PUEDE PARAMETRIZAR LA FORMA DE TRABAJAR DEL TERMINAL EN CUANTO A LAS DIFERENCIAS DE MERCANCÍA PREPARADA, PERMITIENDO LA INTRODUCCIÓN DE CANTIDADES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS U OBLIGANDO A PREPARAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS SIN POSIBILIDAD DE ALTERARLAS.

Si se introduce una cantidad de producto a preparar de una ubicación sobre la que el sistema tiene información de que ahí no hay suficiente stock, se lee el siguiente mensaje: “SIN STOCK, CONTINUAR S/N”. Se puede continuar pulsando “S” o volver a introducir la cantidad pulsando “N”.



ESTA OPCIÓN PODRÍA GENERAR STOCKS NEGATIVOS. SI REALMENTE HAY PRODUCTO PARA COGER, SERÍA CONVENIENTE CAPTURAR PRIMERO LA UBICACIÓN PARA CUADRAR EL STOCK DE LA UBICACIÓN.

Al leer una Ubicación, se comprobará si ya se ha retirado artículo de ésta. En caso afirmativo, se permitirá al usuario seleccionar dos opciones: 'Acumular o Sustituir'.

- Si se elige Acumular (pulsando 1), las unidades que se introduzcan se sumarán a las previamente introducidas.
- Si se elige Sustituir (pulsando 0), las unidades que se introduzcan reemplazarán a las previamente introducidas.

Una vez terminada la preparación de una línea del pedido, automáticamente se comienza con otra.

Si ha habido un error en la introducción de algún dato, se puede volver atrás pulsando "ESC" sin introducir datos en el campo siguiente.

Cuando se han preparado todas las líneas del pedido y están todas completas, en pantalla se lee el siguiente mensaje "PEDIDO COMPLETO".

Si se desea abandonar el pedido sin completar, bien por falta de stock o bien para continuar posteriormente, se pulsa la tecla "ESC" cuando la aplicación solicita Ubicación ("U:"). Se podrá leer el siguiente mensaje: "PEDIDO INCOMPLETO" y al pulsar una tecla se vuelve al menú. Si se pulsa "ESC" se volverá al menú principal y se podrá continuar el pedido posteriormente. Si se pulsa "4. Finalizar", el pedido quedará finalizado y, según los parámetros definidos, el resto del pedido quedará anulado definitivamente o se generará una partición con los restos.

1.1.2. F2 Ayuda

Mediante la tecla F2 se consultan las acciones posibles.

1.1.2.1. F3 Cerrar Bulto

Mediante esta opción se indica que se cierra un bulto con los artículos capturados hasta el momento. El sistema, al finalizar el pedido, imprimirá la relación de bultos cerrados con su contenido. La aplicación deberá estar configurada para permitir el trabajo de esta manera.

Según configuración, el sistema puede solicitar el número de bultos que componen el pedido al finalizarlo. En este caso, no se tendrá la relación del contenido, pero sí su número.

1.1.2.2. F4 Datos Pedido

Se obtiene en pantalla los datos de la cabecera del pedido.

1.1.2.3. F6 Modificar

Se cambia la solicitud de introducción que realiza el terminal entre artículo y ubicación.

1.1.2.4. F8 Ajustes stock

Mediante esta opción se pueden realizar ajustes de stock de artículos por ubicación. Para ello se cuenta el stock de la ubicación. Se debe introducir:

- A: Código del artículo del que se quiere ajustar el stock. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.

- F.Cad: Fecha de caducidad del producto en formato DDMMAA (día, mes, año). La aplicación solicitará fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero.
- U: Ubicación sobre la que se va a realizar el ajuste. Se debe leer el código de barras correspondiente a la ubicación del artículo a preparar y la posición (U/P).

La ubicación introducida puede tener o no stock del artículo seleccionado.

Ubicación SIN stock del artículo: En el caso de que NO hubiera stock del artículo en esa ubicación, se obtiene el siguiente mensaje: "UBIC. INCORRECTA". En este caso, si se pulsa "ENTER", el sistema permite Añadir Stock a la ubicación. No se podrá elegir ningún otro concepto de Ajuste de Stock. Se acepta con "ENTER" el concepto propuesto por el sistema y se introduce la cantidad de stock que se desea añadir a la ubicación.

- UNIDS: Cantidad de producto a añadir.

Ubicación CON stock del artículo: En el caso de que SI hubiera stock del artículo en esa ubicación, se debe seleccionar el concepto de Ajuste. A continuación, introduce la cantidad de stock que se desea añadir o descontar, según el concepto, a la ubicación.

- Cto: Seleccionar el concepto de ajuste. El concepto lleva implícito si se añade o descuenta stock a la ubicación. Se debe seleccionar con las flechas ▲ o ▼ y pulsar "ENTER".
- UNIDS: Cantidad de producto. Si se ha elegido un concepto de descuento de stock y se introduce más cantidad que el stock actual, el terminal informa de la cantidad máxima que se puede descontar.

Finalmente, se debe confirmar el ajuste, "CORRECTO S/N".

- Si se introduce "N" se vuelve a solicitar la cantidad.
- Si se elige "S" se dará por terminado el ajuste.

1.1.2.5. F9 Calculadora

Para realizar un cálculo se debe introducir el primer número seguido de "ENTER". Se pasa al siguiente campo en el cual se debe elegir el tipo de operación que se quiere hacer con las flechas ▲ o ▼. Se pulsa "ENTER" para confirmar y se accede al campo en el cual se introduce el segundo número y "ENTER" otra vez para obtener el resultado.

Pulsando "ESC" vuelve a la pantalla anterior.

1.1.3. Preparación de una orden de carga (grupo de pedidos)

Una orden de carga es una agrupación de pedidos que tiene como principal objetivo recoger, de una sola vez, la mercancía incluida en todos los pedidos que la componen.

Para comenzar con la preparación de una orden de carga se debe pulsar la tecla "1" de "Preparar Pedido". En pantalla se obtiene la siguiente información:

- PED.: N° de pedido a preparar. El número de pedido que aparece es un número de pedido interno del sistema que sólo sirve para identificar el documento en la aplicación.
- PARTIC: Siempre "0". Una orden de carga no tiene particiones.

- CLIENT: Una orden de carga contiene varios pedidos de distintos clientes, la palabra "OC" aparece delante del nombre que se le haya dado a la orden de carga en el PC de almacén.
- POBLAC: Siempre Vacío.
- LINEAS: Número de líneas que componen la orden de carga (referencias).
- OBV: Observaciones de la cabecera de la orden de carga.

Se debe pulsar una tecla para continuar y se comienza con la preparación de la primera línea (referencia) de la orden de carga.

La preparación de la orden de carga se realiza de la misma forma que un pedido único (ver punto [Preparación de un único pedido](#)).

Cuando ya se han preparado todas las líneas de la orden de carga y están todas completas, en pantalla se lee el siguiente mensaje: "ORDEN COMPLETA".

Si se desea abandonar la Orden de Carga en otro momento, bien por falta de stock, o bien para continuar posteriormente, se pulsa la tecla "ESC" cuando la aplicación solicita Ubicación ("U/P:") y se podrá leer el siguiente mensaje: "ORDEN INCOMPLETA". A continuación se pulsa "ESC" y se vuelve al menú.

Si se ha completado la orden de carga, el siguiente paso consiste en repasar la mercancía preparada y al mismo tiempo separar las cantidades que corresponden a cada uno de los pedidos que componen la orden.



NO SE PODRÁ FINALIZAR LA ORDEN DE CARGA HASTA QUE NO SE HAYA RESPASADO POR COMPLETO.

1.2. REPASAR PEDIDO (UNA ORDEN DE CARGA)

Esta opción se utiliza para separar y adjudicar la mercancía que se preparó en la orden de carga, a cada uno de los pedidos correspondientes.

Pulsando "2" en la pantalla principal de Preparación de Pedido, se accede a la opción donde se procede a separar la mercancía de cada uno de los pedidos de la orden de carga.

Lo primero que se visualiza es una pantalla de información del pedido que se va a desglosar.

Si el pedido no está aún repasado, aparece el mensaje "PENDIENTE REPASO", lo que indica que aún hay líneas pendientes de repasar.

Si el pedido está completamente repasado, el mensaje es el siguiente: "PEDIDO REPASADO".

Usando las flechas ◀ y ▶ se podrá navegar por las cabeceras de los pedidos que componen la orden de carga.

Pulsando "ESC" se volverá al menú anterior.

Pulsando "ENTER" se accede a repasar el pedido ofrecido en pantalla.

A continuación, se visualiza una pantalla con una de las líneas del pedido que se va a desglosar.

Si la línea del pedido no está aún repasada aparece el mensaje "NO REPASADA". Pulsando "ENTER" el terminal asignará, a ese cliente, la cantidad disponible indicada en el campo "Disp:". En caso de no querer asignarle toda la cantidad preparada, se debe capturar el código del artículo "A:", bien por lectura del código de barras o tecleando el código interno y luego indicar la cantidad que se va a asignar a este cliente.

Si la línea está ya repasada, el mensaje es “REPASADA”. La cantidad asignada a este cliente aparece en el campo “Prep:”.

Mediante las flechas ◀ y ▶ se podrá recorrer las líneas del pedido que se está repasando.

Cuando todos los pedidos estén repasados aparecerá el mensaje “ORDEN COMPLETA”.

Pulsando “ENTER” se volverá al menú.

Si se selecciona “4”, el sistema preguntará “FINALIZAR S/N”. Pulsando “S” la orden de carga quedará finalizada.

Si se elige la opción “4. Finalizar” sin tener ningún pedido en marcha o ninguna orden de carga, el sistema mostrará el siguiente mensaje “NO EXISTEN PED.”

1.3. PEDIDO DIRECTO

Se accede a esta opción pulsando “3” en el menú “Pedido Cliente”. Se utiliza esta opción para preparar un pedido directo sin que fuera necesario tenerlo previamente grabado en el servidor de almacén.

Para ello, se introduce el código del cliente (CLIENTE:) seguido de “ENTER”, o se pulsa “F1” para iniciar una búsqueda por nombre (D:).

Para la búsqueda se debe teclear el nombre o parte del nombre y pulsar “ENTER”. El terminal mostrará los resultados de la búsqueda. Mediante las flechas ▲ o ▼, es posible desplazarse por la lista que muestra el terminal. Cuando se esté posicionado encima del nombre que se desea seleccionar (el texto se muestra con fondo negro y letras blancas), se pulsa “ENTER”.

Para preparar un Pedido Directo se deberá introducir, una vez seleccionado el cliente:

- A: Código del artículo. Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
- U/P: Ubicación desde la que se retira la mercancía.
- Und: Cantidad de producto que se prepara.

Se repite la operación por cada línea de pedido que se desee preparar.

Pulsando “ESC” se regresa al menú. A continuación, pulsando “4” se elige la opción “Finalizar” y se cierra el pedido.



SI SU SISTEMA DE GESTIÓN NO ESTÁ PREPARADO PARA RECIBIR LOS PEDIDOS GENERADOS DE ESTA FORMA, DEBE DESHABILITAR ESTA OPCIÓN. SI TIENE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE SU EMPRESA O PÓNGASE EN CONTACTO CON GLOBAL RETAIL SYSTEMS.

1.5. APARCAR

Mediante esta opción se permite poner un pedido en situación de pausa. Se puede dar el caso que un operario acabe su turno y aparque el pedido para que sea terminado por el operario que entra.

Al entrar a la opción será necesario confirmar respondiendo “S” a la pregunta “APARCAR S/N” para aparcar el pedido. En caso contrario, se debe pulsar “N”.

1.6. RECUPERAR APARCADO

Se debe seleccionar esta opción cuando se desee recuperar un pedido aparcado.

Al entrar a la opción será necesario confirmar respondiendo “S” a la pregunta “CORRECTO S/N”. En caso contrario se debe pulsar “N”. En pantalla se observan los datos de cabecera del pedido.

1.7. ETIQUETAR BULTOS

Mediante esta opción se imprimen las etiquetas de envío de los pedidos de cliente. Para ello, se debe leer código de barras que identifica el documento (Id. Doc.:). La aplicación muestra los datos del documento y, a continuación, se debe indicar el número de bultos que componen el envío (N. Bultos:).

2. REUBICAR ALMACÉN

Para acceder a esta opción se debe seleccionar la opción “2” del Menú principal. El objetivo de esta opción es MOVER a una nueva ubicación un determinado producto especificando su cantidad.

1. Reubicar
2. Reub. Guiado
3. Reub. Ent. Merc.

2.1. REUBICAR

Esta opción se usa para reubicar directamente un artículo dentro del almacén. El terminal solicitará:

- U/P: Ubicación origen de la mercancía.
- A: Código del artículo. Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
- UNIDS: Cantidad de producto que se reubica.
- U. DEST: Ubicación destino de la mercancía.

Si el sistema no tiene constancia de que existan tantas unidades como se desea retirar, en la ubicación indicada, dará un aviso. En cualquier caso permitirá introducir la ubicación destino para la mercancía.

Por último, el terminal pide una confirmación para realizar la reubicación, “CORRECTO S/N”.

2.2. REUBICACIÓN GUIADA

Esta opción se utiliza para ejecutar las órdenes de reubicación generadas por el servidor de almacén. Estas órdenes de reubicación son creadas en función del stock de alerta definido para cada artículo y son enviadas al terminal para ser ejecutadas de forma inmediata.

Si no se ha enviado ninguna orden, el terminal no hará nada al acceder a esta opción, y se quedará en el menú. En caso contrario, el terminal mostrará:

- El nombre del producto que se tiene que reubicar
- ORI: Ubicación origen de la mercancía. De donde se debe coger.
- DES: Ubicación destino de la mercancía. Donde se debe dejar.
- UNIDS. PDES: Unidades pendientes de reubicar.
- F.Cad: Fecha de caducidad del producto que se debe reubicar. La aplicación indicará fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero.
- UNIDS: Cantidad de producto que se va a reubicar. Si se trata de mercancía paletizada no se podrá modificar la cantidad y se deberá reubicar el palet completo.
- Ud: Se debe introducir la ubicación destino de la mercancía. Donde se deja. Si no se trata de la ubicación propuesta, se obtiene el mensaje "UBIC. INCORRECTA".

Una vez indicada la ubicación destino correspondiente, se confirma respondiendo "S" a la pregunta "CORRECTO S/N".

2.3. REUBICAR ENTRADA DE MERCANCÍA

Esta opción se utiliza para reubicar el producto que se ha recibido durante una entrada de mercancía y que se había dejado provisionalmente en un lugar definido para ello. El terminal solicitará:

- M/P: Muelle donde está la mercancía que ha entrado y que hay que reubicar o código de palet ⁽¹⁾.
- A: Código del artículo. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
- F.Cad: Fecha de caducidad del producto. La aplicación solicitará la fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero.
- UNIDS: Se introduce la cantidad que se va a reubicar.
- DES: El sistema indica la ubicación donde se debe dejar la mercancía.
- Ud: Introducir la ubicación real donde se deposita la mercancía.

A continuación, la aplicación pide confirmar el movimiento con el mensaje "CORRECTO? S/N".

- Si se pulsa "N", el terminal volverá a solicitar ubicación de destino.
- Si se teclea "S" el terminal vuelve a solicitar otro artículo.
- Para salir se pulsa "ESC".

⁽¹⁾ Si se lee una etiqueta de palet, el terminal mostrará directamente la descripción del artículo, su código interno, fecha de caducidad, si es artículo perecedero, y las unidades que tiene el palet. Por otro lado, indicará la ubicación destino (DES:) donde se debe ir a dejar la mercancía. Una vez frente a la ubicación destino, se debe leer el código de la ubicación (Ud:) donde se deposita la mercancía.

3. ENTRADA DE MERCANCÍAS

Para acceder a esta opción se debe seleccionar la opción “3” del Menú principal.

1. Entrada Merca.
2. Entrada xDock.
3. Reparto xDock.
4. Fin Ent.Mercan

3.1. ENTRADA MERCANCÍA

Para realizar la entrada en almacén de pedidos a proveedores se debe introducir los siguientes datos con el siguiente orden:

- MUELLE



EN CASO DE TENER VARIOS MUELLES DE ENTRADA, SE TENDRÁ QUE INTRODUCIR EL MUELLE POR EL QUE SE VA A REALIZAR LA ENTRADA DE MERCANCÍA. SI SE TIENE UN SOLO MUELLE DE ENTRADA, EL TERMINAL MOSTRARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL MUELLE POR EL QUE SE HARÁ LA ENTRADA. SI NO HAY MUELLES, LA MERCANCIA SE DEJARÁ EN UNA ZONA DEFINIDA EN EL SISTEMA PARA HACER LAS FUNCIONES DE MUELLE.

- PRV: Proveedor del que se va a hacer la entrada de mercancía, se puede hacer de dos formas:
 - Introduciendo directamente el código del proveedor o,
 - Pulsando “F1” y tecleando parte del nombre del proveedor. El terminal mostrará la lista de todos los proveedores que coinciden con el texto que se ha escrito. Se pueden utilizar las flechas ▲ o ▼ para desplazarse por la lista y poder seleccionar con “ENTER” el proveedor.

Si el sistema no encuentra ningún proveedor con el nombre introducido, dará un mensaje de error, “NO EXISTE”. Si hay sólo un resultado válido para la búsqueda que se ha solicitado y si además existen pedidos pendientes de este proveedor, el sistema mostrará, de forma automática, el nombre del proveedor y su código.

Si hay más de una entrada pendiente del proveedor seleccionado, se obtiene el siguiente mensaje “MULTI ENT.? S/N”. Si se desea realizar la entrada a un solo pedido se debe pulsar “N”. Si se desea una multientrada se pulsa “S”. En pantalla se obtiene una relación de los pedidos pendientes de entrada con información de Número y Fecha del pedido.

Entrada Simple: Se debe seleccionar la entrada que se desea con las flechas ▲ o ▼ y pulsar “ENTER”. La aplicación solicitará número de Albarán.

Multientrada: El sistema permite ir seleccionando, una a una, las entradas que se desee. Se elige con las flechas ▲ o ▼, se pulsa “ENTER” y se introduce el número de Albarán. A continuación se puede volver a elegir otra entrada. Así sucesivamente hasta que se pulse “F6” para validar la selección.

Se tiene la posibilidad de ver en el terminal las líneas que componen el pedido pulsando la tecla “F4”. Cada línea del pedido se mostrará en dos líneas, la primera con la descripción del producto y la segunda con la cantidad pedida. Mediante las flechas ▲ o ▼ es posible

el desplazamiento por la lista de artículos del pedido. Con la tecla “ESC” se vuelve a la pantalla anterior.

En el caso de que la mercancía que se vaya a recepcionar no esté en ninguno de los pedidos ofrecidos por el terminal, se tendrá la posibilidad de hacer la entrada de mercancía como si se tratase de un pedido nuevo pulsando la tecla “F3” de “SIN PEDIDO” (Previo).

Cuando la aplicación solicita Proveedor (PRV:), se puede cambiar a introducción del número de pedido (PED:) pulsando la tecla “F1”.

- **ALB:** Una vez seleccionado el pedido de la lista o creado uno nuevo, se tendrá que indicar al terminal el número de albarán que corresponde a la mercancía que se va a entrar. El terminal preguntará “ALB. NUEVO? S/N”, se debe pulsar “S”. Si el número de albarán introducido ya existe, los artículos que van a entrar se suman a los que ya habían entrado anteriormente con ese albarán. En caso de contestar “N”, se volverá a solicitar el número de albarán.

Una vez introducido el número de albarán del proveedor, se genera en el servidor de almacén un documento con ese mismo número de albarán al cual se asociarán los artículos y cantidades que se van a recibir.

- **A:** Código del artículo. Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.

Se puede realizar una consulta de los datos de la cabecera del pedido con la tecla “F2” y, a continuación “F4 Datos Ent Mer.”:

- Muelle
- Nombre Proveedor
- Número de pedido
- Número de albarán.

Después de leer el código de barras o introducir el código interno del artículo, el terminal mostrará la información de la línea del pedido en la cual se ve la descripción del artículo, la cantidad pedida “S:” y la cantidad pendiente “P:”.

- **UND:** Se introduce la cantidad recibida.
- **F.Cad:** Fecha de caducidad del producto. La aplicación solicitará la fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero.
- **N. PALETS:** Cantidad de palets. La cantidad real de entrada será el múltiplo del número de palets por la cantidad de artículo. Se imprimen automáticamente las etiquetas para los palets.

REFERENCIA		DESCRIPCION
38926		VELON GDE.SAGR ADO CORAZON
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE CADUCIDAD	CANTIDAD
20 / 05 / 08	31 / 12 / 10	500
 (02)0000000000000(00)000000000001006292(15)101231(37)500(10)00000		

- P: Estando situados en este campo, se debe pulsar “F3” para imprimir las etiquetas de palet. Según configuración, será necesario realizar, también situados en este campo, una lectura de una de las etiquetas para validar la entrada. Con leer una sola de las etiquetas emitidas, se procede a la validación de todas. A continuación se responder pulsando “S” a la pregunta “CORRECTO S/N

	LA IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA DE PALET EN LA ENTRADA DE MERCANCIA SE PUEDE PARAMETRIZAR PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DEL TERMINAL. DEPENDIENDO DE LOS PARÁMETROS Y DEL PRODUCTO, SE PUEDE ADECUAR A 3 PRINCIPALES FORMAS DE TRABAJAR: 1. EL ARTÍCULO NO SE PALETIZA. EN ESTE CASO EL TERMINAL NO IMPRIMIRÁ LA ETIQUETA DEL PALET. 2. EL ARTÍCULO SE PALETIZA A VECES. EL TERMINAL PREGUNTARÁ SI SE DESEA IMPRIMIR LA ETIQUETA Y SE TENDRÁ QUE LEER PARA VALIDARLA. 3. EL ARTÍCULO SE PALETIZA SIEMPRE. ES EL CASO EN EL QUE EL TERMINAL IMPRIME DE FORMA AUTOMÁTICA LA ETIQUETA DEL PALET.
	SI SE PALETIZA LA MERCANCIA, SE DEBERÁ ETIQUETAR SIEMPRE EL PALET PARA QUE EL SISTEMA LO RECONOZCA COMO TAL. SI NO SE ETIQUETA ESE PALET NO EXISTIRÁ PARA EL SISTEMA Y NO SE PODRÁ TRABAJAR CON EL.

Para salir de la entrada de mercancía se pulsa la tecla “ESC” hasta que el terminal vuelva al menú de Entrada de Mercancías. Se puede terminar la entrada de mercancía pulsando la opción “4. Fin Ent. Mercan” del menú. En ese caso, el terminal mostrará una lista de todas las entradas de mercancía que están pendientes de terminar. Mediante las flechas ▲ o ▼ es posible desplazarse por la lista y seleccionar el albarán que se desea cerrar.

Se pulsa “ENTER” para cerrar el albarán. En ese momento el terminal muestra la información del albarán, y se confirma con “S”.

4. INVENTARIO

4.1. INVENTARIO

Mediante esta opción se realiza un conteo de las unidades de producto por ubicación. El terminal solicitará:

- U: Ubicación donde está el producto que se a va a contar. Si se elige una ubicación que no está seleccionada para inventariar, se obtiene el mensaje “UBIC. NO INV”.

Si se elige una ubicación ya inventariada, el sistema lanza un aviso, UBI-ART INV, CONTINUAR S/N". Si se desea

- A/P: Código de artículo o palet que se va a contar. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
- UDS: Cantidad de producto contado.

A continuación, y si todo es correcto, se responde pulsando "S" a la pregunta "CORRECTO S/N". La aplicación solicitará un nuevo artículo o palet para la misma ubicación. Si se desea cambiar de ubicación, se pulsa "ESC".

Según configuración, una vez introducidas las cantidades, la aplicación informa al usuario de las diferencias entre lo contado y el stock teórico, "DIFERENTES STOCK, CONTINUAR S/N". Si se elige "N" se puede volver a teclear la cantidad.

4.2. REPASAR INVENTARIO

Mediante esta opción se vuelven a contar las ubicaciones que hayan tenido diferencias entre el conteo y el stock teórico. Desde el servidor se indica qué ubicaciones se desea repasar y se imprime un informe de repaso. En base a este informe, se deben volver a contar

5. DEVOLUCIONES

5.1. DEVOLUCIÓN DE CLIENTE

5.1.1. DEVOLUCIÓN DE CLIENTE

Mediante esta opción se realizan las entradas procedentes de devoluciones de los clientes. El terminal solicitará:

- CLIENTE que realiza la devolución.
- A/P: Código de artículo o palet que devuelve el cliente. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
- F.CAD: Fecha de caducidad del producto. La aplicación solicitará la fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero. Si el artículo ya está caducado, se obtiene un mensaje de aviso y se deberá confirmar la entrada.
- UND: Cantidad de producto que entra.
- U: Ubicación donde se deposita el producto.

A continuación, y si todo es correcto, se responde pulsando "S" a la pregunta "CORRECTO S/N". La aplicación solicitará un nuevo artículo o palet para el mismo cliente. Si se desea salir de la devolución, se pulsa "ESC".

5.1.2. FIN DEVOLUCIÓN

Se debe seleccionar esta opción cuando ya se desee finalizar una devolución de cliente, es decir, ya se hayan entrado todo el producto devuelto.

Se debe confirmar pulsando "S" respondiendo a la pregunta "FINALIZAR S/N". La devolución se dará por terminada.

5.2. DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

5.2.1. DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

Mediante esta opción se realizan las salidas a proveedores causados por devoluciones. El terminal solicitará:

- PROV: proveedor al que se le realiza la devolución. Se puede seleccionar de dos formas:
 - Introduciendo directamente el código del proveedor o,
 - Pulsando “F1” y tecleando parte del nombre del proveedor. El terminal mostrará la lista de todos los proveedores que coinciden con el texto que se ha escrito. Se pueden utilizar las flechas ▲ o ▼ para desplazarse por la lista y poder seleccionar con “ENTER” el proveedor.
- U/P: Ubicación de donde se coge la mercancía para devolver. Si sólo hay una referencia de producto paletizado, el sistema ofrece, automáticamente, devolver todas las unidades existentes. Si se desea confirmar, se responde “S” a la pregunta “CORRECTO S/N”. En caso contrario, se elige “N” y se introduce una nueva ubicación.
- A: Código de artículo que se devuelve. Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.
Al leer un artículo, se comprobará si ya se ha retirado cantidad para devolver.. En caso afirmativo, se permitirá al usuario seleccionar dos opciones: ‘Acumular o Sustituir’.
 - Si se elige Acumular (pulsando 1), las unidades que se introduzcan se sumarán a las previamente introducidas.
 - Si se elige Sustituir (pulsando 0), las unidades que se introduzcan reemplazarán a las previamente introducidas.
- F.CAD: Fecha de caducidad del producto. La aplicación solicitará la fecha de caducidad sólo si el artículo es perecedero.
- UND: Cantidad de producto que se devuelve.

Tras pulsar “ENTER”, el terminal solicita una nueva ubicación para devolver artículo al proveedor. Si se desea salir de la devolución, se pulsa “ESC”.

5.2.2. FIN DEVOLUCIÓN

Se debe seleccionar esta opción cuando ya se desee finalizar la devolución al proveedor. Se debe confirmar pulsando “S” respondiendo a la pregunta “FINALIZAR S/N”. La devolución se dará por terminada.

9. UTILIDADES

Para acceder a esta opción se pulsa la tecla “4” del menú principal y se obtiene el siguiente Menú.

1. Info Artículo
2. Info Ubicación
3. Nuevo C. Barras
4. Regula Stock
5. Montar Kits
6. Montar Palets
7. Imp. Terminal

9.1. INFORMACIÓN DE ARTÍCULO

Mediante esta pantalla se puede consultar la información, que tiene el sistema, de un artículo en concreto. Para acceder, se debe seleccionar la opción “1” de la Pantalla Principal de Utilidades. Se obtiene la Pantalla siguiente:

Para realizar la consulta se debe introducir el código de barras de un artículo(A/P:). Pulsando “F1” se puede introducir el artículo por su código interno o descripción.

Si se ha leído o introducido un código EAN, el terminal mostrará, en el campo “UNIDS:”, cuántas unidades del artículo están asociadas al código de barras EAN que se acaba de leer.

Si por el contrario, se introduce un código interno, en el campo “UNIDS:” siempre aparecerá un “1”.



CUANDO EL TERMINAL SOLICITA CODIGO DE ARTÍCULO “A/P”, TAMBIÉN SE PUEDEN LEER ETIQUETAS DE PALETS GENERADAS POR EL SISTEMA. EN ESTE CASO EL TERMINAL MOSTRARÁ LA INFORMACION DEL ARTÍCULO QUE COMPONE EL PALET.

9.1.4. MOSTRAR EAN

Pulsando la tecla “4”, el terminal mostrará una lista de los EANS asociados al artículo y las unidades de conversión de cada uno de ellos.

Mediante las flechas ▲ o ▼ se puede recorrer los códigos de barras ofrecidos. Pulsando “ESC” se regresa a la pantalla de información de artículo.

9.1.5. MOSTRAR UBICACIÓN

Si se pulsa la tecla “5”, el terminal mostrará las ubicaciones donde hay existencias del artículo y cuántas unidades hay en cada una de ellas.

Usando las flechas ▲ o ▼ se puede navegar por las distintas ubicaciones mostradas. Para cada ubicación el sistema mostrará el nombre de la ubicación, la unidades incluidas en la ubicación y el tipo de ubicación (P: para ubicaciones de Picking, R: para ubicaciones de Reserva y J: para pedidos en proceso).

Pulsando “ESC” se regresa a la pantalla de información de artículo.

9.1.6. IMPRIMIR ETIQUETA

Mediante esta opción, pulsando la tecla “6”, se puede realizar la impresión de etiquetas de producto. Se debe indicar el número de etiquetas que se desea imprimir (N.ETIQ:). Las etiquetas se emitirán por la impresora correspondiente.

9.2. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN

Mediante esta opción, se puede obtener una relación de los artículos que hay en una ubicación. Para ello, se debe pulsar “2” en el Menú Utilidades.

A continuación, se debe introducir la Ubicación (U/P:) de la que se desea obtener información. La aplicación mostrará los artículos que el sistema tiene registrados en esa ubicación y las unidades de cada uno de ellos.

Usando las flechas ▲ o ▼ se puede navegar por los distintos artículos mostrados.

Si el sistema no tiene registrado ningún artículo en la ubicación mostrará el siguiente mensaje “NO EXISTEN ART.”

Pulsando “ESC” se regresa al Menú de Utilidades.

9.3. NUEVO CÓDIGO DE BARRAS

Mediante esta opción se puede dar de alta un EAN asociándolo a un artículo ya existente en la base de datos. Para ello se debe pulsar “3” en el Menú Utilidades.

A continuación se debe introducir el código de barras del artículo que se desea asociar, EL NUEVO EAN. Se puede realizar disparando el láser a la etiqueta del artículo o introduciendo manualmente el código de barras. Si se trata de un EAN existente, se obtiene el mensaje “EXIST MODIF S/N”. Si se pulsa “S” se permite asociar el EAN a otro artículo. En caso contrario, se pulsa “N”.

Posteriormente se introduce el código de barras o el código interno del artículo al que se quiere asociar el nuevo código de barras.

Tras introducir los datos solicitados, el terminal mostrará la información del artículo al que se acaba de asociar el nuevo EAN. Esta información se compone de la descripción del producto y los códigos de barras EAN que ya están asociados al artículo.

A continuación, el terminal pide las unidades por caja del nuevo EAN. Si es un EAN de unidad, se deberá introducir un 1. Si es una caja, se deberá introducir el número de unidades que componen la caja y pulsar “ENTER”.

El código EAN que se acaba de capturar se quedará almacenado y asociado de forma automática.

El terminal volverá a solicitar otro EAN para asociar.
Para volver al menú anterior se pulsa "ESC".

9.4. REGULA STOCK

Mediante esta opción se pueden asociar artículos a una Ubicación e indicar si stock.
Para ello se debe pulsar "4" en el Menú Utilidades. El terminal solicitará:

- **INTRODUZCA LA UBICACIÓN:** Se puede realizar mediante lectura láser de la etiqueta de ubicación o introduciéndola de manera manual.
- **A:** Código de artículo que se va a asociar a la ubicación. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción. Si el artículo introducido no está en la base de datos, el terminal avisará dando el siguiente mensaje: "NO EXISTE".
- **UND:** Unidades de producto que hay en la ubicación.

A continuación, el terminal pedirá confirmación de los datos introducidos, "CORRECTO S/N". Pulsando "N" se podrá modificar la cantidad introducida y pulsando "S" se confirmarán los datos y el terminal volverá a solicitar un código de artículo.

Si no hay más artículos que capturar para esta ubicación, se dará por concluida la operación pulsando "ESC". El terminal se quedará preparado para poder capturar otra ubicación. Si no se desea realizar ninguna otra captura se pulsa "ESC" para volver al Menú de Utilidades.



CUANDO SE CAPTURA UNA UBICACIÓN, EL TERMINAL SOBREScribe LA INFORMACION DE LA UBICACIÓN QUE SE HA CAPTURADO, LAS CANTIDADES EXISTENTES SE REEMPLAZAN POR LAS CANTIDADES NUEVAS. ESTA OPCIÓN SE PUEDE UTILIZAR PARA REALIZAR REAJUSTES DE STOCKS.

9.6. MONTAR PALETS

Esta opción se utiliza para crear palets a partir de artículos que se encuentren en ubicaciones de picking y codificarlos con el fin de reubicarlos en ubicaciones de reserva.

Para acceder se debe pulsar "6" en el Menú Utilidades. El terminal solicitará:

- **INTRODUZCA LA UBICACIÓN:** Se puede realizar mediante lectura láser de la etiqueta de ubicación o introduciéndola de manera manual.
- **A:** Código de artículo que se va a paletizar. Pulsando "F1" se puede introducir el artículo por su código interno o descripción. Si el artículo introducido no está en la base de datos, el terminal avisará dando el siguiente mensaje: "NO EXISTE".
- **Uo:** Ubicación origen de la mercancía para montar el palet.
- **UNIDS:** Unidades de producto que se van a paletizar. Si se necesita coger más cantidad del mismo artículo de otra ubicación, simplemente se leerá esa ubicación e se introducirá la cantidad, se podrá repetir esa operación hasta llegar a la cantidad que se quiera poner en el palet.

Para terminar y crear el palet se pulsa "F2" "Guardar Palet" y se introducen observaciones si las hubiera.

A continuación, el sistema imprimirá la etiqueta del palet. Es necesario leer esta etiqueta para validarla en el sistema.

Una vez leída la etiqueta, el terminal pedirá la ubicación de destino (dónde se va a dejar el palet generado). Para ello se debe leer el código de la ubicación o introducirlo de manera manual.

Se deposita el palet y se termina confirmando el proceso pulsando "S" como respuesta a la pregunta "CORRECTO S/N".

9.7. IMPRESIÓN POR TERMINAL

Mediante esta opción se pueden mandar a realizar impresiones desde el terminal portátil.

Para acceder se debe pulsar "7" en el Menú Utilidades.

A continuación, se debe seleccionar la impresión que se desea realizar mediante las flechas ▲ o ▼ y pulsando "ENTER".