1- Viewing the Computer's Basic System Information

لعرض معلومات النظام ومواصفات الجهاز (RAM، المعالج، الذاكرة المخبأة، القرص الصلب):

- **System Properties (المعالج، الرام، نسخة الويندوز):**

الطريقة: اضغط بزر الفأرة الأيمن على This PC (أو My Computer) واختر Properties

البيانات المعروضة:

- Windows edition: إصدار نظام التشغيل (مثل Windows 10/11 Pro).
- Processor: نوع وسرعة المعالج (CPU).
- Installed RAM: سعة الذاكرة العشوائية الفعلية والمتاحة.
- System type: بنية النظام (64-bit أو 32-bit).

- **Cache Memory (الذاكرة المخبأة للمعالج):**

الطريقة: افتح Task Manager بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم انتقل إلى تبويب Performance واختر CPU.

- **Hard Disk (القرص الصلب ومساحة التخزين):**

الطريقة 1: افتح This PC لعرض الأقسام (Partitions) ومساحاتها الحرة والإجمالية.

الطريقة 2 (التفاصيل الكاملة): اضغط بزر الفأرة الأيمن على Start واختر Disk Management لعرض نوع وسعة الأقراص الفعلية (HDD/SSD).

أداة شاملة بديلة: اضغط Win + R، اكتب msinfo32، واضغط Enter لفتح System Information، أو اكتب dxdiag لعرض مواصفات العتاد والشاشة بالتفصيل.

2- Changing the Computer's Desktop Configuration

- **To change the Date and Time:**

الخطوات:

1- اضغط بزر الفأرة الأيمن على الساعة في أقصى شريط المهام (Taskbar) واختر Adjust date and time.
2- لضبطها يدوياً: أوقف تفعيل خيار Set time automatically، ثم اضغط على زر Change أسفل Set the date and time manually.

3- حدد التاريخ والوقت واضغط Change للتطبيق.

- **To customize the Desktop (Color / Image / Background / Theme)**

الخطوات للصور والألوان:

1- اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان فارغ على سطح المكتب واختر Personalize.
2- اختر من القائمة الجانبية Background
   a. من قائمة Background المنسدلة، اختر Picture لتحديد صورة خاصة بك عبر زر Browse.
   b. أو اختر Solid color لاختيار لون خلفية ثابت.

- **لتطبيق ثيم كامل (Theme):**
  - من نفس نافذة Personalization، انتقل إلى قسم Themes.
  - اختر أحد الثيمات الافتراضية (التي تدمج خلفية وألوان نوافذ وأصوات ومؤشرات ماوس متناسقة)، أو حمل ثيماً جديداً عبر Browse themes.

- **To set Screen Resolution and Color Quality Settings:**

الخطوات:

- اضغط بزر الفأرة الأيمن على سطح المكتب واختر Display settings.
- انزل إلى قسم Display resolution وحدد الدقة المناسبة لشاشتك (الموصى بها: Recommended، مثل 10801920).
- لعمق الألوان ومعدل التحديث (Refresh Rate): اضغط على Advanced display settings، ومنها يمكنك التحقق من دقة الألوان (Color format / Bit depth) وتغيير تردد الشاشة (Hz).

- **To select a Screen Saver:**

الخطوات:

- اضغط بزر الفأرة الأيمن على سطح المكتب واختر Personalize.
- اختر Lock screen من القائمة الجانبية.
- انزل لأسفل الصفحة واضغط على رابط Screen saver settings.
- ستفتح نافذة صغيرة؛ اختر شكل شاشة التوف من القائمة المنسدلة (مثل 3D Text أو Ribbons)، وحدد مدة الانتظار (Wait بالدقائق)، ثم اضغط Apply ثم OK.

3- Setting and Changing the Keyboard Language

- **To set the language used by the keyboard:**

- **إضافة لغة إدخال جديدة:**
  - افتح الإعدادات بالضغط على Win + I، ثم اختر Language & Time.
  - انتقل إلى Language (أو region & Language في Windows 11).
  - اضغط على Add a language أسفل قسم Preferred languages.
  - ابحث عن اللغة المطلوبة (مثل Arabic - Egypt)، اخترها واضغط Next ثم Install.

- **التبديل بين اللغات أثناء الكتابة:**
  - عبر لوحة المفاتيح: اضغط على Alt + Shift أو Win + Space.
  - عبر شريط المهام: اضغط على رمز اللغة الحالي (مثل ENG أو ARB) بجوار الساعة واختر اللغة المطلوبة.