



Poslovni proces PEV

PEV: FAZA 2



Celovška cesta 520, 1210 Ljubljana Šentvid
info@flycom.si

Ljubljana, 23. 4. 2025



Poslovni proces dela pri modeliranju PEV

1. Generiranje zapisov v pev_parametri glede na šifrante (skripta + gumb brez parametrov)

Potrebno je generirati zapise glede na vrednostne ravni in šifrante:

- tip_elektrarne za PNE,
- tip_crpalke za PNB,
- vrsta_pristanišča in produkt za PNP.

Šifranti bodo zapisani v enotni tabeli pev_sifranti, vrednostni razredi pa v pev_vr_ravni. Uporabnik bo za določeno verzijo modela definiral nove parametre (razrede) za določitev vrednostnih tabel.

Dodali bomo gumb, s katerim bo uporabnik sprožil postopek dodajanja zapisov v pev_parametri. Gumb bo dodan na tabelo pev_verzije_modeli na raven posameznega zapisa, saj bomo tako lahko določili, za kateri podmodel se izvede postopek.

2. Generiranje količinskih razredov (skripta + gumb s parametri)

Kot je opisano v poslani dokumentaciji, se bodo z izdelanim orodjem generirali količinski razredi za določen podmodel. Uporabnik bo določil spremenljivke, na podlagi katerih se ustvarijo zapisi v tabeli pev_kolicinski_razredi.

3. Izračun vrednosti v vrednostni tabeli in izračun faktorja preostale življenjske dobe (skripta + gumb brez parametrov)

Ker je funkcionalnost za določitev vrednosti in faktorjev fiksna, bodo izdelane skripte, ki bodo ta postopek izvedle. Uporabnik bo z enim klikom zapolnil podatke v tabelah pev_vr_tabele in pev_faktorji za določen podmodel.

4. Coniranje

Postopek coniranja pomeni urejanje geometrij v vrednostnih conah. Potrebno je zagotoviti, da med conami ne prihaja do lukenj in da ohranjamo topologijo.

5. Kopiranje, zaklepanje (avtomatsko pri zaklepu verzije izračuna) in brisanje verzije modela (skripte + gumbi)
 - a. Uporabniku omogočimo kopiranje verzije modela, pri čemer se kopirajo vse podrejene tabele, razen pev_verzije_izracuni.
 - b. Prav tako se omogoči brisanje verzije modela, kar pomeni brisanje vseh zapisanih podatkov iz podrejenih tabel, z izjemo pev_verzije_izracuni. Zaklenjenih verzij ni mogoče brisati.
 - c. Zaklepanje se izvede ob zaklenitvi enega od zapisov v tabeli pev_verzije_izracuni.

Poslovni proces dela pri izračunu vrednosti PEV

1. Kopiranje, zakleni in briši verzije izračuna (skripte + gumbi)
 - a. Dodamo gumb za kopiranje verzije izračuna (zapisa v pev_verzije_izracuni).

- b. Omogočimo brisanje ene verzije izračuna (zapisa v `pev_verzije_izracuni`), pri čemer se izbrišejo tudi preračunane vrednosti iz `pev_vrednosti`.
- c. Ob izvozu v XML se verzija izračuna avtomatsko zaklene. Odklepanje ni dovoljeno. Če je zaklenjena vsaj ena verzija izračuna, se zaklene tudi ustrezna verzija modela.

2. Določitev vrednosti PEV-om

- a. Nabor vhodnih podatkov in določitev metode izračuna (skripta):
 - Kontrola manjkajočih vrednosti za posamezno leto (`pev_pos`) z izjemo prvega leta obratovanja. Sistem za manjkajoče vrednosti vrne napako.
- b. Izračun vrednosti po korakih (skripta):
 - Dodamo gumb za začetek procesa izračuna vrednosti PEV-om. Končne vrednosti skupaj z vmesnimi rezultati se shranijo v tabelo `pev_vrednosti`.
 - Uporabnik filtrira tabelo `pev_posebne_enote` in za te se opravi izračun.
 - Če želi izračunati vrednosti za vse PEV-e določenega modela, filtrira po modelu.
 - Ob ponovnem izračunu sistem vrne opozorilo o prepisu obstoječih podatkov. Preveri se ujemanje med že izračunanimi in novo izbranimi enotami.

Vsebina opozorila:

- Prikazati je potrebno vsaj število ujemanj in število novih zapisov.
- Če bo izvedljivo:
 - Če je manj kot 5 že obstoječih ujemanj, se prikažejo `id_pev` teh zapisov.
 - Če jih je več kot 5, se prikaže samo število ujemanj.
- Pokaže se tudi število novih zapisov.

Možnosti v opozorilu:

- Prekini: ne izvede izračuna.
- Izračunaj samo manjkajoče: izračuna samo tiste vrednosti, ki še niso bile izračunane.
- Izračunaj vse: izvede izračun za vse filtrirane `pev_posebne_enote`; že izračunane vrednosti se prepišejo.

Izvoz XML

1. Izvoz podatkov iz ISAM-a za v EV (skripta + gumb)
 - a. Izvoz se lahko opravi za posamezne PEV-e (filter na tabelo `pev_posebne_enote`).
 - b. Možen je tudi izvoz vseh PEV-ov za določen model.
 - c. V XML lahko izvozimo samo tiste PEV-e, ki imajo določeno vrednost.
 - d. Po izvozu PEV-a v XML se ta zaklene ali arhivira.
2. Izvoz podatkov iz ISAM-a za v EMV za posamezno verzijo modela



Celovška cesta 520, 1210 Ljubljana Šentvid

info@flycom.si
www.flycom.si

+386 4 581 2000