

Nombre	IniciarSolicitud()
Responsabilidades	Crear una nueva solicitud asociada al cliente para comenzar el proceso de retiro.
Referencias	Ingresar solicitud de retiro
Notas	Se genera la solicitud en estado inicial → aún no posee ubicación y no se confirma el retiro.
Excepciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el usuario ya posee una solicitud activa → operación rechazada.</li> <li>- Si el usuario no está autenticado → no se permite iniciar solicitud.</li> </ul>
Salida	ID_solicitud generado (o referencia al objeto creado)
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existe un Usuario registrado e identificado.</li> <li>- Opción <i>Iniciar Solicitud</i> fue seleccionada.</li> </ul>
Postcondiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se crea un objeto Solicitud</li> <li>- La solicitud se asocia al Usuario</li> <li>- Se asigna Fecha a solicitud</li> <li>- La solicitud queda con estado inicial = “pendiente de ubicacion”</li> </ul>

Nombre	IngresarUbicacion(ubicacion)
Responsabilidades	Recibir la ubicación proporcionada por el usuario y almacenarla para su posterior validación.
Referencias	Ingresar solicitud de retiro
Notas	No válida coordenadas. Solo registra el dato.
Excepciones	Si ubicacion es null o vacía → error
Salida	Ubicación registrada temporalmente
Precondiciones	Debe existir una solicitud activa iniciada
Postcondiciones	Se guarda ubicación en la solicitud actual

Nombre	ConsultarEstadoSolicitud()
Responsabilidades	Permitir que el cliente consulte el estado actual de su solicitud de retiro registrada en el sistema
Referencias	Ingresar solicitud de retiro
Notas	- -
Excepciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe existir una solicitud previamente registrada por el cliente</li> <li>- La solicitud debe estar asociada al usuario que consulta</li> <li>- La solicitud puede encontrarse en cualquier estado ( pendiente, en validación, completada, rechazada, etc.)</li> </ul>
Salida	Estado actual de la solicitud
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud existente.</li> <li>- Ubicación validada correctamente.</li> </ul>
Postcondiciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se crean, modifican ni eliminan objetos en el sistema</li> <li>- Se muestra al cliente el estado actual de la solicitud consultada</li> </ul>