Supprimer les fausses alertes « virus » dans Google Chrome

Tutoriel pas à pas pour Windows

Pas de panique : votre PC n'est très probablement pas infecté.

Ces messages (« Cheval de Troie détecté », « Erreur critique », « Votre PC est infecté »...) sont de **fausses alertes**. Un site internet (par exemple *statusgrand.it.com*) a obtenu un jour l'autorisation d'envoyer des notifications, souvent après un clic sur « Autoriser » dans une fenêtre surgissante. Il s'en sert maintenant pour vous faire peur et vous faire cliquer.

ATTENTION : ne cliquez sur aucun bouton de ces notifications

« Supprimer le virus », « Analyser et réparer », « Mettre à jour Windows »... mènent à des arnaques : faux antivirus payants, vol de carte bancaire, faux support technique. Fermez-les uniquement avec la **croix X**.

Étape 1 : Retirer l'autorisation au site (le plus important)

1. Ouvrez **Google Chrome**.
2. Cliquez dans la barre d'adresse (tout en haut), tapez exactement le texte ci-dessous, puis appuyez sur **Entrée** :

   ```
   chrome://settings/content/notifications
   ```
3. Descendez jusqu'à la section **« Autorisés à envoyer des notifications »**.
4. Repérez **statusgrand.it.com** ou tout site au nom bizarre (suite de lettres et de chiffres, par exemple *dbh493qnaffc...*).
5. Cliquez sur les **3 petits points** à droite du site, puis sur **Supprimer** (ou **Bloquer**).
6. Recommencez pour **tous les sites que vous ne connaissez pas**. En cas de doute, supprimez : un vrai site pourra toujours redemander l'autorisation.

Astuce : sur la même page, cochez **« Ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications »** pour ne plus jamais recevoir ce genre de demande.

Étape 2 : Vérifier les extensions de Chrome

1. Dans la barre d'adresse, tapez :

   ```
   chrome://extensions
   ```
2. Regardez la liste. Si une extension vous est inconnue ou si vous ne vous souvenez pas de l'avoir installée, cliquez sur **Supprimer**.

Étape 3 (recommandée) : Analyser le PC avec l'antivirus de Windows

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows et tapez **« Sécurité Windows »**.
2. Ouvrez **Protection contre les virus et menaces**.
3. Cliquez sur **Analyse rapide** et attendez la fin.

Lancez l'analyse uniquement depuis Windows, jamais depuis un bouton dans une notification.

Étape 4 (si les alertes continuent) : Réinitialiser Chrome

1. Dans la barre d'adresse, tapez :

   ```
   chrome://settings/reset
   ```

2. Cliquez sur **« Rétablir les paramètres par défaut »**, puis confirmez.

Vos favoris et vos mots de passe enregistrés sont conservés.

Vous avez déjà cliqué sur un bouton ?

• **Vous avez payé ou entré votre carte bancaire** : appelez votre banque immédiatement pour faire opposition.

• **Vous avez installé un logiciel ou appelé un numéro de « support »** : désinstallez ce logiciel et changez les mots de passe que vous avez donnés.

• Aide gratuite et officielle : **cybermalveillance.gouv.fr**

À retenir pour l'avenir

• Quand un site demande « Afficher les notifications », cliquez sur **Bloquer** sauf si vous connaissez et utilisez ce site.

• Un site internet ne peut pas détecter de virus sur votre PC : toute alerte de ce genre venant du navigateur est une arnaque.

• Microsoft et Google ne vous demandent jamais d'appeler un numéro ou de payer pour supprimer un virus.