GUIDE PRATIQUE · SÉCURITÉ

Stop aux fausses alertes « virus » dans Chrome

Comment faire disparaître pour de bon les notifications « Cheval de Troie détecté », « Erreur critique » ou « Votre PC est infecté ».


5 minutes · Windows · Google Chrome · Sans rien installer

Bonne nouvelle

Votre ordinateur n'est très probablement **pas infecté**. Un site web a simplement reçu, un jour, l'autorisation de vous envoyer des notifications. Il s'en sert pour afficher de faux messages qui imitent Windows.

Le piège

Les boutons de ces notifications mènent à des **arnaques** : faux antivirus payants, vol de carte bancaire, faux « support technique » au téléphone.



Vous reconnaissez ce genre de message ?

- Il vient de **Google Chrome**, pas de Windows.
- Il affiche une **adresse de site** étrange en petit.
- Il vous presse : « maintenant », « critique », points d'exclamation…
- **Ne touchez à aucun bouton.** Fermez-le avec la croix, puis suivez les étapes ci-dessous.

Les bons réflexes

« Afficher les notifications ? »

Répondez **Bloquer**, sauf pour un site que vous connaissez et utilisez vraiment.

Un site ne voit pas vos virus

Une page web ne peut pas analyser votre PC. Une alerte de ce genre dans le navigateur est **toujours** une arnaque.

Personne ne vous appelle

Microsoft et Google ne demandent **jamais** d'appeler un numéro ou de payer pour supprimer un virus.

Les étapes

1 Retirer l'autorisation au site — INDISPENSABLE

1. Ouvrez **Google Chrome**, cliquez dans la barre d'adresse tout en haut, tapez ceci puis appuyez sur **Entrée** :

   `chrome://settings/content/notifications` — Entrée ↵

2. Descendez jusqu'à **« Autorisés à envoyer des notifications »**.
3. Sur la ligne du site suspect, cliquez sur les **3 points** ⋮, puis sur **Supprimer**.



4. Recommencez pour **chaque site que vous ne connaissez pas**. En cas de doute, supprimez : un site légitime pourra toujours redemander.

Empêcher que ça recommence

Sur la même page que l'étape 1, cochez l'option :

☑ **« Ne pas autoriser les sites à envoyer des notifications »**
Plus aucun site ne pourra vous demander d'afficher des notifications.

2 Vérifier les extensions de Chrome — RECOMMANDÉ

1. Dans la barre d'adresse, tapez :

   `chrome://extensions` — Entrée ↵

2. Si une extension vous est inconnue ou si vous ne vous souvenez pas de l'avoir installée, cliquez sur **Supprimer**.


3 Analyser le PC — RECOMMANDÉ

1. Bouton **Démarrer**, tapez **« Sécurité Windows »**.
2. Ouvrez **Protection contre les virus et menaces**.
3. Cliquez sur **Analyse rapide**.

Uniquement depuis Windows, jamais depuis une notification.

4 Réinitialiser Chrome — SI ÇA CONTINUE

1. Tapez dans la barre d'adresse :



2. Cliquez sur **« Rétablir les paramètres par défaut »** et confirmez.

Favoris et mots de passe sont conservés.

Vous avez déjà cliqué sur un bouton ?

Vous avez payé ou donné votre carte
Appelez **votre banque immédiatement** pour faire opposition.

Vous avez installé un logiciel
Désinstallez-le (Paramètres › Applications), puis lancez l'analyse de l'étape 3.

Vous avez appelé un « support »
Raccrochez. **Changez les mots de passe** que vous auriez communiqués.

Aide gratuite et officielle : **cybermalveillance.gouv.fr**

Ma checklist

- [ ] Site suspect supprimé des notifications
- [ ] Extensions inconnues supprimées
- [ ] Plus aucune fausse alerte
- [ ] Option « Ne pas autoriser » cochée
- [ ] Analyse rapide Windows effectuée
- [ ] Banque prévenue (si besoin)