

AluCar

Módulo de Devolução

Carlos Eduardo Santos Campos
Hudson de Jesus Farias da Silva
Marcos Vinicius Arouxa Fernandes
Nicolas Alves de Oliveira
Willison Santos da Silva

1.Introdução

1.1 Para que serve este módulo

Toda locação precisa terminar de algum jeito, e é esse módulo que fecha o ciclo. Quando o cliente traz o carro de volta, o sistema precisa registrar essa entrega e dar espaço para que qualquer problema encontrado, um arranhão, uma pane, o que for, fique documentado antes de o veículo seguir para a vistoria do mecânico.

1.2 O que este módulo cobre

- **Registrar devolução:** abertura do processo de encerramento da locação.
- **Entregar veículo:** confirmação de que o usuário entregou o carro na locadora.
- **Reportar problemas:** registro de avarias ou defeitos identificados no veículo devolvido.

2.Requisitos Funcionais

2.1 Módulo de Devolução :

- **RF09:** O sistema deve permitir iniciar o processo de devolução de um veículo em locação.
- **RF10:** O sistema deve registrar a entrega do veículo pelo usuário na locadora.
- **RF11:** O sistema deve permitir registrar avarias ou defeitos encontrados no veículo devolvido.

2.2 Requisitos não funcionais:

ID	DESCRIÇÃO
RNF07	O sistema só deve permitir a devolução de veículos que estejam com locação em andamento vinculada ao usuário.
RNF08	Um problema reportado na devolução deve ficar disponível para o mecânico consultar na vistoria seguinte.

3. User Stories

3.1 US07: Devolução do Veículo

Como usuário com uma locação em andamento, quero registrar a devolução do veículo, para encerrar minha locação.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

- Dado que estou devolvendo o veículo, então o sistema registra a entrega e encaminha o carro para vistoria do mecânico.
- Dado que identifico um problema no veículo, então posso reportá-lo junto com a devolução.
- Dado que a locação já foi encerrada anteriormente, então o sistema não permite registrar uma nova devolução para ela.

4. Priorização dos Requisitos

Sem esse módulo, uma locação nunca teria um fim formal, o carro voltaria para a locadora, mas o sistema continuaria achando que ele está em uso. Por isso os três requisitos são essenciais para o MVP.

REQUISITO	POR QUE É ESSENCIAL
RF09: Registrar devolução	Formaliza o encerramento da locação dentro do sistema.
RF10: Entregar veículo	Confirma, de fato, que o carro voltou para a locadora.
RF11: Reportar problemas	Garante que danos e defeitos não passem despercebidos antes da próxima locação.

5. Glossário — Termos Ambíguos

5.1 Retirada ≠ Devolução

Retirada é o momento em que o usuário pega o carro e a locação começa. **Devolução** é o momento em que o usuário entrega o carro e a locação termina.

5.2 Devolução ≠ Vistoria

A **devolução**, neste módulo, é só o ato de o usuário entregar o veículo e o sistema registrar o fim da locação. A inspeção técnica detalhada do veículo, a **vistoria**, é feita pelo mecânico logo em seguida, e está documentada no próximo módulo.