MiSTer

ESC		F1	F2	F3	F4		F5	F6	F7	F8		F9	F10	OPT1			COPY	登録	Break
01		63	64	65	66		67	68	69	6a		6b	6c	72	73		62	53	61

全角	! 1	" 2	# 3	$ 4	% 5	& 6	' 7	(8	) 9	0	= −	~ ^	BS		INS	HOME	ROLL UP		CLR	/	*	−
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	` @	{ [	}]		DEL	UNDO	ROLL DOWN		7	8	9	+
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	+ ;	* :	Return							4	5	6	
SHIFT	z	x	c	v	b	n	m	,	.	? /	Shift					↑			1	2	3	ENTER
CTRL		XF2							XF3			_			←	↓	→		0		.	
60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0f		5e	36	38		3f	40	41	42
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	29		37	3a	39		43	44	45	46
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1d							47	48	49	
70	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	70					3c			4b	4c	4d	4e
71		56	35						57			34			3b	3e	3d		4f		51	

HELP	-->	WinL + H	54	全角 (Zenkaku)	-->	WinL + Z	60	登録 (Tōroku) --> WinL + T 53
OPT1	-->	WinL + 1	72	半角 (Hiragana)	-->	WinL + X	5F	ローマ字 (Romanji) --> WinL + R 5B
OPT2	-->	WinL + 2	73	カナ (Kana)	-->	WinL + K	5A	¥ (Yen) --> WinL + Y 0E
XF1-XF5	-->	WinL + F1…F5	55, 56,57,58,59	記号入力 (Kigou)	-->	WinL + ;	52	

機能優先

ESC		F1	F2	F3	F4		F5	F6	F7	F8		F9	F10	OPT1	OPT2		COPY	登録	Break		記号入力	登録	HELP
全角	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	~	¥	BS		INS	HOME	ROLL UP		CLR	/	*	−
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[	Return			DEL	UNDO	ROLL DOWN		7	8	9	+
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:	]								4	5	6	
SHIFT	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	_	SHIFT					↑			1	2	3	ENTER
CTRL	XF1	XF2	XF3		XF4	かな	XF5	かな	ローマ字	カナ入力						←	↓	→		0		.	

01		63	64	65	66		67	68	69	6a		6b	6c	72	73		62	53	61		52	53	54
60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f		5e	36	38		3f	40	41	42
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d			37	3a	39		43	44	45	46
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								47	48	49	
70	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70					3c			4b	4c	4d	4e
71	55	56	57	35		58	5f	59	5a	5b	5c					3b	3e	3d		4f		51	

配置優先

Break		COPY	F1	F2	F3		F4	F5	F6	F7		F8	F9	F10	かな		ローマ字	かな入力	CAPS		記号入力	登録	HELP
ESC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	−	~	¥	BS		HOME	INS	DEL		CLR	/	*	−
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[	Return			ROLL UP	ROLL DOWN	UNDO		7	8	9	+
CTRL	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:	]								4	5	6	
SHIFT	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	¥	SHIFT					↑			1	2	3	ENTER
ひらがな	XF1	XF2	XF3		XF4	XF5	全角	OPT1	OPT2	かな						←	↓	→		0		.	

61		62	63	64	65		66	67	68	69		6a	6b	6c	5a		5b	5c	5d		52	53	54
01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f		36	5e	37		3f	40	41	42
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d			38	39	3a		43	44	45	46
71	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								47	48	49	
70	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70					3c			4b	4c	4d	4e
5f	55	56	57	35		58	59	60	72	73	5a					3b	3e	3d		4f		51	

US104-n

ESC		F1	F2	F3	F4		F5	F6	F7	F8		F9	F10	OPT1	OPT2		COPY	登録	Break												
全角	! 1	“ 2	# 3	$ 4	% 5	& 6	’ 7	(8	) 9	0	= −	~ ^	BS				INS	HOME	ROLL UP		CLR	/	*	−							
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	` @	{ [	}]				DEL	UNDO	ROLL DOWN		7	8	9	+							
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	+ ;	* :	Return									4	5	6								
SHIFT	z	x	c	v	b	n	m	,	.	? /	Shift							↑			1	2	3	ENTER							
CTRL	XF1	XF2								XF3	XF4	| ¥	_				←	↓	→		0		.								

01		63	64	65	66		67	68	69	6a		6b	6c	72	73		62	53	61												
60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0f				5e	36	38		3f	40	41	42							
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	29				37	3a	39		43	44	45	46							
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1d									47	48	49								
70	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	70							3c			4b	4c	4d	4e							
71	55	56	35							57	58	0e	34				3b	3e	3d		4f		51								

US104-a

| | | |