



NetRadio: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie finde ich meinen Lieblingssender?

Drücken Sie »Strg+F« und geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens ein. Das Programm sucht dann automatisch in einer externen Internet-Datenbank nach den passenden Daten (<https://www.radio-browser.info/>). Der Name und die Streaming-URL werden übernommen.

Das Programm zeigt an, dass ein Hotkey registriert wurde. Wofür benötige ich diesen?

Durch Drücken der Tastenkombination können Sie das Programm in den Vordergrund holen. Nochmaliges Drücken (im aktiven Zustand) wechselt zwischen Miniplayer und Hauptfenster. Wenn Sie die Tastenkombination 2x schnell hintereinander drücken, wird NetRadio beendet.

Der Text in der ersten Spalte (Sendernamen) in der Sendertabelle auf Seite 2 wird u.a. für die Beschriftung der Senderknöpfe (auf Seite 1) genutzt.

Wie kann ich für die Knopfbeschriftung einen eigenen Text verwenden?

Text innerhalb eckiger Klammern wird auf den Senderknöpfen ausgeblendet.

Wenn Sie innerhalb der Klammern einen senkrechten Strich (Pipe-Symbol) einfügen wird der vorstehende Text für die Knopfbeschriftung und der nachstehende für die ausführliche Anzeige des Sendernamens im Display verwendet.

Statt eckiger Klammern können auch geschweifte Klammern verwendet werden.

Beispiel: Radio [1|One live]

Ergebnis Buttontext: Radio 1

Ergebnis Anzeigetext: Radio One live

Der Miniplayer verschwindet hinter anderen Programmfenstern, wenn die Option „Always on Top“ deaktiviert ist. Wie kann ich ihn dann wieder sichtbar machen?

Im Miniplayer-Modus wird keine Taskleistenschaltfläche angezeigt. Sie können das Programm aber durch einen Klick auf das Symbol (Icon) im Infobereich der Taskleiste anzeigen.

Möglicherweise wird das Icon ausgeblendet. So können Sie es wieder anzeigen: *Rechtsklick in die Taskleiste* > Taskleisteneigenschaften. Oder *Einstellungen* > *Personalisierung* > *Taskleiste*. Hier hat man die Möglichkeit, die einzelnen Icons ein- oder auszublenden.

Wenn ich in den Einstellungen eine bestimmtes Audiogerät für die Ausgabe auswähle, wird stattdessen „Default“ eingestellt!?

Das passiert mit Absicht, wenn es sich bei dem ausgewählten Audiogerät um das Standardgerät für die Audiowiedergabe handelt (siehe Windows-Einstellungen).

Lässt sich das Programm über Kommandozeilenparameter steuern?

Ja, NetRadio kennt folgende Argumente:

/m bzw. **/mini** um den Miniplayer zu starten (alternativ Bindestrich statt Schrägstrich: **-m**)

/t bzw. **/tray** um das Programm im Tray-Modus zu starten (ohne GUI)

/n (n = Nummer des Sendeplatzes bzw. Buttons) um einen bestimmten Sender zu starten.

/l bzw. **/language** um die Sprache festzulegen (z. B. **/l de**)

Die Argumente **/f** bzw. **/full**, **/p** bzw. **/play**, **/s** bzw. **/stop** und **/e** bzw. **/exit** und **/playpause** werden nur verarbeitet, wenn sie an eine laufende Instanz gesendet werden.



NetRadio: Frequently Asked Questions (FAQ)

How do I find my favorite station?

Press »Ctrl+F« and enter the name or part of the name. The program automatically searches for the appropriate data in an Internet database (<https://www.radio-browser.info/>). Once you have found the station, it is possible to save the name and streaming URL.

The program indicates that a hotkey is registered. Why do I need this?

By pressing the key combination, the program will get to the foreground.

Pressing again (when active) switches between the main window and the miniplayer.

If you press the key combination quickly twice, NetRadio terminates.

The text in the first column (station name) in the station table on page 2 is used for labeling the station buttons (on page 1). How can I use my own text for the button label?

Text within square brackets is hidden on the station buttons.

In addition, you can use a vertical line (pipe symbol) within the brackets to enter two different text alternatives for the button labeling (before |) and the display text after it. You can use curly brackets instead of square brackets.

Example: Radio [1|One live]

Result button text: Radio 1

Result display text: Radio One live

The mini player disappears behind other program windows when the "Always on Top" option is disabled. How can I make it visible again?

Miniplayer mode does not display a button in the taskbar. You can activate Netradio by clicking on the symbol (icon) in the notification area of the taskbar.

In certain cases, the icon is invisible. To show it: *Right-click in the taskbar > Taskbar Properties.*

Alternatively, *Settings > Personalization > Taskbar.* Here you have the option of showing or hiding the individual icons.

I selected a specific audio device in the settings. However, it is set to "Default" instead.

If the selected audio device is the default audio playback device (see Windows settings), this is done on purpose, because then the standard device is automatically selected even if it changes.

Is it possible to control the program via command line parameters?

Yes, NetRadio knows the following arguments:

/m or **/mini** to start the miniplayer (alternatively, you can use a hyphen instead of a slash: **-m**)

/t or **/tray** to start the program in tray mode (without GUI)

/n (n = the number of the station/button) to start a station

/l or **/language** to set the user interface language (e.g. **/l de**)

The arguments **/f** or **/full**, **/p** or **/play**, **/s** or **/stop** und **/e** or **/exit** and **/playpause** are only processed if they are sent to a running instance.



NetRadio: Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo encuentro mi emisora favorita?

Pulsa »Ctrl+F« e introduce el nombre o una parte del nombre. El programa busca automáticamente los datos correspondientes en una base de datos de Internet (<https://www.radio-browser.info/>). Una vez encontrada la emisora, se pueden guardar el nombre y la URL de la transmisión.

El programa indica que hay una tecla de acceso rápido registrada. ¿Para qué la necesito?

Al pulsar la combinación de teclas, el programa pasa al primer plano.

Si la pulsas de nuevo (programa activo), cambia entre ventana principal y minirreproductor.

Si pulsas la combinación dos veces seguidas rápidamente, NetRadio se cierra.

El texto de la primera columna (nombre) de la tabla de emisoras de la página 2 rotula los botones de emisora de la página 1. ¿Cómo uso mi propio texto para el botón?

El texto entre corchetes se oculta en los botones de emisora.

Además, con una barra vertical (pipe) dentro de los corchetes puedes indicar dos textos: el rótulo del botón (antes de |) y el texto de pantalla (después). También sirven llaves en lugar de corchetes.

Ejemplo: Radio [1|Uno en vivo]

Texto del botón: Radio 1

Texto en pantalla: Radio Uno en vivo

El minirreproductor desaparece detrás de otras ventanas cuando la opción «Always on Top» está desactivada. ¿Cómo puedo volver a verlo?

En el modo minirreproductor no se muestra ningún botón en la barra de tareas. Puedes activar NetRadio haciendo clic en el símbolo (icono) del área de notificación de la barra de tareas.

En algunos casos el icono no está visible. Para mostrarlo: clic derecho en la barra de tareas >

Propiedades de la barra de tareas. O bien: Configuración > Personalización > Barra de tareas. Ahí puedes mostrar u ocultar cada icono.

He elegido un dispositivo de audio concreto en los ajustes, pero se selecciona «Default».

Si el dispositivo elegido es el dispositivo de reproducción predeterminado (ver la configuración de Windows), esto es intencionado: así se usa siempre el dispositivo estándar, incluso si cambia.

¿Se puede controlar el programa mediante parámetros de línea de comandos?

Sí, NetRadio conoce los siguientes argumentos:

/m o **/mini** para iniciar el minirreproductor (también con guion en lugar de barra: **-m**)

/t o **/tray** para iniciar el programa en modo bandeja (sin interfaz)

/n (n = número de la emisora o del botón) para iniciar una emisora determinada.

/l o **/language** para establecer el idioma (p. ej. **/l es**)

Los argumentos **/f** o **/full**, **/p** o **/play**, **/s** o **/stop** y **/e** o **/exit** y **/playpause** solo se procesan si se envían a una instancia en ejecución.



NetRadio : Questions fréquentes (FAQ)

Comment trouver ma station préférée ?

Appuyez sur »Ctrl+F« et saisissez le nom ou une partie du nom. Le programme recherche automatiquement les données correspondantes dans une base de données sur Internet (<https://www.radio-browser.info/>). Une fois la station trouvée, le nom et l'URL du flux peuvent être enregistrés.

Le programme indique qu'un raccourci clavier global est enregistré. À quoi sert-il ?

En appuyant sur la combinaison de touches, le programme passe au premier plan.
Un nouvel appui (programme actif) bascule entre la fenêtre principale et le minilecteur.
Si vous appuyez deux fois rapidement sur la combinaison, NetRadio se ferme.

Le texte de la première colonne (nom de la station) du tableau des stations, page 2, sert à étiqueter les boutons de station (page 1). Comment utiliser mon propre texte pour le bouton ?

Le texte entre crochets est masqué sur les boutons de station.

De plus, une barre verticale (symbole pipe) à l'intérieur des crochets permet d'indiquer deux textes : l'étiquette du bouton (avant |) et le texte d'affichage (après). Les accolades peuvent remplacer les crochets.

Exemple :	Radio [1 Un direct]
Texte du bouton :	Radio 1
Texte affiché :	Radio Un direct

Le minilecteur disparaît derrière d'autres fenêtres lorsque l'option « Always on Top » est désactivée. Comment le rendre à nouveau visible ?

En mode minilecteur, aucun bouton n'apparaît dans la barre des tâches. Vous pouvez activer NetRadio en cliquant sur le symbole (icône) dans la zone de notification de la barre des tâches. Dans certains cas, l'icône est invisible. Pour l'afficher : clic droit sur la barre des tâches > Propriétés. Ou bien : Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Vous pouvez y afficher ou masquer chaque icône.

J'ai choisi un périphérique audio précis dans les réglages, mais c'est « Default » qui est sélectionné.

Si le périphérique choisi est le périphérique de lecture par défaut (voir les paramètres de Windows), c'est voulu : le périphérique standard est ainsi toujours utilisé, même s'il change.

Peut-on contrôler le programme par des paramètres de ligne de commande ?

Oui, NetRadio connaît les arguments suivants :

/m ou **/mini** pour démarrer le minilecteur (tiret possible à la place de la barre oblique : **-m**)
/t ou **/tray** pour démarrer le programme en mode systray (sans interface)
/n (n = numéro de la station ou du bouton) pour démarrer une station donnée.
/l ou **/language** pour définir la langue (p. ex. **/l fr**)

Les arguments **/f** ou **/full**, **/p** ou **/play**, **/s** ou **/stop** et **/e** ou **/exit** et **/playpause** ne sont traités que s'ils sont envoyés à une instance en cours d'exécution.