

Manuel Utilisateur EGTO

1. Introduction

EGTO est une application de **gestion commerciale** destinée aux entreprises du secteur **BTP** dont le siège est à **Oran** (filiale du groupe GITRA). Elle permet de gérer l'ensemble du cycle commercial : clients, devis, affaires, facturation, bons de livraison, avoirs et encaissements.

Ce manuel s'adresse aux **utilisateurs de l'application** : responsables commerciaux, gestionnaires de facturation et tout collaborateur amené à créer des documents, suivre des affaires ou gérer les données de l'entreprise. Il décrit le comportement réel de l'application et vous guide pas à pas dans son utilisation au quotidien.

*L'application est **mono-poste et mono-utilisateur** : elle est installée sur un seul ordinateur et protégée par un mot de passe applicatif. Toutes les données sont stockées localement, dans une base chiffrée.*

2. Premier démarrage

La première fois que vous lancez EGTO, l'application vous accueille sur l'écran « **Bienvenue dans EGTO** ». Vous devez :

1. **Créer un mot de passe** : saisissez un mot de passe d'au moins **8 caractères**, puis confirmez-le dans le champ « Confirmer le mot de passe ». Les deux saisies doivent être identiques.
2. Cliquer sur « **Créer mon mot de passe** ».

*Lors de ce premier démarrage, vous pouvez également cliquer sur « **Charger les données de démonstration** » pour pré-remplir la base avec un jeu de données BTP réaliste (clients, produits, affaires, factures). Cette action est **irréversible** : elle est proposée uniquement lorsque la base est encore vierge.*

Une fois le mot de passe créé, l'application génère votre **phrase de récupération** (voir section 4). La base de données chiffrée est créée et initialisée automatiquement.

Statut du poste

À tout moment, l'écran de connexion indique l'état du poste via l'onglet **Session** :

État	Signification
Premier démarrage	Aucun compte n'existe encore sur ce poste
Session verrouillée	Un compte existe, mais vous devez vous connecter
Session ouverte	La base est déverrouillée et accessible

3. Gestion de la session

Déverrouillage (connexion)

À chaque lancement (ou après un verrouillage), vous arrivez sur l'écran de connexion. Saisissez votre **mot de passe** pour déverrouiller la base et accéder à vos données.

Verrouillage automatique par inactivité

Pour protéger vos données, EGTO **verrouille automatiquement la session après 30 minutes d'inactivité**. Dès que le verrouillage intervient, la base est fermée et vous devez ressaisir votre mot de passe pour continuer. Toute activité à l'écran réinitialise le compte à rebours.

Verrouillage manuel

Vous pouvez verrouiller la session à tout moment (bouton de verrouillage de l'interface) avant de quitter votre poste, afin de protéger vos données.

Changement de mot de passe

Depuis les paramètres de session, vous pouvez changer votre mot de passe en fournissant :

1. l'**ancien mot de passe** (pour la vérification) ;
2. le **nouveau mot de passe** (au moins 8 caractères) ;
3. la **confirmation** du nouveau mot de passe.

Le changement est immédiat. Conservez précieusement votre **phrase de récupération** : elle ne change jamais et reste le seul moyen de récupérer la base si vous oubliez le mot de passe.

4. Phrase de récupération

La **phrase de récupération** est composée de **12 mots répartis en 6 groupes** (par exemple AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE-FFFF). Elle est **générée automatiquement** et affichée **une seule fois** lors du premier démarrage.

Son importance vitale

L'accès à vos données repose sur la clé de chiffrement (DEK) de la base. Cette clé est déchiffrée :

- avec votre **mot de passe**, et
- avec votre **phrase de récupération**.

Si vous oubliez votre mot de passe **et** perdez votre phrase, **il est impossible de récupérer vos données** — elles sont chiffrées et définitivement inaccessibles.

Conservation

- **Imprimez** la phrase (bouton « Imprimer ») et **conservez-la en lieu sûr, hors de ce poste**.
- Ne la notez pas sur un fichier stocké sur le même ordinateur que vos données.
- Elle n'est **jamais réaffichée** : une fois validée, elle ne réapparaît plus à l'écran.

Ce qu'elle permet

La phrase de récupération est le seul sésame pour :

- **Restaurer une sauvegarde** (voir section 7) sur ce poste ou sur un poste vierge ;
- **Exécuter l'utilitaire administrateur** `egto-admin-reset` pour réinitialiser le mot de passe (voir section 10).

5. Alerte Windows SmartScreen

EGTO est distribué sous forme d'exécutable Windows (`.exe` , installateur NSIS). Comme l'application n'est **pas signée numériquement** par une autorité de certification reconnue, Windows peut afficher l'alerte « **Windows a protégé votre PC** » (SmartScreen) lors de l'installation.

Que se passe-t-il ?

Windows SmartScreen bloque par précaution le lancement de tout programme non signé, afin de protéger contre les logiciels inconnus. C'est un comportement **normal** pour une application non signée.

Que faire ?

1. Sur l'écran de l'alerte, cliquez sur « **Plus d'informations** ».
2. Cliquez ensuite sur « **Exécuter quand même** ».
3. L'installation se poursuit normalement.

Pourquoi ? L'application n'est pas signée, Windows ne peut donc pas vérifier son éditeur. Cette étape permet d'autoriser explicitement l'installation. Seule une **signature numérique** (certificat d'éditeur) ferait disparaître ce message à l'avenir.

6. Sauvegarde des données

EGTO protège vos données contre la perte grâce à un système de sauvegarde en deux volets.

Sauvegarde automatique quotidienne

- **Fréquence** : une vérification est effectuée chaque heure ; la sauvegarde se déclenche à l'heure configurée (par défaut **03:00**).
- **Destination** : dossier que vous configurez dans l'écran **Paramétrage** → **Sauvegardes** (sur un disque externe ou un autre emplacement de préférence).
- **Rétention** : les anciennes sauvegardes sont automatiquement purgées (**30 sauvegardes quotidiennes, 12 sauvegardes mensuelles**).
- La sauvegarde ne se déclenche pas si la session est verrouillée ou si la destination n'est pas configurée.

Sauvegarde manuelle

Vous pouvez lancer une sauvegarde à tout moment :

- depuis l'écran **Paramétrage** → **Sauvegardes** (planification manuelle), ou
- via l'utilitaire de secours en ligne de commande : `egto --recuperation` .

Contenu de l'archive

Chaque sauvegarde produit une **archive .zip** contenant vos données chiffrées, accompagnée d'un fichier **recours.bin** placé à **côté de l'archive**. Ce fichier contient la clé de déchiffrement enveloppée par la phrase de récupération, et est indispensable à la restauration.

Conservez **ensemble** l'archive et son `recours.bin` , et notez l'emplacement de la sauvegarde.

7. Restauration

La restauration permet de récupérer vos données à partir d'une archive de sauvegarde (après une perte, un changement de poste ou une réinstallation). Pour une procédure complète, reportez-vous au guide détaillé `docs/procedure-restauration.md` .

Principe

- La restauration s'effectue avec la **phrase de récupération seule** — aucun mot de passe applicatif n'est nécessaire pour lancer l'opération.

- Elle peut être réalisée sur un **poste vierge** (avant toute création de compte) : l'écran « Restauration » est accessible depuis le premier démarrage ou l'écran de connexion.
- La restauration est **interdite pendant une session active** : la base doit être verrouillée.

Définir un nouveau mot de passe

Lors de la restauration, l'écran vous demande de saisir :

1. votre **phrase de récupération** (format AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE-FFFF) ;
2. un **nouveau mot de passe** (au moins **8 caractères**) ;
3. la **confirmation** de ce nouveau mot de passe (les deux saisies doivent être identiques).

Pourquoi un nouveau mot de passe ? La phrase de récupération déchiffre la clé de chiffrement (DEK) de la base, mais le mot de passe applicatif d'origine n'est **pas conservé** dans l'archive. Il est donc impossible de réutiliser l'ancien mot de passe : vous devez en définir un nouveau.

Déroulement

1. Cliquez sur « **Restaurer une sauvegarde ?** » (écran de connexion) ou « **Restaurer une sauvegarde existante** » (premier démarrage).
2. Saisissez votre **phrase de récupération**, puis votre **nouveau mot de passe** et sa **confirmation**.
3. Cliquez sur « **Sélectionner et restaurer** » et choisissez l'archive (*.zip ou *.enc) dans la fenêtre qui s'ouvre. L'archive et son fichier `recours.bin` doivent se trouver au même emplacement.
4. **Ne fermez pas l'application** pendant la restauration : une barre de progression s'affiche.
5. En cas de succès, cliquez sur « **Aller à la connexion** ».

Se connecter après la restauration

Sur l'écran de connexion, saisissez votre **nouveau mot de passe** pour déverrouiller la base et accéder à vos données restaurées. La phrase de récupération reste nécessaire uniquement pour déverrouiller la clé lors de la restauration ; elle n'est pas utilisée pour la connexion quotidienne.

8. Cycles de facturation

Du devis à l'affaire

1. **Devis** : créez un devis pour un client, ajoutez des lignes (désignation, quantité, PU HT). Statuts : BROUILLON → ENVOYE → ACCEPTE / REFUSE / EXPIRE .
2. **Affaire** : lorsqu'un devis est accepté (ENVOYE), convertissez-le en affaire. L'affaire reprend les lignes du devis et suit son propre cycle (SIGNE → ODS_REÇU → EN COURS → FACTURÉ → SOLDÉ).

La facture

Une facture suit le cycle : **BROUILLON** → **VALIDE** → **IMPRIMEE** → **ENVOYEE** → **PAYEE** → **ARCHIVEE**.

Étape	Action
BROUILLON	Création et saisie des lignes ; pas encore de numéro
VALIDE	Validation : le numéro est attribué à ce moment (jamais au brouillon)
IMPRIMEE	Première impression du PDF ; compteur d'impressions incrémenté
ENVOYEE	Transmission au client ; c'est le statut permettant l'encaissement

PAYEE	Atteinte lorsque le solde est totalement réglé (aucun encaissement hors statut ENVOYEE)
ARCHIVEE	Facture clôturée

Avoirs

Les avoirs (type **AV**) corrigent une facture d'origine :

- **Avoir total** : annule toute la facture.
- **Avoir partiel** : annule une partie (par ligne ou avec quantités partielles), avec un **motif** obligatoire.

Un avoir suit la même machine à états qu'une facture. **Un avoir ne peut jamais être encaissé.**

Bons de livraison

Les bons de livraison (BL) documentent les livraisons réelles. Statuts : **EMIS** → **FACTURE** . Lorsque plusieurs BL sont émis, vous pouvez **générer une facture groupée** à partir d'eux ; les BL passent alors à l'état **FACTURE** et sont liés à la facture créée.

Mention DUPLICATA

À partir de la **deuxième génération** (réimpression) d'un document, le PDF porte un **filigrane « DUPLICATA »**. L'aperçu du document n'incrmente pas le compteur d'impressions ; seule l'**impression** le fait.

9. Import de données

L'assistant d'import permet de charger en masse des **clients** ou des **produits** à partir d'un fichier Excel.

L'import se déroule en **3 étapes** :

1. **Lecture & mapping** : sélectionnez le fichier ; l'application lit les colonnes et vous permet de faire correspondre les colonnes du fichier avec les champs EGTO.
2. **Prévisualisation** : les lignes sont validées et affichées ; les erreurs éventuelles sont signalées.
3. **Rapport d'anomalies** : à l'exécution, un rapport liste les lignes importées et les anomalies (champs manquants, formats invalides...). Seules les lignes valides sont insérées.

Types d'import

Type	Contenu
Clients	fiches clients (raison sociale, NIF, adresse, catégorie...)
Produits	catalogue produits (code, libellé, famille, prix)

10. Dépannage & support

Erreurs courantes

Message / symptôme	Cause / action
« Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères »	Mot de passe trop court à la création ou au changement

« Mot de passe incorrect »	Saisie erronée à la connexion ; réessayez ou utilisez la phrase de récupération
« Phrase de récupération incorrecte »	Phrase erronée ou fichier <code>recours.bin</code> absent/illisible
« La restauration est interdite pendant une session active »	Verrouillez la session avant de restaurer
« Le dossier de destination n'est pas vide »	Une base existe déjà ; la restauration n'écrase pas des données existantes
Alerte Windows SmartScreen	Application non signée : « Plus d'infos » → « Exécuter quand même » (voir section 5)

Journal applicatif

EGTO consulte et écrit un **journal** (fichiers de logs). Depuis l'écran **Paramétrage** → **Journaux**, vous pouvez lire les dernières entrées (20 dernières par défaut) et les **exporter** pour les transmettre au support en cas de problème.

Réinitialisation administrateur (egto-admin-reset)

En cas d'oubli du mot de passe applicatif, l'utilitaire autonome `egto-admin-reset` permet de réinitialiser le mot de passe :

1. Exécutez l'utilitaire `egto-admin-reset` avec le dossier des données en argument.
2. Saisissez la **phrase de récupération** (elle est obligatoire : sans elle, aucune réinitialisation n'est possible).
3. Saisissez et confirmez le **nouveau mot de passe** (au moins 8 caractères).

La phrase de récupération **ne change jamais** : elle reste valide après la réinitialisation. Conservez-la toujours précieusement.