

使用 'sudo apt autoremove' 来卸载它(它们)。


升级了 0 个软件包, 新安装了 0 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 0 个软件包未被升级。

lym@lym-virtual-machine:~\$ ifconfig

```
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.80.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.80.255
    inet6 fe80::d19f:8836:1e71:ca2f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:2c:bc:3e txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 37307 bytes 52931499 (52.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4201 bytes 320536 (320.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 325 bytes 37382 (37.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 325 bytes 37382 (37.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

lym@lym-virtual-machine:~\$



🎉 SSH 连接成功!

从截图可以看到:

物理机已经成功 SSH 登录到你的 Ubuntu 虚拟机:

```
plaintext ^

lym@192.168.80.129
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS
Last login: Sun Sep  6 15:48:19 2026 from 192.168.80.1
```

| 192.168.80.1 就是你的宿主机 (Windows) 的 IP, 代表 Windows 已经远程连上 Ubuntu。

现在你可以做这些操作

1. 在这个黑窗口里输入命令, **直接操控虚拟机**, 和在虚拟机终端操作效果一模一样

```
bash ^

ls          # 查看当前目录文件
pwd         # 查看当前所在路径
whoami      # 查看当前登录用户
```

2. 文件传输: Windows ↔ Ubuntu

- 上传文件到 Ubuntu (Windows PowerShell)

```
powershell ^
```

📄 🔊 🌟 💬 🔄 ... 今天 16:48



从截图读取信息

你的虚拟机网卡 ens33:

- ✅ IP 地址: 192.168.80.129
- ✅ 子网掩码: 255.255.255.0
- ✅ 本地回环 lo: 127.0.0.1

| 这个 IP 就是后面 SSH 连接要用的地址。

先确认 SSH 服务是否已经装好并启动

输入这条命令:

```
lym@lym-virtual-machine:~$ apt install openssh_server
E: 无效的操作 install
```

错误原因

你拼写错命令: `install` → `install`, 还有包名是 `openssh-server` (横线, 不是下划线 _)

```
bash ^
# 你输入的错误命令
apt install openssh_server
```

正确命令 (Ubuntu/Debian)

```
bash ^
sudo apt install openssh-server
```

完整操作步骤

1. 更新软件源 (可选, 建议执行)

```
bash ^
sudo apt update
```

2. 安装 openssh-server

```
bash ^
sudo apt install openssh-server
```

3. 查看 ssh 服务状态

```
bash ^
systemctl status ssh
```

发消息或按住空格说话...

+ | 对话 | 图像生成 | 解题答疑 | 更多

豆包 快速

```
lym@lym-virtual-machine: ~/njupt
login as: lym
lym@192.168.180.129's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-150-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

扩展安全维护 (ESM) Infrastructure 未启用。
0 更新可以立即应用。
314 个额外的安全更新可以通过 ESM infra 来获取安装。
可通过以下途径了解如何启用 ESM Infra: for Ubuntu 18.04 at
https://ubuntu.com/18-04
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.
Last login: Sun Sep  6 15:48:19 2026 from 192.168.80.1
lym@lym-virtual-machine:~$ pwd
/home/lym
lym@lym-virtual-machine:~$ ls
314  applicable  *cd*  Desktop  Documents  Downloads  examples.desktop  Individual  Music  Pictures  Public  Templates  The  The  Ubuntu  Videos  可通过以下途径了解如何启用
lym@lym-virtual-machine:~$ cd njupt
lym@lym-virtual-machine:~/njupt$ touch hello.txt
lym@lym-virtual-machine:~/njupt$ ls
hello.txt
lym@lym-virtual-machine:~/njupt$ echo "I love njupt">hello.txt
lym@lym-virtual-machine:~/njupt$ cat hello.txt
I love njupt
lym@lym-virtual-machine:~/njupt$
```