
## TALLER SI - PRÁCTICA SAI - 2


NÚMERO DE GRUPO	O FUNCIÓNS		Apelidos, Nome
	Coordinador/a:		
	Responsable Limpeza:		
	Responsable Docume	entación:	
Material necesario			Práctica: Funcionamento SAI
■ Toma de corrente eléctrica			
<ul> <li>Dispositivos a comprobar:</li> <li>[1] SAI salicru sps one 500VA</li> <li>PC</li> <li>Monitor</li> <li>Documentación:</li> <li>[2] Tecnoloxías de SAI</li> <li>[3] Manual de seguridade</li> <li>[4] Manual de usuario</li> <li>[5] Guía rápida</li> <li>[6] Práctica SAI</li> </ul>		•	<ul> <li>Monitorizar SAI:</li> <li>Software de monitorización.</li> <li>Control secuencia pítidos.</li> <li>Leds de control panel frontal do SAI.</li> <li>Modo batería:</li> <li>Programar apagado automático do sistema operativo.</li> </ul>

## **Procedemento:**


- (1) Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
- (2) Realizar a práctica [6]
- (3) Verificar no software de monitorización o correcto funcionamento do SAI




- (4) Conectar o PC ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (5) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (6) Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (7) Desconectar o PC do SAI e conectar o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (8) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (9) Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (10) Conectar o PC e o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (11) Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (12) Avisar ao docente para revisión.
- (13) Configurar o programado do apagado automático do sistema operativo unha vez o SAI entre en modo batería:
  - a) Configuración UPS → Apagado local



El UPS funciona en modo batería → Apagado de sistema local después de XMin Yseg
 Configurar a 2'45"



c) Configuración del diálogo de advertencia:
 Diálogo emergente antes del apagado X Seg. → Configurar a 1'30''
 Intervalo de diálogo de adventencia Y Seg. → Configurar a 15''



- (14) Antes de aplicar avisar ao docente para revisión.
- (15) Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
- (16) Conectar o PC ao SAI.
- (17) Desconectar o SAI da toma de corrente eléctrica.
- (18) Aparecen mensaxes no Monitor? Se é así indica que mensaxes, en que tempos e a cada canto tempo?
- (19) Apágase o sistema operativo de forma programada? Indica o tempo de apagado e porque foi posible.
- (20) Avisa ao docente para a revisión e entrega de práctica.