# TP FTP (Filezilla)

#### **Sommaire**

- 1. Explication FTP
- 2. Mise en place d'un serveur FTP
- 3. Mise en place d'un client FTP

### **Explication FTP**

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de communication entre un serveur(qui propose un service) et un client(qui consomme ce service).

Le FTP peut être soit un GET(on demande quelquechose) et SET(on envoi un fichier).

Le port 21 est utilisé pour les échanges entre le serveur et le client.

Le port 20 est utilisé pour échanger les fichiers.

Le protocole FTP est très utilisé, mais il est de plus en plus remplacé par des protocoles plus securisés comme FTPS(FTP Secure), FTPES(FTP explicite via TLS/SSL) et SFTP(Secure File Transfer Protocol).

#### Mise en place d'un serveur FTP

Tout d'abord il faut installer *Filezilla Server* qu'on peut retrouver sur Internet. On peut mettre un mot de passe et changer le port d'administrateur si on veut.

Tout d'abord on va créer un utilisateur et lui accorder un virtual et native path.

Settings for server 127.0.0.1:14148 × Rights management / Users Select a page: Server listeners General Filters Limits Available users Protocols settings User is enabled <system user> FTP and FTP over TLS (FTPS) Mohamed Authentication: - Rights management Require a password to log in Groups ... Users Leave empty to keep existing password Administration Member of groups: Logging Let's Encrypt® PKCS#11 Mount points: .... Updates Mount options Native path Virtual path Access mode: Read + Write Apply permissions to subdirectories ✓ Writable directory structure ✓ Create native directory if it does not exist < You can use placeholders in native paths. Add Remove Description: Add Remove

OK


Cancel

Apply


Ensuite on peut configurer le mode passif de FTP:

Duplicate

Rename




Pour finir on va créer une règle dans le pare-feu du port 21,2100.



## Mise en place d'un client FTP

Tout d'abord il faut installer *Filezilla Client* qu'on peut retrouver sur Internet. On laisse les paramètres d'installation par défaut.

Soit on désactive le pare-feu du serveur sinon on doi configurer d'abord le client: Edition > Paramètres




Pour nous connecter au serveur on doit configurer les paramètres de connexion, dans mon cas ce sont les suivants:



On est maintenant connectés au serveur FTP, on peut le tester en faisant des échanges de données.

#### On peut voir sur l'interface administrateur qu'on s'est bien connecté au serveur FTP.



Connected to 127.0.0.1