



ARAYA PUNTA CANA | GRUPO BRICKET

Qué pasa con cada archivo

Cuando subes un archivo al Centro de Control, el sistema elige cómo procesarlo: lectura directa, interpretación visual o conversión segura. El original y cada resultado quedan enlazados.

LA REGLA CORTA

Subes el archivo una vez. El sistema lo lee, lo interpreta o lo convierte y actualiza el panel.

Los grupos seguros que el programa lee, interpreta o convierte entran automáticamente. Lo dudoso queda aislado en el recibo. MPP y DWG también tienen su proceso, explicado en la página 3.

SEGÚN EL FORMATO

Tres resultados posibles

Agrupados por lo que le pasa al archivo, no por programa: la pregunta siempre es si va a mover las cifras.

Se lee tal cual

[ACTUALIZA EL PANEL](#)

[.csv](#) [.json](#) [.xml](#) [.xlsx](#) [.xls](#) [.docx](#) [.pptx](#) [.pdf](#) [.zip](#)

Las cifras se sacan del archivo directamente, celda a celda o fila a fila. No interviene ninguna interpretación: lo que llega al panel es lo que estaba escrito. De Word y PowerPoint se leen las tablas, y del informe de obra también los indicadores de seguridad y los hallazgos de campo, que no van en tabla; del PDF, el texto, incluida la matriz de obligaciones del préstamo IFC; del ZIP, lo que lleve dentro.

Se interpreta

[ACTUALIZA EL PANEL](#)

[.png](#) [.jpg](#) [PDF escaneado](#)

Una fotografía de un parte de obra, o un PDF que es la imagen de un papel, no traen texto que leer: se interpretan. Antes lo extraído esperaba a que alguien lo aprobara; ahora entra solo, igual que lo demás. El programa comprueba que cada cifra encaje en su sitio antes de colocarla.

Se convierte

[ACTUALIZA AL TERMINAR](#)

[.mpp](#) [.dwg](#)

El original se guarda primero. Después, un proceso seguro genera un XML de Project o una vista PNG del plano, lo enlaza al original y lo vuelve a leer. No hay que convertir ni subir otra copia.

EL FORMATO ES SÓLO LA MITAD

Que el formato se lea no basta: cada cifra tiene que decir a qué pertenece. Una fila con un porcentaje pero sin el edificio al que corresponde se descarta, venga de un Excel o de un PDF. Si tienes que preparar el archivo desde cero, pide las plantillas al administrador: ya traen las columnas con el nombre correcto.

FORMATOS BINARIOS

Los formatos binarios se convierten solos

El original queda protegido desde el primer momento. La conversión continúa en segundo plano y vuelve a la misma ingesta.

MICROSOFT PROJECT

MPP a XML

Comprobación cada 15 minutos

Se genera un XML completo con tareas, porcentajes, fechas y jerarquía. El cronograma, los edificios y la fecha prevista se actualizan cuando los datos pasan el contrato.

El XML queda enlazado al .mpp: siempre se puede volver al original y saber de qué archivo salió cada dato.

AUTOCAD

DWG a vista PNG

Comprobación cada hora

LibreDWG genera el dibujo y una vista PNG de alta resolución. Se abre en móvil o tableta y puede pasar por lectura visual.

El .dwg nunca se sustituye ni se expone: la imagen es un derivado privado y queda identificada como vista automática.

Por qué se convierten fuera del panel

El servidor del Centro de Control es ligero y no incluye Java ni las herramientas CAD. Un runner privado aporta MPXJ, LibreDWG y libsvg, valida el resultado y lo devuelve por la API autenticada. Si una conversión falla, el original sigue intacto y el error queda visible; nunca se publica un derivado incompleto.

SI EL CORTE ES URGENTE

En Usuarios / Actualizar porcentajes a mano puedes publicar un avance puntual mientras termina el MPP. Queda con autor, fecha e histórico; no es necesario volver a subir el archivo.

La conversión también es trazable

- El original y el derivado aparecen enlazados en el mismo expediente.
- Cada derivado guarda el tipo de automatización y la versión del lector.
- El MPP no publica una previsión si el XML no contiene fechas Finish.
- El DWG conserva siempre el archivo CAD original, aunque la vista falle.

ANTES DE SUBIR

Detalles que conviene saber

Cinco cosas que evitan la mayor parte de las subidas que no acaban publicando nada.

- **Celdas en blanco**

No borran nada. Una casilla vacía significa «esto no ha cambiado», no «pon esto a cero». Puedes mandar una plantilla rellenando sólo las filas del mes.

- **Nombra el edificio**

Usa el código —TH-14, Edificio 14, Ed. 7— y no el número de fila. Un nombre que no corresponde a ningún edificio se descarta y se avisa, en vez de escribir la cifra en el equivocado.

- **Comprimidos**

Puedes subir el ZIP del mes entero. Se abre, se procesa lo que lleva dentro y en la auditoría queda de cuál de los archivos salió cada cifra. Las carpetas ocultas que añade el sistema al comprimir se ignoran.

- **PDF con tablas**

Un PDF no guarda tablas: guarda instrucciones de dibujo. Se recuperan los porcentajes que estén junto al nombre de su edificio, y ante la duda no se coge ninguno. Si el informe importa, manda también la hoja de cálculo.

- **Cifras financieras**

Puede entregarlas quien tenga el permiso para aportar documentos financieros, aunque no pueda consultar Finanzas. El sistema comprueba balance, resultados, CxP, moneda, corte y autoridad de la fuente; publica cada grupo seguro y aísla sólo lo descuadrado.

Comprobar que ha entrado

- Lee el recibo al terminar: indica datos publicados, aislados, controles contables, conversiones, pantallas afectadas y la comprobación posterior.
- Si es MPP o DWG, el mensaje indica que la conversión sigue en segundo plano y el plazo normal de cada formato.
- Mira la implantación: los colores y los porcentajes cambian en menos de cinco segundos, en todas las pantallas a la vez.
- Si algo no cuadra, cada cifra guarda de qué archivo salió, quién lo subió y cuándo — y una publicación se puede deshacer.
- Para balances, resultados y flujo usa las plantillas del Centro de datos: entran por lector directo y no necesitan interpretación IA.

SI SÓLO TE QUEDAS CON UNA COSA

Tu archivo nunca se pierde: se guarda siempre, con tu nombre y la fecha. El Centro de Control elige lector, interpretación o conversión, y cada resultado conserva su fuente. La bandeja se actualiza sola.

¿Dudas con un archivo concreto? Pregunta al administrador del Centro de Control.