Introducción

Primeros pasos

Antes de empezar

Antes de iniciar sesión, tenga a mano la siguiente información:

- URL de acceso a su instancia de Odoo
- Usuario y contraseña de administrador
- RIF de la empresa (formato J-XXXXXXXX-X)
- Razón social exacta como aparece en el RIF
- Dirección fiscal completa
- Alícuota de IVA que aplica (16% general, 8% reducida, o ambas)


> ***Nota:*** *Si es una instalación nueva, los datos vienen configurados por defecto. Si es una instalación existente, el administrador del sistema debe proveer estas credenciales antes de continuar.*

1. Iniciar sesión

Abra su navegador e ingrese la URL de su instancia de Odoo. El formato típico es `http://<servidor>:8069`.

En una instalación nueva, las credenciales por defecto son:

- **Usuario:** `admin`
- **Contraseña:** `admin`




La primera vez que inicie sesión, el sistema le pedirá cambiar la contraseña. Este paso es obligatorio por seguridad.

> *Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema. No es posible recuperarla desde la interfaz de Odoo.*

2. Configurar la empresa

Ruta: *Ajustes → Usuarios y Compañías → Compañías*

Seleccione la compañía principal y complete los siguientes campos:




- **RIF:** ingrese el valor en el campo **VAT** con formato J-XXXXXXXX-X
- **Razón Social:** ingrese el nombre exacto como aparece en el RIF
- **Dirección fiscal:** complete Estado, Municipio, Ciudad y Calle
- **País:** verifique que esté seleccionado **Venezuela**
- **Moneda:** verifique que esté seleccionada **VES** (Bolívar)

> ***Advertencia:*** *El RIF debe ser válido según el algoritmo de módulo 11. Odoo lo valida al guardar. Si aparece el mensaje "RIF inválido", revise el último dígito del documento.*

3. Configurar el usuario del contador

Ruta: *Ajustes → Usuarios y Compañías → Usuarios → (seleccionar usuario)*

En la pestaña de preferencias, configure:




- **Idioma:** Español (VE)
- **Zona horaria:** (GMT-4) Caracas
- **Firma de correo:** agregue su nombre y RIF

Si maneja múltiples clientes, active la opción **Multi-compañías** en la pestaña de Accesos. Esto le permitirá cambiar entre empresas sin cerrar sesión.

4. Verificar que el módulo esté instalado

Ruta: *Aplicaciones → buscar "l10n_ve_compliance_manager"*




En la lista de resultados:

- Si aparece con estado **Instalado** → está listo para usar
- Si aparece con estado **Para instalar** → haga clic en [Instalar]
- Si no aparece → contacte al administrador (el módulo debe estar en el addons path del servidor)

5. Configurar correo saliente (para alertas)

Ruta: *Ajustes → Técnico → Correo saliente*

Complete los datos del servidor SMTP de su proveedor de correo:



- **Servidor SMTP**
- **Puerto**
- **Usuario**
- **Contraseña**

Haga clic en [Probar conexión] para verificar que la configuración sea correcta.

> *Este paso es requisito para recibir las alertas por correo electrónico de la sección 10.*

Siguiente paso

Una vez configurada la empresa y el usuario, el siguiente paso es registrar sus clientes. Continúa con Gestión de clientes.

Gestión de clientes

Cargar facturas físicas

Libro de Compras y Ventas

Planilla IVA 99030

Retenciones

Calendario SENIAT

Cartelera fiscal

Alertas

Exportar y respaldar datos

Solución de problemas y FAQ