




Document D'installation et configuration Proxmox

Version 1.1

Marwan Malki,Yazid brahmi,Hamza Maldi

Plot 6

Turgot 3eme

75003

Sommaire

Sommaire	1
Proxmox c'est quoi ?	1
Caractéristiques Matériels	2
Processeur	2
Mémoire vive (RAM)	2
Stockage	2
Réseau	2
Configuration minimale pour l'évaluation (à ne pas utiliser en production)	3
Téléchargements	3
4. Prise en charge de la virtualisation	3
5. Installation de Proxmox VE	4
Étapes d'installation :	4

Proxmox c'est quoi ?

Proxmox est une plateforme gratuite de virtualisation qui permet de créer et gérer des machines virtuelles et des conteneurs depuis une interface web simple, idéale pour héberger plusieurs systèmes sur un seul serveur, que ce soit à la maison ou en entreprise.

Caractéristiques Matériels

Configuration matérielle recommandée par le constructeur pour Proxmox VE :mqg

Processeur

- Intel 64 bits ou AMD64
- Prise en charge de la virtualisation matérielle : Intel VT-x ou AMD-V pour la virtualisation KVM complète
- Pour le passthrough PCI(e) : processeur avec prise en charge de VT-d ou AMD-Vi

Mémoire vive (RAM)

- Minimum 2 Go pour le système d'exploitation et les services Proxmox VE
- Mémoire supplémentaire pour les machines virtuelles (VM) et les conteneurs
- ZFS ou Ceph : environ 1 Go de RAM supplémentaire par To de stockage utilisé

Stockage

- Stockage rapide et redondant : SSD recommandé pour de meilleures performances
- Stockage du système d'exploitation : RAID matériel avec cache d'écriture protégé par batterie (BBU) ou non-RAID avec ZFS et cache SSD
- Stockage des VM : RAID matériel avec BBU ou non-RAID pour ZFS

- Remarque : ZFS et Ceph ne sont pas compatibles avec les contrôleurs RAID matériels

Réseau

- Cartes réseau Gigabit redondantes
- Cartes réseau supplémentaires selon la technologie de stockage préférée et la configuration du cluster
- Support des cartes 10 Gbit et supérieures

Configuration minimale pour l'évaluation (à ne pas utiliser en production)

- Processeur : 64 bits (Intel 64 ou AMD64)
- Carte mère : prise en charge de Intel VT ou AMD-V
- Mémoire : minimum 1 Go, plus la mémoire nécessaire pour les invités
- Disque dur
- Carte réseau (NIC)

Téléchargements

Rendez-vous sur le site officiel pour télécharger l'ISO :

<https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso>

4. Prise en charge de la virtualisation

Avant l'installation, assurez-vous que la virtualisation est activée dans le BIOS/UEFI de votre serveur :

- **Intel** : Activez **Intel VT-x** et **Intel VT-d**.
 - **AMD** : Activez **AMD-V** et **AMD-Vi**.
-

5. Installation de Proxmox VE

Étapes d'installation :

1. **Créer une clé USB bootable** avec l'ISO téléchargé.
2. **Démarrer le serveur** depuis la clé USB.
3. **Suivre l'assistant d'installation** pour configurer le disque, le réseau et le mot de passe administrateur.