

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 1

Procédure d'autorisation d'une clé USB

Version	Date	Auteur	Observation
0.1	10\11\2025	Ilias AHMIM	Initialisation du document

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 2

SOMMAIRE

Préambule	3
1. PC dédié aux clés USB	4
2. Autorisation de la clé USB dans SentinelOne	4
3. Compléter le fichier d'inventaire des clés USB	7

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 3

Préambule

Cette procédure décrit les étapes à suivre pour autoriser une clé USB à se connecter sur une machine RADIALL.

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 4

1. PC dédié aux clés USB

L'autorisation d'une clé USB doit se faire à partir d'un PC dédié disponible sur chaque site de RADIALL.

Ce PC doit-être reconnaissable, pour ce faire le nom du PC doit respecter la règle de nommage suivante :

- "SITE"USB01

Exemple pour le site d'IDA : IDAUSB01

Par défaut, SentinelOne bloquera toutes les clés USB qui se connectent sur ce PC. Ceci dans le but de générer une activité de blocage dans la console SentinelOne et ainsi permettre son autorisation.

Également, le PC sera mis en quarantaine dans la console SentinelOne, cela aura pour but de l'isoler totalement du réseau et d'internet afin de limiter l'exposition dans le cas où une clé USB serait infectée.


Puis, SentinelOne analysera automatiquement les clés USB connectées au PC dédié afin d'éliminer d'éventuels fichiers malveillants.

2. Autorisation de la clé USB dans SentinelOne

1) Pour autoriser une clé USB dans SentinelOne, il faut dans un premier temps se connecter à la console via le lien suivant :


- <https://euce1-ocd1-1b.sentinelone.net/login>

2) Ensuite connectez la clé USB sur le PC dédié. Un Pop-Up devrait apparaître vous informant que la clé USB a été bloquée




3) Rendez vous sur la console SentinelOne dans l'onglet "**Activity**"


	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 5



4) Afin de faciliter la recherche de la clé USB bloquée, vous pouvez filtrer en cliquant sur **“Administrative”** et en sélectionnant **“Device control event”**. Puis en renseignant le nom de la machine **“SITE”USB01** dans la partie **“Endpoint Name”**. Cela vous permettra d'obtenir uniquement les événements de blocage USB qu'il faut autoriser.




5) Recherchez l'événement correspondant à la clé USB que vous souhaitez autoriser (vous pouvez la repérer en vérifiant l'heure de l'événement). Puis cliquez sur les 3 petits points à droite de l'événement. Et enfin cliquez sur Event Detail.



	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 6

6) Une page va s'ouvrir avec les détails de la clé USB. Copiez le **“Serial ID”** cela vous sera utile dans la prochaine étape. Puis faite **“Allow Device”**



7) Vous allez devoir renseigner un nom pour la règle.

La règle de nommage doit respecter les exigences suivantes : SITE-USER_LOGIN-SERIALID

- Site = Site où se trouve la clé USB.
- User_Login = Login Active Directory de l'utilisateur responsable de la clé USB.
- Serial ID = Le Serial ID de la clé USB qui va être autorisé.


ATTENTION : toute règle ne respectant pas la règle de nommage sera supprimée.

Une fois le nom de la règle renseigné, cliquez sur **“Continue”** puis **“Save Rule”**.


8) Votre règle est maintenant créée. Cependant il vous faut encore l'appliquer sur tout le périmètre de Radiall.

Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche en haut à gauche de l'écran puis cliquez sur **“Workstations”** et sélectionnez le Groupe **“USB”**

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 7




Allez dans “Sentinels” Puis dans “Device Control”




9) Sélectionnez la règle que vous venez de créer et cliquez sur “Action” puis sur “Move”

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 8



10) Dans “**Site**” sélectionnez “**Workstation**” et dans **Group** sélectionnez “**votre site**” puis faite “**Move rule**”



3. Compléter le fichier d'inventaire des clés USB

Accédez au fichier se trouvant [ICI](#) et renseignez les différents éléments :

- Serial ID : Numéros de série de la clé USB
- IT Owner : Nom de l'IT qui a validé la clé USB
- Validation Date : date de validation de la clé USB
- Site : Le site où se trouve la clé USB
- Country : Le pays où se trouve la clé USB
- User : L'utilisateur qui va utiliser la clé USB
- Usage : Quelle est l'utilité de la clé USB ?

	Procédure d'autorisation d'une clé USB [FR]	
	Endpoint Protection	Page 9

Attention : Toute clé USB autorisée dans SentinelOne et ne figurant pas dans le fichier sera supprimée.