

Руководство пользователя программы «Covers»

1. Расположение файлов

- **covers.exe** – скомпилированный исполняемый файл программы.
 - **config.json** – файл конфигурации, создаётся автоматически при первом запуске (и обновляется при изменениях настроек). Располагается в той же папке, что и covers.exe.
 - **config.py** – скрипт для настройки параметров; должен находиться вместе с covers.exe (он включается при сборке).
 - **Папка fonts** – содержит шрифты, используемые программой (файлы шрифтов должны располагаться здесь).
 - **Excel файл** – исходный файл с данными об обложках; выбирается через диалоговое окно при запуске программы.
-

2. Что делает программа

- **Конфигурация:** При запуске программа сначала открывает окно конфигурации, где можно изменить все параметры оформления.
 - **Выбор файла:** После закрытия окна настройки появляется диалог выбора Excel файла с данными.
 - **Обработка:** Программа генерирует обложки согласно заданным настройкам и сохраняет их в папке **output** рядом с выбранным Excel файлом.
 - **Просмотр:** После обработки папка с результатами открывается автоматически.
-

3. Настройки конфигурации

Настройки разбиты на тематические группы. Все значения задаются в удобном формате (без подчеркиваний, только первая буква каждого слова заглавная). Пользователь может изменять эти параметры для тонкой настройки оформления обложки.

3.1 Общие настройки оформления (Title Settings)

- **Title Area Width Factor (0.8)**
Доля ширины обложки, доступная для заголовка.

Изменение: При уменьшении увеличиваются поля по бокам. Рекомендуется от 0.7 до 0.9.

- **Title Max Font Size (120)**

Максимальный размер шрифта заголовка.

Изменение: При коротких заголовках можно увеличить. Рекомендуется 100–150.

- **Title Min Font Size (30)**

Минимальный размер шрифта заголовка для длинного текста.

Изменение: Не опускается ниже 20–40 для сохранения читаемости.

- **Title Line Spacing (1.2)**

Межстрочный интервал для заголовка.

Изменение: Значение больше 1 увеличивает расстояние между строками.

Рекомендуется 1.1–1.3.

- **Title Top Margin (100)**

Отступ сверху в зоне заголовка.

Изменение: Увеличение сдвигает заголовок вниз, уменьшение – вверх.

Рекомендуется 50–150.

- **Title Zone Percent (30)**

Процент высоты обложки, занимаемый первой (заголовочной) зоной.

Изменение: Определяет, какую часть обложки занимает заголовок. Рекомендуется 25–35%.

- **Title Text Color (255, 255, 224)**

Цвет заголовка (светло-жёлтый).

Изменение: Задаётся в формате RGB, например, (255, 255, 224).

3.2 Настройки подзаголовка (Subtitle Settings)

- **Volume Area Width Factor (0.8)**

Доля ширины обложки, доступная для подзаголовка.

Изменение: Рекомендуется от 0.7 до 0.9.

- **Volume Ratio (0.8)**

Отношение размера шрифта подзаголовка к заголовку.

Изменение: При уменьшении подзаголовков становится меньше. Рекомендуется 0.6–0.8.

- **Volume Min Font Size (50)**
Минимальный размер шрифта подзаголовка.
Изменение: Рекомендуется от 40 до 60.
 - **Volume Max Font Size (100)**
Максимальный размер шрифта подзаголовка.
Изменение: Рекомендуется 80–120.
 - **Volume Line Spacing (1.2)**
Межстрочный интервал подзаголовка.
Изменение: Рекомендуется 1.1–1.3.
 - **Volume Top Margin (10)**
Отступ сверху в зоне подзаголовка.
Изменение: Рекомендуется от 5 до 20.
 - **Subtitle Zone Percent (25)**
Процент высоты обложки, занимаемый зоной подзаголовка.
Изменение: Рекомендуется 20–30%.
-

3.3 Настройки якоря и авторов (Anchor & Authors Settings)

- **Anchor Area Width Factor (0.8)**
Доля ширины обложки, доступная для якорного текста.
Изменение: Рекомендуется 0.7–0.9.
- **Authors Area Width Factor (0.8)**
Доля ширины для текста авторов.
Изменение: Рекомендуется 0.7–0.9.
- **Anchor Ratio (0.5)**
Отношение размера шрифта якоря к заголовку.
Изменение: Рекомендуется 0.4–0.6.
- **Anchor Min Font Size (50)**
Минимальный размер шрифта якоря.
Изменение: Рекомендуется 40–60.
- **Anchor Max Font Size (80)**
Максимальный размер шрифта якоря.
Изменение: Рекомендуется 60–100.

- **Author Ratio (0.6)**
Отношение размера шрифта авторов к заголовку.
Изменение: Рекомендуется 0.5–0.7.
 - **Author Min Font Size (70)**
Минимальный размер шрифта авторов.
Изменение: Рекомендуется 60–80 для хорошей читаемости.
 - **Author Max Font Size (90)**
Максимальный размер шрифта авторов.
Изменение: Рекомендуется 80–120.
 - **Anchor Line Spacing (1.2)**
Межстрочный интервал для якорного текста.
Изменение: Рекомендуется 1.1–1.3.
 - **Author Line Spacing (1.2)**
Межстрочный интервал для текста авторов.
Изменение: Рекомендуется 1.1–1.3.
 - **Author Zone Percent (20)**
Процент высоты обложки, занимаемый зоной якоря и авторов.
Изменение: Рекомендуется 15–25%.
-

3.4 Настройки цветов

- **Other Text Color (255, 215, 0)**
Цвет для подзаголовка, якоря и авторов (золотой).
Изменение: Задаётся в формате RGB, например, (255, 215, 0).
- **Background Color (108, 37, 36)**
Цвет фона обложки (RGB).
Изменение: Например, "(0, 0, 0)" для чёрного.

Примечание: Логотип (Logo Zone) будет занимать оставшиеся проценты:

Logo Zone Percent = 100 – (Title Zone Percent + Subtitle Zone Percent + Author Zone Percent)

3.5 Дополнительные настройки

- **Logo Size ("400,200")**
Размер логотипа в формате "width,height".
Изменение: Задаёт размеры логотипа. Можно изменить по желаемым пропорциям.
 - **Cover Width Cm (15.2)**
Ширина обложки в сантиметрах.
Изменение: Влияет на итоговый размер изображения.
 - **Cover Height Cm (21.72)**
Высота обложки в сантиметрах.
Изменение: Влияет на пропорции итогового изображения.
 - **Resolution (140)**
Разрешение изображения (DPI scale factor).
Изменение: Увеличение повышает качество и размер файла.
 - **Title Font Name ("EuphoriaScript-Regular.ttf")**
Название основного шрифта для заголовка. Файл должен находиться в папке fonts.
Изменение: Можно выбрать из выпадающего списка.
 - **Secondary Font Name ("GreatVibes-Regular.ttf")**
Название второстепенного шрифта для подзаголовка и дополнительного текста.
Изменение: Выбирается из списка.
 - **Alternative Font ("arial.ttf")**
Запасной шрифт, используемый при недоступности выбранных шрифтов.
Изменение: Обычно оставить по умолчанию.
-

4. Как использовать

Запуск программы:

Запустите covers.exe двойным щелчком.

Настройка параметров:

Откроется окно конфигурации, где все настройки сгруппированы по темам (Заголовок, Подзаголовок, Якорь и авторы, Цвета, Дополнительные).

- Отредактируйте любые параметры по необходимости.
- Для выбора шрифтов используйте выпадающие списки (значения выровнены по левому краю и показывают полные названия).

- Для сброса настроек к заводским нажмите «Reset To Defaults».
- По завершении нажмите «Run Processing» для сохранения настроек и закрытия окна.

Выбор Excel файла:

После закрытия окна конфигурации появится диалоговое окно для выбора Excel файла с данными об обложках.

Обработка:

Программа сгенерирует изображения обложек в соответствии с заданными параметрами и сохранит их в папке **output**, расположенной рядом с выбранным Excel файлом.

Просмотр результатов:

После обработки папка с результатами откроется автоматически.

5. Рекомендации

Постепенные изменения:

Изменяйте один или два параметра за раз и проверяйте результат.

Процентное распределение зон:

Новые параметры процентного распределения позволяют контролировать относительную высоту зон:

- **Title Zone Percent** определяет пространство для заголовка.
 - **Subtitle Zone Percent** контролирует область для подзаголовка.
 - **Author Zone Percent** задает область для якоря и авторов.
- Оставшийся процент выделяется для логотипа.

Настройки цветов:

Используйте строки с кортежами RGB (например, "(255, 255, 224)") для задания цветов. Изменяйте эти значения для достижения нужного контраста и внешнего вида.

Выбор шрифтов:

В выпадающем списке шрифтов присутствуют как файлы из папки fonts, так и стандартные системные шрифты.