

SRV-PKI - Utilisation de certificat sur NGINX

Sur les Machines Nginx (`srv-intranet.itway.local` ,
`vpn.itway.local` , etc.)

1. Transférer les fichiers nécessaires

- Transférez les fichiers suivants de la machine CA vers chaque machine Nginx :
 - `wildcard.cert.pem` (le certificat signé)
 - `wildcard.key.pem` (la clé privée du certificat générique)
 - `cacert.pem` (le certificat de la CA)

Utilisez une méthode sécurisée pour le transfert, SFTP :

```
sftp root@srv-intranet.itway.local
```

```
put /etc/myCA/certs/wildcard.cert.pem /etc/ssl/certs/
```

```
put /etc/myCA/private/wildcard.key.pem /etc/ssl/private/
```

```
put /etc/myCA/cacert.pem /etc/ssl/certs/
```

Répétez cette opération pour chaque machine (`vpn.itway.local` , `srv-web.itway.local` , etc.).

2. Configurer Nginx pour utiliser le certificat générique

- Modifiez le fichier de configuration de votre site Nginx pour utiliser les fichiers transférés. Voici un exemple pour `srv-intranet.itway.local` :

```
server {  
    listen 80;  
    server_name srv-intranet.itway.local *.itway.local;  
    return 301 https://$host$request_uri;  
}  
  
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name srv-intranet.itway.local *.itway.local;  
  
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/wildcard.cert.pem;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/wildcard.key.pem;  
    ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem;  
  
    root /var/www/html;  
    index index.html index.htm;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ =404;  
    }  
  
    error_log /var/log/nginx/error.log;  
    access_log /var/log/nginx/access.log;  
}
```

- Répétez cette configuration pour chaque machine, en ajustant `server_name`.

3. Tester la configuration Nginx

- Testez la configuration Nginx pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs de syntaxe.

```
nginx -t
```

4. Redémarrer Nginx

- Redémarrez Nginx sur chaque machine pour appliquer les modifications.

```
service nginx restart
```