

1.Première configuration EVA_Stormshield

Auteur : Léo Gauthier

Mise en Service du Routeur

Configuration de Base

- **Identifiants Admin** : admin / Projet!WLC
- **Connexion WAN** : DHCP
- **Connexion LAN** : 192.168.84.1/24
- **Gestion depuis le WAN** : Activée

Bug

Pour faire fonctionner les VLANs :

Sélectionnez dans `Configure > Network > Type` : `Intel Gigabit Ethernet (e1000)` .

Accès et Gestion

- **Accès Telnet** : Tapez `cli` pour accéder à la CLI de Stormshield.
- **Gestion Web** : Accessible depuis l'adresse WAN.

Licence

- Récupérez le fichier de licence dans la VM (par exemple via un lien URL).

Création d'une Règle NAT

1. Ajouter une Règle NAT :

- Double-cliquez sur la règle pour la configurer.
- **Source Originale** :
 - Hôtes source : Réseau interne
 - Propriétés avancées : Any
- **Destination Originale** :
 - Hôte destination : Internet
 - Port destination : Any
 - Interface sortante : Out
- **Source Traduite** :
 - Hôtes : Firewall_out
 - Port source : Ephemeral_fw

- **Destination Traduite** : Any
- Laissez les autres paramètres par défaut.

Surveillance et Configuration

- **Surveillance** :
 - Activer les mises à jour du système.
- **Configuration** :
 - Renommer le Stormshield.
 - Configurer la langue, le fuseau horaire, et le DHCP.

Gestion des Objets

- **Création d'Utilisateur** :
 - Créez un utilisateur nominatif sur le routeur.
- **Objets et Groupes** :
 - Créez des objets pour chaque machine et regroupez-les.
 - Exemple d'objets :
 - DNS Google 1 avec l'IP correspondante.
 - DNS Google 2 avec l'IP correspondante.

Politique de Sécurité

- **Filtrage** : Règles de pare-feu.
- **NAT** : Règles de traduction d'adresses réseau pour les entrées et sorties.
- **VPN** : Configuration à effectuer sur le Stormshield.