

Installation du DNS Primaire

Prérequis

- Changer le nom de la machine en « ARES »
- Mettre une adresse IP statique

Nom Machine : ARES

Rôles : DNS

Adresse IP : 172.20.1.13

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.1.1

Serveur DNS préféré : 172.20.1.13

Installation du rôle DNS

- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur gérer puis «Ajouter des rôles et des fonctionnalités»
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec suivant.
- Sélectionné le type d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant.
- Sélectionner les rôles DNS puis suivant.
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant.
- Passer les explications du DNS et suivant.
- Confirmer l'installation en cliquant sur installer.
- Fermer la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

Après l'installation du service DNS, un répertoire Dns va être créé dans
c:\windows\system32

Ce répertoire va stocker les bases DNS ainsi que le fichier cache qui répertorie les 13
serveur root

Configuration DNS

Création de la zone de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur à Outils à DNS.

Nouvelle Zone Directe :

- Clic droit sur Zones de recherche directe à Nouvelle zones...

Faites le choix en cochant la zone primaire

Indiquez comme nom de la zone dns

Autorisez les mise à jour dynamiques

Cliquez sur terminer pour finir la configuration

En développant la zone directe bts.local on remarque qu'il existe 2 types d'enregistrement

SOA et NS mais il manque un enregistrement de type A qui correspond au server Ares.

Pour faire apparaitre cet enregistrement il faut renseigner le suffixe dns en mettant le nom de cette zone (bts.local)

Une fois le suffixe dns renseigné redémarrer la machine, vous vérifiez l'existence de l'enregistrement de type A

Nouvelle Zone inversé :

- Clic droit sur Zones de recherche inversée à Nouvelle zones...

Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire suivant.

- Sélectionner « Zone principale », faire suivant.

- Sélectionner « Zone de recherche inversée IPv4 », puis suivant.

Sélectionné « L'ID réseau 172.20.0.X »

- Sélectionner « autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées et no sécurisées », faire suivant.

- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire terminer.

Maintenant on va vérifier que les bases de données DNS sont créés dans