
SRI

TAREA 1:
CONFIGURACIÓN DHCP UBUNTU SERVER

Navila García


1. Activar el servicio DHCP

- **Activar el servicio : sudo apt install isc-dhcp-server**



2. Configuración de red IP fija en el servidor Ubuntu

- **La configuración se hace entrando al archivo existente en la carpeta: /etc/netplan/ Generalmente el nombre del archivo tiene terminación: .yaml. Ejemplo: 50-cloud-init.yaml**
- **Para entrar a un archivo plano, como es el caso de este archivo, recuerda entrar con la instrucción “sudo nano”: sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml para aplicar los cambios con: sudo netplan apply**




3. Indicar el adaptador de red por la que el servidor recibe peticiones de los clientes.


- **La configuración se realiza entrando al archivo /etc/default/isc-dhcp-server Una vez dentro del archivo el nombre del adaptador de red que estamos utilizando para la red interna: INTERFACESv4= “enp0s8” Nota: esto depende del adaptador de red que se esté utilizando en cada equipo.**



4. La configuración del ámbito


- **El archivo de configuración es: /etc/dhcp/dhcpd.conf**
- **Con el script del ámbito.**
- **Para comprobar que el script es correcto, ejecutamos la siguiente instrucción: sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf Una vez configurado el ámbito debemos resetear el servidor dhcp: sudo service isc-dhcp-server restart**





5. Verificar que el servicio DHCP esté funcionando correctamente:

- **Ejecutamos la instrucción sudo service isc-dhcp-server status Active: debe de estar activo (en verde)**
- **Para revisar la IP del servidor usamos el comando: ip a enp0s3: debe de darnos la ip fija seleccionada según la red del router en que nos encontramos enp0s8: debe de darnos las puertas de enlace de ambas subredes. 172.16.0.1 y 172.16.1.1**



6. Probar la asignación de IP’s por el servidor Ubuntu server con un cliente Linux o Windows.

- **Configurar el adaptador de red en red interna (intnet, la misma del servidor). La configuración del cliente debe permitir la asignación automática de IP’s.**
- **Para probar la asignación de ip en el cliente utilizamos la instrucción ip a Debemos obtener una ip en el rango programado en el ámbito del servidor**
- **Para ver la asignación de ip´s en el servidor utilizamos la instrucción: dhcp-lease-list**

