Packet Tracer – Configuration d'un VPN en mode transport

Table d'adressage

Appareil	Adresse IP privée	Adresse IP publique	Masque de sous-réseau	Site
Serveur Private_FTP	10.44.2.254	S/O	255.255.255.0	Gotham Healthcare Branch
Serveur Public_FTP	10.44.2.253	209.165.201.20	255.255.255.0	Gotham Healthcare Branch
Branch_Router	S/O	209.165.201.19	255.255.255.248	Gotham Healthcare Branch
Ordinateur de Phil	10.44.0.2	S/O	255.255.255.0	Metropolis Bank HQ

Objectifs

Partie 1 : Envoyer du trafic FTP non chiffré

Partie 2 : Configurer le client VPN dans Metropolis Partie

3 : Envoyer du trafic FTP chiffré

Contexte

Au cours de cette activité, vous observerez le transfert d'un trafic FTP non chiffré entre un client et un site distant. Puis, vous configurerez un client VPN afin qu'il se connecte avec le site de la succursale de Gotham Healthcare et lui envoie un trafic FTP chiffré. L'adresse IP, le réseau et le service ont déjà été configurés. Vous utiliserez un terminal client du siège social de la Metropolis Bank pour transférer des données FTP chiffrées et non chiffrées.

Partie 1 : Envoyer du trafic FTP non chiffré

Étape 1 : Accédez au Détecteur d'intrusion.

a. Cliquez sur **Détecteur d'intrusion** et sur l'onglet **IU**.

b. Cliquez sur le bouton **Effacer** pour supprimer tous les mouvements détectés.

c. Réduisez le **Détecteur d'intrusion**.

Étape 2 : Connectez-vous au serveur Public_FTP via une connexion FTP non sécurisée.

a. Cliquez sur le site du **siège social de la Metropolis Bank** et cliquez sur l'ordinateur portable de **Phil**.

b. Cliquez sur l'onglet **Bureau** et sur **Invite de commandes**.

c. Utilisez la commande **ipconfig** pour afficher l'adresse IP actuelle de l'ordinateur de **Phil**.

d. Saisissez **ftp 209.165.201.20** dans l'invite de commandes et connectez-vous au serveur **Public_FTP** de la **succursale de la Gotham Healthcare**.

e. Saisissez le nom d'utilisateur **cisco** et le mot de passe **publickey** pour vous connecter au serveur **Public_FTP**.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Voici une capture d'ecran de ce que j'ai pu faire

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

GigabitEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:8FFF:FE2C:7443
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 10.44.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     10.44.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ftp 209.165.201.20
Trying to connect...209.165.201.20
Connected to 209.165.201.20
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put
 local filename not specified
ftp>put PublicInfo.txt

Writing file PublicInfo.txt to 209.165.201.20:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 346 bytes]

346 bytes copied in 0.034 secs (10176 bytes/sec)
ftp>
```

f. Utilisez la commande **put** pour transférer le fichier **PublicInfo.txt** sur le serveur **Public_FTP**.

Packet Tracer – Configuration d'un VPN en mode transport.

Étape 3 : Affichez le trafic sur le Détecteur d'intrusion.

a. Agrandissez le **Détecteur d'intrusion** qui avait été réduit.

b. Cliquez sur les messages **FTP** affichés sur le détecteur, puis faites défiler l'écran jusqu'à la fin de chaque message.

Quelles sont les informations affichées en texte clair ?

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Voici le screen des informations qui y sont affichés (il faut noter que je n'vais pas commencé par cela)



c. Saisissez **quit** pour quitter le serveur **Public_FTP**.

Partie 2 : Configurer le client VPN sur l'ordinateur de Phil.

a. Depuis l'ordinateur de **Phil**, utilisez la commande **ping** et ciblez l'adresse IP du routeur **Branch_Router**. Il est possible que les premiers pings arrivent à expiration. Saisissez la commande **ping** jusqu'à obtenir quatre réponses à la requête.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

```
C:\>ping 209.165.201.19

Pinging 209.165.201.19 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.201.19: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 209.165.201.19: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 209.165.201.19: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 209.165.201.19: bytes=32 time=1ms TTL=253

Ping statistics for 209.165.201.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

b. Sur l'onglet **Bureau**, cliquez sur **VPN**.

c. Dans la fenêtre **Configuration VPN**, saisissez les paramètres suivants :

Nom du groupe : ..... **VPNGROUP**

Clé du groupe : **123**

Adresse IP de l'hôte (IP du serveur) : **209.165.201.19**

Nom d'utilisateur : ..... **phil**

Mot de passe : **cisco123**

d. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Se connecter**, puis sur **OK**.

Quelle est l'adresse IP du client pour la connexion VPN client-à-site ?



© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



_ Partie 3 : Envoyer du trafic FTP chiffré

Étape 1 : Affichez l'adressage IP actuel sur l'ordinateur de Phil.

a. Sur le site du **siège social de la Metropolis Bank**, cliquez sur l'ordinateur de **Phil.**

b. Cliquez sur l'onglet **Bureau** et sur **Invite de commandes**.

c. Utilisez la commande **ipconfig** pour afficher l'adresse IP de l'ordinateur de **Phil**.

Quelle est l'adresse IP affichée qui n'apparaissait pas précédemment à l'étape 2c de la partie 1 ?

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

```
C:\>ipconfig

GigabitEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:8FFF:FE2C:7443
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 10.44.0.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     10.44.0.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   Tunnel Interface IP Address.....: 10.44.2.200

C:\>
```

Étape 2 : Envoyez du trafic FTP chiffré de l'ordinateur de Phil au serveur Private_FTP.

a. Saisissez **ftp 10.44.2.254** dans l'invite de commandes et connectez-vous au serveur **Private_FTP** de la **succursale de Gotham Healthcare**.

b. Saisissez le nom d'utilisateur **cisco** et le mot de passe **secretkey** pour vous connecter au serveur **Private_FTP**.

c. Transférez le fichier **PrivateInfo.txt** au serveur **Private_FTP**.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

```
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 5E12-4AF3
 Directory of C:\

1/1/1970    1:0 PM             668       PrivateInfo.txt
1/1/1970    1:0 PM             346       PublicInfo.txt
2/7/2106    7:28 PM            26        sampleFile.txt
                1040 bytes          3 File(s)
C:\>ftp 10.44.2.254
Trying to connect...10.44.2.254
Connected to 10.44.2.254
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put PrivateInfo.txt

Writing file PrivateInfo.txt to 10.44.2.254:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 668 bytes]

668 bytes copied in 0.115 secs (5808 bytes/sec)
```

Packet Tracer – Configuration d'un VPN en mode transport.

Étape 3 : Affichez le trafic sur le détecteur d'intrusion.

a. Agrandissez le **Détecteur d'intrusion** qui avait été réduit.

b. Cliquez sur les messages **FTP** affichés sur le détecteur.

   Y a-t-il des messages FTP indiquant le mot de passe du réseau interne ou affichant le chargement du fichier PrivateInfo.txt ? Expliquez votre réponse.

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Non il n-ya rien car le vpn est activé

Suggestion de barème de notation

Section d'exercice	Emplacement de la question	Nombre maximum de points	Points obtenus
Partie 1 : Envoyer du trafic FTP non chiffré	Étape 3	20	
Partie 2 : Configurer le client VPN sur l'ordinateur de Phil	Étape 1	10	

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Partie 3 : Envoyer du trafic FTP chiffré	Étape 1	10	
	Étape 3	20	
	Questions	**60**	
	Score relatif à Packet Tracer	**40**	
	Score total	**100**	

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.