D.A.R.K.S.T.A.R. // FUNKSPRÜCHE

Sendetaste drücken, Hotword sagen, dann den Call — **eine Aussendung, ein Call**. Das Hotword darf irgendwo im Satz stehen. Taste loslassen und warten: die Antwort kommt auf derselben Frequenz, an dein Rufzeichen gerichtet. **Gesprochen wird Englisch** — der Bot hört und antwortet Englisch, die Calls stehen deshalb im Wortlaut.

FREQUENZEN AUF DIESEM SERVER — VON DEN F10-KARTENMARKERN			
Hotword	.....	**AWACS**	.....
Tanker	.....	**Dein Tower**	.....

LUFTLAGE — braucht die Missionsdaten-Anbindung

BOGEY DOPE

Die nächste feindliche Gruppe, gemessen von deinem Flugzeug aus.

SAY **"Overlord, bogey dope."**

◂ *Punch 1-1, this is Overlord. Bogey, bearing zero, niner, zero, thirty five miles, twenty two thousand, hot, group of two, type MiG-29.*

PICTURE

Das gesamte Feindbild, gruppiert, vom Bullseye aus.

SAY **"Overlord, picture."**

◂ *Picture: two groups. Lead group, bullseye two, seven, zero, for forty miles, twenty five thousand, two contacts, Su-27…*

THREAT CHECK

Nur die nächste Bedrohung. Kurz, wenn keine Zeit ist.

SAY **"Overlord, threat check."**

◂ *Nearest contact zero, niner, zero at thirty five miles, twenty two thousand.*

ALPHA CHECK

Die **eigene** Position vom Bullseye aus. Navigationsabgleich.

SAY **"Overlord, Punch 1-1, alpha check bullseye."**

◂ *Alpha check, bullseye zero, one, zero, one hundred twenty two miles, twenty two thousand.*

WHERE IS … (nur wenn dein Server es freigeschaltet hat)

Wo ein anderer **menschlicher** Pilot deiner Seite ist. Der Name steht **hinter** der Phrase.

SAY **"Overlord, where is Springfield 2-1?"**

◂ *Springfield 2 1, bullseye two, seven, zero, for forty miles, twenty two thousand, heading zero, niner, zero.*

EINE STEHENDE ÜBERWACHUNG

THREAT CIRCLE
Eine Überwachung, die mit dir mitfliegt. Sie meldet jeden Feind, der in den Kreis eintritt, einmal pro Feind, bis du sie abbrichst.

SAY **"Overlord, threat circle forty miles."**
"Overlord, cancel threat circle."

◂ *Threat circle active, forty miles. … Punch 1-1, this is Overlord. Threat, bearing zero, niner, five, twenty two miles, hot, type MiG-29.*

FLUGPLATZ — Platz nennen oder weglassen für den nächstgelegenen

RUNWAY IN USE
Die Bahn, die der Wind begünstigt, samt diesem Wind.

SAY **"Overlord, Batumi, runway in use."**

◂ *Batumi, runway in use one three, wind one three zero at one niner knots.*

ATIS
Wind, Temperatur, Druck und Bahn, als Durchsage.

SAY **"Overlord, Kobuleti ATIS."**

◂ *Kobuleti information, wind two one zero at eight knots, temperature one five, QNH one zero one three, altimeter two niner niner two, runway in use two five.*

GEHT IMMER — ohne Missionsdaten, antwortet auf jeder Frequenz

RADIO CHECK
Ist der Bot da, und hat er dich auf dem Schirm? Damit anfangen, wenn etwas nicht stimmt.

SAY **"Overlord, radio check."**

◂ *Loud and clear, contact. / Loud and clear, but no radar contact on you.*

SMALLTALK, DEN ER BEANTWORTET — Beispiele, die dein Admin ändern kann

"say again"	Copy, say again your last transmission.
"status"	All systems nominal.
"check in"	Copy your check-in.
"request weather"	Weather is clear, visibility unrestricted. *(liefert das echte ATIS, wenn die Flugplatz-Antworten an sind)*
"request RTB"	Copy, cleared to RTB.

D.A.R.K.S.T.A.R. // DIE ANTWORTEN

VON DIR AUS ODER VOM BULLSEYE

Bogey dope und **threat check** werden von deinem Flugzeug aus gemessen — Kurs und Entfernung sind das, was du fliegst. **Picture** kommt vom Bullseye, weil es mehrere Gruppen auf einmal beschreibt.

Hänge `bullseye` an einen davon an, um die Bullseye-Form zu erzwingen: "*Overlord, bogey dope bullseye.*"

ASPECT — WOHIN DIE NASE ZEIGT

HOT	kommt auf dich zu
FLANKING	kreuzend, etwa 45°
BEAMING	quer vor dir, 90°
COLD	läuft weg

Zahlen werden Ziffer für Ziffer gesprochen: "*zero niner zero*" ist 090. Norden ist "*three six zero*", nie null.

WENN DIE ANTWORT „STANDBY" IST

"...message received, standby."	Er hat dich gehört und arbeitet noch. Die eigentliche Antwort kommt.
"...standby, working other traffic."	Du bist über dem Limit pro Pilot. Kurz warten; er sagt das einmal und schweigt dann, bis das Limit wieder frei ist.

ES KAM NICHTS ZURÜCK

- Zuerst **"radio check"** sagen. Das antwortet auf jeder Frequenz und braucht keine Missionsdaten, trennt also „Bot ist weg" von „falsche Frequenz" von „er sieht dich nicht".
- "*Loud and clear, **but no radar contact on you***" heißt: dein Name konnte deinem Flugzeug nicht zugeordnet werden. Du bekommst weiter Antworten, aber vom Bullseye statt von deinem Jet. Name korrigieren — siehe unten.
- Hast du das **Hotword** gesagt? Ohne das wird gar nicht erst zugehört.
- Ein Call pro Aussendung. Zwei Fragen auf einmal ergeben bestenfalls eine Antwort.
- Während der Bot spricht, hört er dich nicht. Ausreden lassen, dann senden.
- **Immer noch nicht verstanden?** `F10 → Darkstar`**.** Dieselben Calls aus einem Menü, ohne Sprechen. Meist **F1**. Fehlt, wenn dein Server es abgeschaltet hat.

> **Dein SRS-Name entscheidet, ob er deinen Jet findet.** Schreib ihn als `CALLSIGN 1-1 | DeinName` — der Teil vor dem `|` muss zum Rufzeichen des Flugzeugs passen, das du in DCS fliegst. Dann werden BRAA-Calls von deinem Flugzeug aus gemessen, und der Bot spricht dich als „Punch 1-1" an, statt deinen ganzen Namen vorzulesen.

WENN ER DICH FALSCH VERSTEHT

Das Hotword erkennt ein kleines Modell offline. Das ist kein Urteil über deinen Akzent — es hört manche Stimmen schlicht besser als andere.

- Das Hotword **zuerst und deutlich** sagen, dann kurz absetzen.
- Nicht schreien; ein übersteuertes Mikrofon verzerrt mehr, als es hilft.
- Wenn er deine Stimme dauernd verfehlt: dem Server-Admin sagen — die Schreibweise, die er hört, lässt sich eintragen, und dann sitzt es.

Standard-Wortlaut. Dein Server kann Hotword oder Phrasen geändert haben.