# D.A.R.K.S.T.A.R. // FUNKSPRÜCHE

Sendetaste drücken, Hotword sagen, dann den Call — **eine Aussendung, ein Call**. Das Hotword darf irgendwo im Satz stehen. Taste loslassen und warten: die Antwort kommt auf derselben Frequenz, an dein Rufzeichen gerichtet. **Gesprochen wird Englisch** — der Bot hört und antwortet Englisch, die Calls stehen deshalb im Wortlaut.

| FREQUENZEN AUF DIESEM SERVER — VON DEN F10-KARTENMARKERN | | | |
|---|---|---|---|
| **Hotword** | ..... | **AWACS** | ..... |
| **Tanker** | ..... | **Dein Tower** | ..... |

## LUFTLAGE — braucht die Missionsdaten-Anbindung

### BOGEY DOPE
Die nächste feindliche Gruppe, gemessen von deinem Flugzeug aus.

SAY **"Overlord, bogey dope."**

◂ *Punch 1-1, this is Overlord. Bogey, bearing zero, niner, zero, thirty five miles, twenty two thousand, hot, group of two, type MiG-29.*

### PICTURE
Das gesamte Feindbild, gruppiert, vom Bullseye aus.

SAY **"Overlord, picture."**

◂ *Picture: two groups. Lead group, bullseye two, seven, zero, for forty miles, twenty five thousand, two contacts, Su-27… Groups azimuth.*

### THREAT CHECK
Nur die nächste Bedrohung. Kurz, wenn keine Zeit ist.

SAY **"Overlord, threat check."**

◂ *Nearest contact zero, niner, zero at thirty five miles, twenty two thousand.*

### DECLARE · SPIKE
Was dort liegt. **Furball** = beide Seiten gemischt, nicht schießen.

SAY **"Overlord, declare bullseye zero three zero for four five."**
**"Overlord, spike two seven zero."**

◂ *Hostile, two contacts, twenty five thousand, fast, MiG-29. / Buddy spike, twelve miles.*

### ALPHA CHECK
Die **eigene** Position vom Bullseye aus. Navigationsabgleich.

SAY **"Overlord, Punch 1-1, alpha check bullseye."**

◂ *Alpha check, bullseye zero, one, zero, one hundred twenty two miles, twenty two thousand.*

### WHERE IS … (nur wenn dein Server es freigeschaltet hat)
Wo ein anderer **menschlicher** Pilot ist. Name steht **hinter** der Phrase.

SAY **"Overlord, where is Springfield 2-1?"**

◂ *Springfield 2 1, bullseye two, seven, zero, for forty miles, heading zero, niner, zero.*

## EINE STEHENDE ÜBERWACHUNG

### THREAT CIRCLE
Fliegt mit dir mit und meldet jeden Feind, der in den Kreis eintritt — einmal pro Feind.

SAY **"Overlord, threat circle forty miles."**
**"Overlord, cancel threat circle."**

◂ *Threat circle active, forty miles. … Punch 1-1, this is Overlord. Threat, bearing zero, niner, five, twenty two miles, hot, type MiG-29.*

## FLUGPLATZ — Platz nennen oder weglassen für den nächstgelegenen

### RUNWAY IN USE
Die Bahn, die der Wind begünstigt, samt diesem Wind.

SAY **"Overlord, Batumi, runway in use."**

◂ *Batumi, runway in use one three, wind one three zero at one niner knots.*

### ATIS
Wind, Temperatur, Druck und Bahn, als Durchsage.

SAY **"Overlord, Kobuleti ATIS."**

◂ *Kobuleti information, wind two one zero at eight knots, temperature one five, QNH one zero one three, altimeter two niner niner two, runway in use two five.*

### DIVERT
Wo man landen kann. Kein TACAN, keine Towerfrequenz.

SAY **"Overlord, vector to nearest."**

◂ *Divert options: Kutaisi, bearing two, four, five, thirty eight miles, field elevation 150 feet. Senaki, bearing three, zero, zero, fifty two miles.*

## GEHT IMMER — ohne Missionsdaten, antwortet auf jeder Frequenz

### RADIO CHECK
Ist der Bot da, und hat er dich auf dem Schirm? Damit anfangen, wenn etwas nicht stimmt.

SAY **"Overlord, radio check."**

◂ *Loud and clear, contact. / Loud and clear, but no radar contact on you.*

## AUF STATION — und nach einer Wiederholung fragen

| | |
|---|---|
| **"say again"** | Das Letzte noch einmal. Jede Antwort, nicht nur eine taktische. |
| **"checking in"** | Punch 1-1, radar contact, cleared into the area. |
| **"checking out"** | Radar service terminated. Beendet auch deinen Threat Circle. |

## SMALLTALK, DEN ER BEANTWORTET — Beispiele, die dein Admin ändern kann

| | |
|---|---|
| **"status"** | All systems nominal. |
| **"request weather"** | Weather is clear, visibility unrestricted. *(liefert das echte ATIS, wenn die Flugplatz-Antworten an sind)* |
| **"request RTB"** | Copy, cleared to RTB. |

# D.A.R.K.S.T.A.R. // DIE ANTWORTEN



## VON DIR AUS ODER VOM BULLSEYE

**Bogey dope** und **threat check** werden von deinem Flugzeug aus gemessen — Kurs und Entfernung sind das, was du fliegst. **Picture** kommt vom Bullseye, weil es mehrere Gruppen auf einmal beschreibt.

Hänge `bullseye` an einen davon an, um die Bullseye-Form zu erzwingen: "*Overlord, bogey dope bullseye.*"

## ASPECT — WOHIN DIE NASE ZEIGT

| | |
|---|---|
| **HOT** | kommt auf dich zu |
| **FLANKING** | kreuzend, etwa 45° |
| **BEAMING** | quer vor dir, 90° |
| **COLD** | läuft weg |

Zahlen werden Ziffer für Ziffer gesprochen: "*zero niner zero*" ist 090. Norden ist "*three six zero*", nie null.

## WENN DIE ANTWORT „STANDBY" IST

| | |
|---|---|
| **"...message received, standby."** | Er hat dich gehört und arbeitet noch. Die eigentliche Antwort kommt. |
| **"...standby, working other traffic."** | Du bist über dem Limit pro Pilot. Kurz warten; er sagt das einmal und schweigt dann, bis das Limit wieder frei ist. |

## ES KAM NICHTS ZURÜCK

- Zuerst **"radio check"** sagen. Das antwortet auf jeder Frequenz und braucht keine Missionsdaten, trennt also „Bot ist weg" von „falsche Frequenz" von „er sieht dich nicht".
- "*Loud and clear, **but no radar contact on you***" heißt: dein Name konnte deinem Flugzeug nicht zugeordnet werden. Du bekommst weiter Antworten, aber vom Bullseye statt von deinem Jet. Name korrigieren — siehe unten.
- Hast du das **Hotword** gesagt? Ohne das wird gar nicht erst zugehört.
- Ein Call pro Aussendung. Zwei Fragen auf einmal ergeben bestenfalls eine Antwort.
- Während der Bot spricht, hört er dich nicht. Ausreden lassen, dann senden.
- **Immer noch nicht verstanden?** Funkmenü öffnen (Standard `\`), dann **`F10 → Darkstar`**. Meist **F1**; dein Spruch wird vorher zurückgelesen, damit die anderen beide Seiten hören.

> **Dein SRS-Name entscheidet, ob er deinen Jet findet.** Schreib ihn als `CALLSIGN 1-1 | DeinName` — der Teil vor dem `|` muss zum Rufzeichen des Flugzeugs passen, das du in DCS fliegst. Dann werden BRAA-Calls von deinem Flugzeug aus gemessen, und der Bot spricht dich als „Punch 1-1" an, statt deinen ganzen Namen vorzulesen.

## WENN ER DICH FALSCH VERSTEHT

Das Hotword erkennt ein kleines Modell offline. Das ist kein Urteil über deinen Akzent — es hört manche Stimmen schlicht besser als andere.

- Das Hotword **zuerst und deutlich** sagen, dann kurz absetzen.
- Nicht schreien; ein übersteuertes Mikrofon verzerrt mehr, als es hilft.
- Wenn er deine Stimme dauernd verfehlt: dem Server-Admin sagen — die Schreibweise, die er hört, lässt sich eintragen, und dann sitzt es.



Standard-Wortlaut. Dein Server kann Hotword oder Phrasen geändert haben.