示例 Microsoft Excel 报告

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-910/reporting/task_create_report_to_view_capacity.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

示例 Microsoft Excel 报告 1
创建报告以显示聚合容量表和图表 1
创建报告以显示聚合总容量与可用容量图表 3
创建报告以查看可用的卷容量图表 7
创建报告以查看可用 IOPS 最多的聚合 9

示例 Microsoft Excel 报告

这些示例 Microsoft Excel 报告旨在介绍使用 Excel 高级功能提供的报告选项。

Excel 的高级功能可以根据您的需求创建大量报告。有关如何使用 Excel 的完整信息，请参见产品文档。

> 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色才能管理报告。

创建报告以显示聚合容量表和图表

您可以使用总计和集群模式列图表格式创建报告来分析 Excel 文件中的容量。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

按照以下步骤打开运行状况：所有聚合视图，在 Excel 中下载此视图，创建可用容量图表，上传自定义的 Excel 文件以及计划最终报告。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 聚合 * 。
2. 选择 * 报告 * > * 下载 Excel* 。

   根据您的浏览器，您可能需要单击 * 确定 * 来保存文件。

3. 如果需要，请单击 * 启用编辑 * 。
4. 在 Excel 中，打开下载的文件。
5. 创建新工作表（ ⊕ ）在 `data` 表后将其命名为 * 总数据容量 * 。
6. 在新的总数据容量表中添加以下列：
   a. 总数据容量（ GB ）
   b. 已提交容量（ GB ）
   c. 已用数据容量（ GB ）

d. 可用数据容量（GB）

7. 在每列的第一行中，输入以下公式，确保引用数据表（data！），并引用正确的列和行说明符来指定所捕获数据（Total Data Capacity 从列 E 中提取数据，第 2 到第 20 行）。

   a. =sum （data！ E$2： data！ E$20）

   b. =sum （data！ F$2： data！ F$50）

   c. =sum （data！ G$2： data！ G$50）

   d. =sum （data！ H$2： data！ H$50）

   该公式将根据当前数据对每列进行汇总。

Total Data Capacity (GB)	Committed Capacity (GB)	Used Data Capacity (GB)	Available Data Capacity (GB)
5380.31	6892.47	11764.27	3911.03

1. 在数据表中，选择 * 总数据容量（GB） * 和 * 已提交容量（GB） * 列。
2. 从 * 插入 * 菜单中选择 * 建议的图表 *，然后选择 * 集群列 * 图表。
3. 右键单击该图表并选择 * 移动图表 *，将该图表移动到 **总数据容量** 工作表。
4. 选择图表后，您可以使用 * 设计 * 和 * 格式 * 菜单自定义图表的外观。
5. 如果满意，请使用所做的更改保存文件。请勿更改文件名或位置。



6. 在 Unified Manager 中，选择 * 报告 * > * 上传 Excel* 。

   确保您所处的视图与您下载 Excel 文件的视图相同。

7. 选择已修改的 Excel 文件。
8. 单击 * 打开 * 。
9. 单击 * 提交 * 。

   - 报告 * > * 上传 Excel* 菜单项旁边会显示一个复选标记。



10. 单击 * 已计划报告 * 。
11. 单击 * 添加计划 * 向报告计划页面添加新行，以便为新报告定义计划特征。

    选择报告的 * XLSX* 格式。

12. 输入报告计划的名称并填写其他报告字段，然后单击复选标记（✓）。

    报告将立即作为测试发送。之后，报告将生成，并以指定频率通过电子邮件发送给列出的收件人。

根据报告中显示的结果，您可能需要调查如何在整个网络中以最佳方式使用可用容量。

创建报告以显示聚合总容量与可用容量图表

您可以创建一个报告，以 Excel 图表格式分析存储总容量和已提交容量。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

按照以下步骤打开运行状况：所有聚合视图，在 Excel 中下载此视图，创建总容量和已提交容量图表，上传自定义的 Excel 文件并计划最终报告。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 聚合 * 。
2. 选择 * 报告 * > * 下载 Excel* 。

根据您的浏览器，您可能需要单击 * 确定 * 来保存文件。

3. 在 Excel 中，打开下载的文件。
4. 如果需要，请单击 * 启用编辑 * 。
5. 在数据表上，右键单击类型列，然后选择 * 排序 * > * 将 A 排序到 Z* 。



这将按存储类型对数据进行排列，例如：

- HDD
- 混合
- SSD
- SSD （FabricPool）

6. 选择 `Type` ， `Total Data Capacity` ， 和 `Available Data Capacity` 列。

7. 在 * 插入 * 菜单上，选择 **三维列** 图表。

   图表将显示在数据表上。



8. 右键单击图表并选择 * 移动图表 * 。
9. 选择 * 新工作表 * 并将工作表命名为 * 总存储图表 * 。

   确保新工作表显示在信息和数据工作表之后。

10. 将图表标题命名为 * 总容量与可用容量 * 。
11. 选择图表后，您可以使用 * 设计 * 和 * 格式 * 菜单自定义图表的外观。
12. 如果满意，请使用所做的更改保存文件。请勿更改文件名或位置。



13. 在 Unified Manager 中，选择 * 报告 * > * 上传 Excel* 。

    确保您所处的视图与您下载 Excel 文件的视图相同。

14. 选择已修改的 Excel 文件。
15. 单击 * 打开 * 。
16. 单击 * 提交 * 。

    - 报告 * > * 上传 Excel* 菜单项旁边会显示一个复选标记。



17. 单击 * 已计划报告 * 。
18. 单击 * 添加计划 * 向 * 报告计划 * 页面添加新行，以便为新报告定义计划特征。

    选择报告的 * XLSX* 格式。

19. 输入报告计划的名称并填写其他报告字段，然后单击复选标记（✓）。

    报告将立即作为测试发送。之后，报告将生成，并以指定频率通过电子邮件发送给列出的收件人。

根据报告中显示的结果，您可能需要平衡聚合上的负载。

创建报告以查看可用的卷容量图表

您可以创建一个报告来分析 Excel 图表中的可用卷容量。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

按照以下步骤打开运行状况：所有卷视图，在 Excel 中下载视图，创建可用容量图表，上传自定义的 Excel 文件以及计划最终报告。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 卷 * 。
2. 选择 * 报告 * > * 下载 Excel* 。

   根据您的浏览器，您可能需要单击 * 确定 * 来保存文件。

3. 如果需要，请单击 * 启用编辑 * 。
4. 在 Excel 中，打开下载的文件。
5. 在 `data` 工作表的 `Volume` 和 `Available Data` % 列中选择要使用的数据。
6. 在 * 插入 * 菜单上，选择 A 三维飞毛刀。

   该图表显示可用空间最大的卷。图表将显示在数据表上。

   > 根据您的网络配置，选择整列或数据行过多可能会使饼图无法读取。此示例使用三维饼图，但您可以使用任何图表类型。使用最能显示要捕获的数据的图表。

7. 将图表标题命名为 * 可用容量 * 。
8. 右键单击图表并选择 * 移动图表 * 。
9. 选择 * 新工作表 * 并将工作表命名为 * 存储卷图表 * 。

确保新工作表显示在信息和数据工作表之后。



10. 选择图表后，您可以使用 * 设计 * 和 * 格式 * 菜单自定义图表的外观。
11. 如果满意，请使用所做的更改保存文件。
12. 在 Unified Manager 中，选择 * 报告 * > * 上传 Excel* 。

确保您所处的视图与您下载 Excel 文件的视图相同。

13. 选择已修改的 Excel 文件。
14. 单击 * 打开 * 。
15. 单击 * 提交 * 。
    - 报告 * > * 上传 Excel* 菜单项旁边会显示一个复选标记。



16. 单击 * 已计划报告 * 。
17. 单击 * 添加计划 * 向 * 报告计划 * 页面添加新行，以便为新报告定义计划特征。
18. 输入报告计划的名称并填写其他报告字段，然后单击复选标记（✓）。

选择报告的 * XLSX* 格式。

报告将立即作为测试发送。之后，报告将生成，并以指定频率通过电子邮件发送给列出的收件人。

根据报告中显示的结果，您可能需要平衡卷上的负载。

创建报告以查看可用 IOPS 最多的聚合

此报告显示哪些聚合的每个聚合类型的可用 IOPS 最多，您可以在这些聚合上配置新工作负载。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

按照以下步骤打开运行状况：所有卷视图，在 Excel 中下载视图，创建可用容量图表，上传自定义的 Excel 文件以及计划最终报告。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储 * > * 聚合 * 。
2. 从 * 查看 * 下拉列表中选择 * 性能：所有聚合 * 。
3. 选择 * 显示 / 隐藏 * 以显示 可用 `IOPS` 列，并隐藏 集群 `FQDN` ，非活动数据报告， 和 阈值策略 列。
4. 将 `Available IOPS` 和 `Free Capacity` 列拖放到 `Type` 列旁边。
5. 命名并保存自定义视图 每个聚合的可用 `IOPS`
6. 选择 * 报告 * > * 下载 Excel* 。

根据您的浏览器，您可能需要单击 * 确定 * 来保存文件。

7. 如果需要，请单击 * 启用编辑 * 。
8. 在 Excel 中，打开下载的文件。
9. 在数据表上，单击工作表左上方的小三角形以选择整个工作表。
10. 在 * 数据 * 功能区上，从 `Sort & Filter` 区域中选择 `*` 排序 `*` 。
11. 设置以下排序级别：

a. 将 * 排序依据 * 指定为 `Available IOPS` （IOPS），将 * 排序依据 * 指定为 单元值，，将 * 顺序 * 指定为 最大到最小。

b. 单击 * 添加级别 * 。

c. 将 * 排序依据 * 指定为 `Type` ，将 * 排序依据 * 指定为 单元格值，将 和 * 顺序 * 指定为 `Z` 到 `A`

d. 单击 * 添加级别 * 。

e. 将 * 排序依据 * 指定为 可用容量（ `GB` ），将 * 排序依据 * 指定为 单元值，，将 * 顺序 * 指定为 最大到最小。

f. 单击 * 确定 * 。

12. 保存并关闭 Excel 文件。
13. 在 Unified Manager 中，选择 * 报告 * > * 上传 Excel* 。

> 确保您所处的视图与您下载 Excel 文件的视图相同。

14. 选择您已修改的 Excel 文件，在此示例中为 `performance-aggregate-<date>.xlsx.`
15. 单击 * 打开 * 。
16. 单击 * 提交 * 。

    - 报告 * > * 上传 Excel* 菜单项旁边会显示一个复选标记。



17. 单击 * 已计划报告 * 。
18. 单击 * 添加计划 * 向报告计划页面添加新行，以便为新报告定义计划特征。
19. 输入报告计划的名称并填写其他报告字段，然后单击复选标记（✓）。

> 选择报告的 * XLSX* 格式。

报告将立即作为测试发送。之后，报告将生成，并以指定频率通过电子邮件发送给列出的收件人。

根据报告中显示的结果，您可能希望在可用 IOPS 最大的聚合上配置新工作负载。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.