# アカウントを管理します

## Astra Control Service

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/use/set-up-billing.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

アカウントを管理します 1
請求を設定します 1
ユーザーを招待および削除します 3
ロールの管理 5
クレデンシャルを追加および削除します 6
アカウントのアクティビティを監視 7
通知を表示および管理します 8
アカウントを閉じます 9

# アカウントを管理します

## 請求を設定します

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

### 課金の概要

Astra Control Service の使用には、ネットアップの Astra Control Service の料金と、永続的ボリュームとオブジェクトストレージをクラウドプロバイダから課金する、 2 種類のコストが関連します。

**Astra Control** サービスの請求

Astra Control Service には、次の 3 つのプランがあります。

自由な計画

最大 10 個のアプリを無料で管理できます。

**Premium PayGo** の場合

アプリごとに 1 分あたり $0.005 の割合で、無制限のアプリを管理します。

プレミアムサブスクリプション

アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

まだ Astra Control アカウントをお持ちでない場合は、 Premium サブスクリプションを購入すると Astra Control アカウントが自動的に作成されます。既存の無料プランがある場合は、自動的に Premium サブスクリプションに変換されます。

Astra Control アカウントを作成すると、無料プランに自動的にサインアップされます。Astra Control のダッシュボードには、現在管理している 10 個の無料アプリのうち、許可されているものをいくつ管理しているかが表示されます。

11 番目のアプリを管理しようとすると、 Astra Control から無料プランの制限に達したことが通知されます。その後、フリープランからプレミアムプランへのアップグレードを求めるプロンプトが表示されます。

Premium プランにはいつでもアップグレードできます。アップグレード後、アカウントの _all_managed アプリの料金が Astra Control によって請求されます。最初の 10 個のアプリは、無料プランには含まれていません。

**Google Cloud** の請求

Astra Control Service を使用して GKE クラスタを管理する場合、永続ボリュームは NetApp Cloud Volumes Service によってバックアップされ、アプリのバックアップは Google Cloud Storage バケットに保存されま

す。

- "Cloud Volumes Service の価格設定の詳細を表示"。

  Astra Control Service は、すべてのサービスタイプとサービスレベルをサポートします。使用するサービスタイプは、によって異なります "Google Cloud リージョン"。

- "Google Cloud ストレージバケットの価格設定の詳細を表示します"。

**Microsoft Azure** 請求

AKS クラスタを Astra Control Service で管理する場合、永続ボリュームは Azure NetApp Files によってバックアップされ、アプリケーションのバックアップは Azure BLOB コンテナに格納されます。

- "Azure NetApp Files の価格設定の詳細を表示"。
- "Microsoft Azure BLOB ストレージの価格設定の詳細を表示する"。

## 重要事項

- 請求計画は Astra Control アカウントごとに作成します。

  アカウントが複数ある場合は、それぞれに独自の課金プランがあります。

- Astra Control の料金には、 Kubernetes アプリケーションの管理費用が含まれています。永続ボリュームのストレージバックエンド用に、クラウドプロバイダから別途料金が請求されます。

  "Astra Control の価格設定の詳細"。

- 各請求期間は、その月の最終日に終了します。
- プレミアムプランからフリープランにダウングレードすることはできません。

## 無料プランから **Premium PayGo** プランへのアップグレード

支払いプランをいつでもアップグレードして、必要に応じて料金を支払うことで、 Astra Control から 10 以上のアプリの管理を開始できます。必要なのは有効なクレジットカードだけです。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン * ] で、 [* Premium PayGo* ] に移動し、 [* 今すぐアップグレード * ] を選択します。
3. 有効なクレジットカードの支払い情報を入力して、「プレミアムプランへのアップグレード」を選択します。

> クレジットカードの有効期限が近づいている場合は、 Astra Control から電子メールでお知らせします。

10 以上のアプリを管理できるようになりました。Astra Control は、現在管理している _ALL_APPS の課金を開始します。

## 無料プランからプレミアムサブスクリプションへのアップグレード

ネットアップの営業担当に問い合わせて、年単位のサブスクリプション料金が割引価格で前払いされていることを確認してください。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン * ] で、 [* プレミアムサブスクリプション * ] に移動し、 [* セールスへのお問い合わせ ] を選択します。
3. プロセスを開始するための詳細を営業チームに入力します。

発注プロセスを進める際には、ネットアップの営業担当者からご連絡いたします。注文が完了すると、 Astra Control は請求タブに現在の計画を反映します。

## 現在のコストと請求履歴を表示します

Astra Control には、現在の月単位のコストと、アプリケーションごとの詳細な請求履歴が表示されます。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。

   現在のコストは、課金の概要の下に表示されます。

2. アプリで請求履歴を表示するには、「請求履歴」を選択します。

   Astra Control を使用すると、各アプリケーションの使用時間とコストを分単位で表示できます。使用分は、課金期間中に Astra Control がアプリケーションを管理した分数です。

3. ドロップダウンリストを選択して前の月を選択します。

## **Premium PayGo** のクレジットカードを変更します

必要に応じて、支払い用に Astra Control のクレジットカードをファイルに変更できます。

手順

1. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
2. 設定アイコンを選択します。
3. クレジットカードを変更します。

# ユーザーを招待および削除します

ユーザーを Astra Control アカウントに招待し、アカウントにアクセスできなくなったユーザーを削除します。

## ユーザーを招待します

アカウント所有者と管理者は、他のユーザを Astra Control アカウントに招待できます。

手順

1. ユーザにが割り当てられていることを確認します "Cloud Central へのログイン"。
2. 「 * アカウント * 」を選択します。
3. [* ユーザー * ] タブで、 [* 招待 * ] を選択します。
4. ユーザの名前、 E メールアドレス、およびロールを入力します。

   次の点に注意してください。

   - E メールアドレスが、 Cloud Central へのサインアップに使用した E メールアドレスと一致している必要があります。
   - 各ロールには次の権限があります。
     - * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
     - * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
     - メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
     - * Viewer * はリソースを表示できます。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. 別のユーザーを招待するには、 * 別のユーザーを追加 * を選択し、新しいユーザーの情報を入力します。

   一度に最大 10 人のユーザーを招待できます。[ ユーザーの招待 ] ダイアログの左側で、招待するユーザー間をナビゲートできます。

7. [* ユーザーを招待する * ] を選択します。

ユーザーには、アカウントへの参加を招待する電子メールが送信されます。

## ユーザーの役割を変更します

Account Owner はすべてのユーザのロールを変更できますが、 Account Admin は、 Admin 、 Member 、 Viewer のいずれかのロールを持つユーザのロールを変更できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [ * ユーザー * ] タブで、ユーザーの [ * アクション * ] 列のメニューを選択します。
3. [ 役割の編集 ] を選択します。
4. 新しいロールを選択します。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. [* 確認 *] を選択します。

Astra Control は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。

### ユーザを削除します

所有者ロールを持つユーザーは、いつでもそのアカウントから他のユーザーを削除できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー * ] タブで、削除するユーザーを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ） ] 列のメニューを選択し、 [ * ユーザーの削除 * （ Remove user * ） ] を選択します
4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」と入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アカウントからユーザが削除されます。

## ロールの管理

ロールを管理するには、ネームスペースの制約を追加し、ユーザロールをその制約に制限します。これにより、組織内のリソースへのアクセスを制御できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" をクリックしてください。

### ロールに名前空間制約を追加します

Admin または Owner ユーザは、ネームスペースの制約を追加できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [ * アクション * （ * Actions * ） ] 列で、メンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択します。
4. [ 役割の編集 ] を選択します。
5. [ ロールを制約に制限する *] チェックボックスをオンにします。

   このチェックボックスは、メンバーロールまたはビューアロールでのみ使用できます。[*Role] ドロップダウン・リストから別のロールを選択できます

6. [ * 制約の追加 * ] を選択します。

   使用可能な制約の一覧は、ネームスペースまたはネームスペースラベルで確認できます。

7. [ 制約タイプ * （ Constraint type * ） ] ドロップダウンリストで、ネームスペースの構成方法に応じて、 [* Kubernetes namespace] * または [* Kubernetes namespace label* ] を選択します。
8. リストから 1 つ以上の名前空間またはラベルを選択して、それらの名前空間にロールを制限する制約を構成します。
9. [* 確認 *] を選択します。

[ 役割の編集 *] ページには、この役割に選択した拘束のリストが表示されます。

10. [* 確認 *] を選択します。

    [**Account**] ページでは、 [*Role] 列のメンバまたはビューアの役割の制約を表示できます。

> 制約を追加せずに役割の制約を有効にし、 * 確認 * を選択すると、役割には完全な制限があると見なされます（役割は、名前空間に割り当てられているリソースへのアクセスを拒否されます）。

## ロールから名前空間制約を削除します

管理者または所有者ユーザーは、役割から名前空間の制約を削除できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [ * アクション * （ * Actions * ） ] 列で、アクティブな拘束を持つメンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択する。
4. [ 役割の編集 ] を選択します。
   - 役割の編集 * （ Edit role * ）ダイアログには、役割のアクティブな拘束が表示されます。
5. 削除する拘束の右側にある * X * を選択します。
6. [* 確認 *] を選択します。

## を参照してください。

- "ユーザロールとネームスペース"

# クレデンシャルを追加および削除します

クラウドプロバイダのクレデンシャルをアカウントにいつでも追加、削除できます。Astra Control は、Kubernetes クラスタとクラスタ上のアプリケーションを検出し、ユーザに代わってリソースをプロビジョニングするために、このクレデンシャルを使用します。

Astra Control のすべてのユーザが同じクレデンシャルセットを共有していることに注意してください。

## クレデンシャルを追加する

Astra Control にクレデンシャルを追加する最も一般的な方法は、クラスタを管理する場合ですが、アカウントページからクレデンシャルを追加することもできます。その後、 Kubernetes クラスタを追加で管理する際にクレデンシャルを選択できるようになります。

必要なもの

- GKE の場合は、必要な権限を持つサービスアカウントのサービスアカウントキーファイルが必要です。 "サービスアカウントの設定方法について説明します"。

- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. [Add Credentials] を選択します。
3. Microsoft Azure * または * Google Cloud Platform * のいずれかを選択します。
4. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。
5. 必要なクレデンシャルを入力します。
   a. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードから JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を Astra Control に伝えます。

      JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra Control に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

   b. * Google Cloud Platform * ：ファイルをアップロードするか、クリップボードからコンテンツを貼り付けて、 Google Cloud サービスアカウントのキーファイルを提供します。
6. [Add Credentials] を選択します。

これで、 Astra Control にクラスタを追加するときに、クレデンシャルを選択できるようになりました。

## クレデンシャルを削除する

アカウントからのクレデンシャルの削除はいつでも実行できます。クレデンシャルは、のあとに削除してください "すべてのクラスタの管理を解除します"。

> Astra Control に追加する最初のクレデンシャルセットは常に使用されています。 Astra Control は、そのクレデンシャルを使用してバックアップバケットへの認証を行うためです。これらのクレデンシャルは削除しないことを推奨します。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. 削除するクレデンシャルの「 * State * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。
4. 削除を確認するために資格情報の名前を入力し、 * はい、資格情報を削除 * を選択します。

Astra Control は、アカウントからクレデンシャルを削除します。

# アカウントのアクティビティを監視

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を表示できます。たとえば、新しいユーザを招待したとき、クラスタが追加されたとき、 Snapshot が作成されたときなどで

す。アカウントアクティビティを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

**Astra Control** のアカウントアクティビティをすべて表示

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. フィルタを使用してアクティビティのリストを絞り込むか、検索ボックスを使用して探しているものを正確に検索します。
3. アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードするには、「 * CSV にエクスポート」を選択します。

特定のアプリケーションのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

クラスタのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * クラスタ」を選択し、クラスタの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

イベントに対して実行可能なアクションを表示します

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. 注意が必要なイベントを選択してください。
3. [**Take action**] ドロップダウンオプションを選択します。

   このリストから、実行できる対処方法のほか、問題 に関するドキュメントを参照したり、問題 の解決に役立つサポートを受けたりできます。

# 通知を表示および管理します

アクションが完了または失敗すると、 Astra Control から通知が表示されます。たとえば、アプリケーションのバックアップが正常に完了した場合に通知が表示されます。

未読通知の数は、インターフェイスの右上にあります。

これらの通知を表示して、既読としてマークすることができます（未読の通知を消去する場合などに便利です）。

手順

1. 右上の未読通知の数を選択します。
2. 通知を確認し、 [ * 既読としてマークする * ] または [ すべての通知を表示する * ] を選択します。

   [ すべての通知を表示する *] を選択した場合は、 [ 通知 ] ページがロードされます。

3. [ * 通知 * ] ページで、通知を表示し、既読としてマークする通知を選択し、 [ * アクション * ] を選択して、 [ * 既読としてマークする * ] を選択します。

# アカウントを閉じます

Astra Control アカウントが不要になった場合は、いつでもアカウントを閉じることができます。

> Astra Control が自動的に作成したバケットは、アカウントを閉じると自動的に削除されます。

手順

1. "すべてのアプリケーションとクラスタの管理を解除します"。
2. "Astra Control からクレデンシャルを削除"。
3. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
4. 「アカウントを閉じる」を選択します。
5. アカウント名を入力して確定し、アカウントを閉じます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.