Comptes BlueXP

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/bluexp-setup-admin/task-managing-netapp-accounts.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Comptes BlueXP 1
Gestion de votre compte BlueXP 1
Contrôlez les opérations dans votre compte 9
Créez un autre compte BlueXP 14
Rôles utilisateur 15

Comptes BlueXP

Gestion de votre compte BlueXP

Lorsque vous créez un compte BlueXP, celui-ci inclut uniquement un utilisateur admin et un espace de travail. Vous pouvez gérer le compte en fonction des besoins de votre entreprise en ajoutant des utilisateurs, en créant des comptes de service à des fins d'automatisation, en ajoutant des espaces de travail, etc.

"Découvrez le fonctionnement des comptes BlueXP".

Gérez votre compte avec l'API de location

Si vous souhaitez gérer les paramètres de votre compte en envoyant des demandes API, vous devez utiliser l'API *Tenancy*. Cette API est différente de l'API BlueXP, que vous utilisez pour créer et gérer des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP.

"Affichez les terminaux de l'API de colocation"

Créer et gérer des utilisateurs

Les utilisateurs de votre compte peuvent accéder aux ressources et les gérer dans des espaces de travail spécifiques.

Ajouter des utilisateurs

Associez les utilisateurs à votre compte BlueXP pour créer et gérer des environnements de travail dans BlueXP.

Étapes

1. Si l'utilisateur ne l'a pas déjà fait, demandez-lui d'aller à "Site Web NetApp BlueXP" et s'inscrire.
2. Dans le haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte**.



3. Sélectionnez **gérer le compte** en regard du compte actuellement sélectionné.



4. Dans l'onglet membres, sélectionnez **associer un utilisateur**.
5. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez un rôle pour l'utilisateur :
   - **Administrateur de compte**: Peut effectuer n'importe quelle action dans BlueXP.
   - **Workspace Admin** : permet de créer et de gérer des ressources dans des espaces de travail attribués.
   - **Compliance Viewer** : peut uniquement afficher les informations de conformité pour la classification BlueXP et générer des rapports pour les espaces de travail auxquels ils ont accès.
6. Si vous avez sélectionné Workspace Admin ou Compliance Viewer, sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail à associer à cet utilisateur.



7. Sélectionnez **associer**.

Résultat

L'utilisateur doit recevoir un e-mail de NetApp BlueXP intitulé « Account Association ». L'e-mail inclut les informations nécessaires pour accéder à BlueXP.

Supprimer des utilisateurs

La dissociation d'un utilisateur permet de ne plus accéder aux ressources d'un compte BlueXP.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.



2. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Sélectionnez **dissocier utilisateur** et sélectionnez **dissocier** pour confirmer.

Résultat

L'utilisateur ne peut plus accéder aux ressources de ce compte BlueXP.

Gérer les espaces de travail d'un administrateur d'espace de travail

Vous pouvez associer et dissocier les administrateurs d'espace de travail avec des espaces de travail à tout moment. L'association de l'utilisateur lui permet de créer et d'afficher les environnements de travail dans cet espace de travail.

> Vous devez également associer le connecteur à des espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail à partir de BlueXP. "Apprenez à gérer les espaces de travail d'un connecteur".

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.



2. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Sélectionnez **gérer les espaces de travail**.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer à l'utilisateur et sélectionnez **appliquer**.

Résultat

L'utilisateur peut désormais accéder à ces espaces de travail depuis BlueXP, tant que le connecteur était également associé aux espaces de travail.

Création et gestion de comptes de service

Un compte de service agit comme un « utilisateur » qui peut effectuer des appels API autorisés vers BlueXP à des fins d'automatisation. Il est ainsi plus facile de gérer l'automatisation, car il n'est pas nécessaire de créer des scripts d'automatisation basés sur le compte d'utilisateur réel d'une personne qui quitte l'entreprise à tout moment.

Vous donnez des autorisations à un compte de service en lui attribuant un rôle, tout comme n'importe quel autre utilisateur BlueXP. Vous pouvez également associer le compte de service à des espaces de travail spécifiques afin de contrôler les environnements de travail (ressources) auxquels le service peut accéder.

Lorsque vous créez le compte de service, BlueXP vous permet de copier ou de télécharger un ID client et un secret client pour le compte de service. Cette paire de clés est utilisée pour l'authentification avec BlueXP.

Notez qu'un jeton d'actualisation n'est pas requis pour les opérations d'API lors de l'utilisation d'un compte de service. "En savoir plus sur les jetons d'actualisation"

Créez un compte de service

Créez autant de comptes de services que nécessaire pour gérer les ressources de vos environnements de travail.

Étapes

1. Dans le haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte**.



2. Sélectionnez **gérer le compte** en regard du compte actuellement sélectionné.



3. Dans l'onglet membres, sélectionnez **Créer un compte de service**.
4. Entrez un nom et sélectionnez un rôle. Si vous avez choisi un rôle autre que Administrateur de compte, choisissez l'espace de travail à associer à ce compte de service.
5. Sélectionnez **Créer**.
6. Copiez ou téléchargez l'ID client et le secret client.

   Le secret client n'est visible qu'une seule fois et n'est pas stocké n'importe où par BlueXP. Copiez ou téléchargez le secret et rangez-le en toute sécurité.

7. Sélectionnez **Fermer**.

Obtenir un jeton porteur pour un compte de service

Pour passer des appels API à "API de location", vous devrez obtenir un jeton de porteur pour un compte de service.

"Découvrez comment créer un jeton de compte de service"

Copiez l'ID client

Vous pouvez copier l'ID client d'un compte de service à tout moment.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



2. Sélectionnez **ID client**.
3. L'ID est copié dans le presse-papiers.

Recréez les clés

La recréation de la clé supprimera la clé existante pour ce compte de service, puis créera une nouvelle clé. Vous ne pourrez pas utiliser la touche précédente.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



2. Sélectionnez **recréer la clé**.
3. Sélectionnez **recréer** pour confirmer.
4. Copiez ou téléchargez l'ID client et le secret client.

   Le secret client n'est visible qu'une seule fois et n'est pas stocké n'importe où par BlueXP. Copiez ou téléchargez le secret et rangez-le en toute sécurité.

5. Sélectionnez **Fermer**.

Supprimer un compte de service

Supprimez un compte de service si vous n'avez plus besoin de l'utiliser.

Étapes

1. Dans l'onglet membres, sélectionnez le menu d'action dans la ligne correspondant au compte de service.



2. Sélectionnez **Supprimer**.
3. Sélectionnez de nouveau **Supprimer** pour confirmer.

Gestion des espaces de travail

Gérez vos espaces de travail en les créant, en les renommant et en les supprimant. Notez que vous ne pouvez pas supprimer un espace de travail s'il contient des ressources. Elle doit être vide.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Sélectionnez **espaces de travail**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
   - Sélectionnez **Ajouter un nouvel espace de travail** pour créer un nouvel espace de travail.
   - Sélectionnez **Renommer** pour renommer l'espace de travail.
   - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'espace de travail.

   Si vous avez créé un nouvel espace de travail, vous devez également ajouter le connecteur à cet espace de travail. Si vous n'ajoutez pas le connecteur, les administrateurs de l'espace de travail ne peuvent pas accéder aux ressources de l'espace de travail. Reportez-vous à la section suivante pour plus de détails.

Gérer les espaces de travail d'un connecteur

Vous devez associer le connecteur aux espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail depuis BlueXP.

Si vous ne disposez que d'administrateurs de compte, il n'est pas nécessaire d'associer le connecteur aux espaces de travail. Les administrateurs de comptes peuvent accéder à tous les espaces de travail dans BlueXP par défaut.

"En savoir plus sur les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs".

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Sélectionnez **connecteur**.
3. Sélectionnez **gérer les espaces de travail** pour le connecteur que vous souhaitez associer.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer au connecteur et sélectionnez **appliquer**.

Modifiez le nom de votre compte

Changez le nom de votre compte à tout moment pour le changer en quelque chose de significatif pour vous.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **vue d'ensemble**, sélectionnez l'icône de modification située en regard du nom du compte.
3. Saisissez un nouveau nom de compte et sélectionnez **Enregistrer**.

Autoriser les aperçus privés

Autoriser les préversions privées dans votre compte pour accéder aux nouveaux services disponibles en aperçu dans BlueXP.

Les services d'aperçu privé ne sont pas garantis de se comporter comme prévu et peuvent supporter des interruptions et être des fonctionnalités manquantes.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **Présentation**, activez le paramètre **Autoriser aperçu privé**.

Autoriser les services tiers

Autoriser les services tiers de votre compte à accéder à des services tiers disponibles dans BlueXP. Les services clouds tiers sont similaires aux services proposés par NetApp, mais ils sont gérés et pris en charge par des sociétés tierces.

Étapes

1. En haut de BlueXP, sélectionnez la liste déroulante **compte** et sélectionnez **gérer le compte**.
2. Dans l'onglet **Présentation**, activez le paramètre **Autoriser les services tiers**.

Contrôlez les opérations dans votre compte

Vous pouvez surveiller l'état des opérations que BlueXP effectue pour voir si des problèmes doivent être résolus. Vous pouvez afficher l'état dans le centre de notification, dans le calendrier ou envoyer des notifications à votre courrier électronique.

Le tableau suivant présente une comparaison entre le Centre de notification et le Calendrier pour vous permettre de comprendre ce que chacun a à offrir.

Centre de notification	De la chronologie
Affiche l'état général des événements et des actions	Fournit des détails sur chaque événement ou action pour une enquête plus approfondie
Affiche l'état de la session de connexion en cours (les informations n'apparaîtront pas dans le Centre de notification après la déconnexion)	Conserve le statut pour le dernier mois
Affiche uniquement les actions initiées dans l'interface utilisateur	Affiche toutes les actions à partir de l'interface utilisateur ou des API

Centre de notification	De la chronologie
Affiche les actions lancées par l'utilisateur	Affiche toutes les actions, qu'elles soient lancées par l'utilisateur ou par le système
Filtrez les résultats en fonction de l'importance	Filtrez par service, action, utilisateur, état, etc
Permet d'envoyer des notifications par e-mail aux utilisateurs du compte et à d'autres utilisateurs	Aucune capacité de messagerie

Surveiller les activités à l'aide du Centre de notification

Les notifications suivent la progression des opérations que vous avez lancées dans BlueXP pour vous permettre de vérifier si l'opération a réussi ou non. Elles vous permettent d'afficher l'état de nombreuses actions BlueXP que vous avez lancées pendant votre session de connexion actuelle. Tous les services BlueXP ne rapportent pas d'informations dans le Centre de notification pour le moment.

Vous pouvez afficher les notifications en sélectionnant la sonnerie de notification ( ) dans la barre de menus. La couleur de la petite bulle dans la cloche indique la notification de gravité de niveau le plus élevé qui est active. Si vous voyez une bulle rouge, cela signifie qu'il y a une notification importante que vous devriez regarder.



Vous pouvez également configurer BlueXP pour envoyer certains types de notifications par e-mail afin de vous tenir informé de l'activité système importante, même si vous n'êtes pas connecté au système. Des e-mails peuvent être envoyés à tous les utilisateurs qui font partie de votre compte BlueXP ou à tout autre destinataire qui doit connaître certains types d'activité système. Découvrez comment définir les paramètres de notification par e-mail.

Types de notification

Les notifications sont classées dans les catégories suivantes :

Type de notification	Description
Primordial	Un problème peut entraîner une interruption des services si des mesures correctives ne sont pas prises immédiatement.
Erreur	Une action ou un processus s'est terminé avec un échec ou pourrait entraîner un échec si aucune mesure corrective n'est prise.
Avertissement	Un problème que vous devez savoir pour vous assurer qu'il n'atteint pas la gravité critique. Les notifications de ce niveau de gravité n'entraînent pas d'interruption des services, mais une action corrective immédiate peut ne pas être nécessaire.
Recommandation	Il est recommandé de prendre des mesures pour améliorer le système ou un service donné, par exemple : réduction des coûts, suggestion de nouveaux services, configuration de sécurité recommandée, etc
Informations	Message fournissant des informations supplémentaires sur une action ou un processus.
Réussite	Une action ou un processus s'est terminé avec succès.

Filtrer les notifications

Par défaut, toutes les notifications actives s'affichent dans le Centre de notification. Vous pouvez filtrer les notifications que vous voyez pour n'afficher que les notifications importantes pour vous. Vous pouvez filtrer par BlueXP "Service" et par notification "Type".



Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les notifications "erreur" et "Avertissement" pour les opérations BlueXP, sélectionnez ces entrées et vous ne verrez que ces types de notifications.

Rejeter les notifications

Vous pouvez supprimer des notifications de la page si vous n'avez plus besoin de les voir. Vous pouvez rejeter toutes les notifications en une seule fois ou rejeter les notifications individuelles.

Pour ignorer toutes les notifications, dans le Centre de notification, sélectionnez ⋮ Et sélectionnez **rejeter tout**.



Pour ignorer les notifications individuelles, placez le curseur sur la notification et sélectionnez **rejeter**.

Définir les paramètres de notification par e-mail

Vous pouvez envoyer par e-mail des types de notifications spécifiques afin de vous informer de l'activité système importante, même lorsque vous n'êtes pas connecté à BlueXP. Des e-mails peuvent être envoyés à tous les utilisateurs qui font partie de votre compte BlueXP ou à tout autre destinataire qui doit connaître certains types d'activité système.

- Des notifications sont alors envoyées par e-mail pour les fonctionnalités et services BlueXP suivants : connecteur, portefeuille digital BlueXP, copie et synchronisation BlueXP, sauvegarde et restauration BlueXP, Tiering BlueXP et rapports de migration BlueXP. D'autres services seront ajoutés dans les prochaines versions.
- L'envoi de notifications par e-mail n'est pas pris en charge lorsque le connecteur est installé sur un site sans accès à Internet.

Les filtres définis dans le Centre de notification ne déterminent pas les types de notifications que vous recevrez par e-mail. Par défaut, les administrateurs de compte BlueXP recevront des e-mails pour toutes les notifications « critiques » et « recommandations ». Ces notifications concernent tous les services. Vous ne pouvez pas choisir de recevoir de notifications pour certains services uniquement, par exemple les connecteurs ou la sauvegarde et restauration BlueXP.

Tous les autres utilisateurs et destinataires sont configurés pour ne pas recevoir d'e-mails de notification. Vous devez donc configurer les paramètres de notification pour les utilisateurs supplémentaires.

Pour personnaliser les paramètres de notifications, vous devez être administrateur de compte.

Étapes

1. Dans la barre de menus BlueXP, sélectionnez **Paramètres > Paramètres des alertes et des notifications**.



2. Sélectionnez un utilisateur ou plusieurs utilisateurs à partir de l'onglet *Account Users* ou de l'onglet *Additional Recipients*, puis choisissez le type de notifications à envoyer :

   - Pour apporter des modifications à un seul utilisateur, sélectionnez le menu dans la colonne Notifications de cet utilisateur, vérifiez les types de notifications à envoyer et sélectionnez **appliquer**.
   - Pour apporter des modifications à plusieurs utilisateurs, cochez la case correspondant à chaque utilisateur, sélectionnez **gérer les notifications par e-mail**, cochez les types de notifications à envoyer et sélectionnez **appliquer**.



Ajoutez des destinataires supplémentaires

Les utilisateurs qui apparaissent dans l'onglet *Account Users* sont automatiquement renseignés à partir des utilisateurs de votre compte BlueXP (à partir du "Gérer le compte"). Vous pouvez ajouter des adresses e-mail

dans l'onglet *destinataires supplémentaires* pour d'autres personnes ou groupes qui n'ont pas accès à BlueXP, mais qui doivent être informés de certains types d'alertes et de notifications.

Étapes

1. Dans la page Paramètres des alertes et notifications, sélectionnez **Ajouter de nouveaux destinataires**.



2. Entrez le nom, l'adresse e-mail et sélectionnez les types de notifications que le destinataire recevra, puis sélectionnez **Ajouter nouveau destinataire**.

Audit de l'activité des utilisateurs dans votre compte

Le Timeline de BlueXP affiche les actions que les utilisateurs ont effectuées pour gérer votre compte. Cela inclut des actions de gestion telles que l'association d'utilisateurs, la création d'espaces de travail, la création de connecteurs, etc.

La vérification de la chronologie peut être utile si vous devez identifier qui a effectué une action spécifique ou si vous devez identifier le statut d'une action.

Étapes

1. Dans la barre de menus BlueXP, sélectionnez **Paramètres > Chronologie**.
2. Sous filtres, sélectionnez **Service**, activez **Location** et sélectionnez **appliquer**.

Résultat

La chronologie est mise à jour pour vous montrer les actions de gestion de compte.

Créez un autre compte BlueXP

Lorsque vous vous inscrivez à BlueXP, vous êtes invité à créer un compte pour votre entreprise. Ce compte peut être tout ce dont vous avez besoin, mais si votre entreprise a besoin de plusieurs comptes, vous devrez créer des comptes supplémentaires à l'aide de l'API de location.

Utilisez l'appel d'API suivant pour créer un compte BlueXP supplémentaire :

POST `/tenancy/account/{accountName}`

Si vous souhaitez activer le mode restreint, vous devez inclure les éléments suivants dans le corps de la demande :

```
{
  "isSaasDisabled": true
}
```

> Vous ne pouvez pas modifier le paramètre de mode restreint une fois le compte créé par BlueXP. Vous ne pouvez pas activer le mode restreint ultérieurement et vous ne pouvez pas le désactiver ultérieurement. Elle doit être définie au moment de la création du compte.

"Découvrez comment utiliser cet appel d'API"

Liens connexes

- "Découvrez les comptes BlueXP"
- "Découvrez les modes de déploiement BlueXP"

Rôles utilisateur

Les rôles Administrateur de compte, Administrateur d'espace de travail, Visionneuse de conformité et Administrateur SnapCenter fournissent des autorisations spécifiques aux utilisateurs. Vous pouvez attribuer l'un de ces rôles lorsque vous associez un nouvel utilisateur à votre compte BlueXP.

Le rôle Compliance Viewer est destiné à l'accès à la classification BlueXP en lecture seule.

Tâche	Administrateur du compte	Administrateur de l'espace de travail	Visionneuse de conformité	Admin SnapCenter
Gérer les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Activer les services dans les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Supprimer des environnements de travail d'un espace de travail	Oui.	Oui.	Non	Non
Supprimer les environnements de travail	Oui.	Oui.	Non	Non

Tâche	Administrateur du compte	Administrateur de l'espace de travail	Visionneuse de conformité	Admin SnapCenter
Afficher l'état de la réplication des données	Oui.	Oui.	Non	Non
Afficher la chronologie	Oui.	Oui.	Non	Non
Basculer entre les espaces de travail	Oui.	Oui.	Oui.	Non
Afficher les résultats de l'analyse de classification BlueXP	Oui.	Oui.	Oui.	Non
Recevoir le rapport Cloud Volumes ONTAP	Oui.	Non	Non	Non
Créer des connecteurs	Oui.	Non	Non	Non
Gestion des comptes BlueXP	Oui.	Non	Non	Non
Gérer les identifiants	Oui.	Non	Non	Non
Modifiez les paramètres BlueXP	Oui.	Non	Non	Non
Afficher et gérer le tableau de bord du support	Oui.	Non	Non	Non
Installez un certificat HTTPS	Oui.	Non	Non	Non

Liens connexes

- "Configuration d'espaces de travail et d'utilisateurs dans le compte BlueXP"
- "Gestion des espaces de travail et des utilisateurs dans le compte BlueXP"

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.