使用 BlueXP Volume 快取

BlueXP volume caching

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-volume-caching/use/cache-use-overview.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用 BlueXP Volume 快取 1
使用 BlueXP Volume 快取總覽 1
建立快取 1
管理快取 5
監控時間軸上的 Volume 快取工作 7

使用 BlueXP Volume 快取

使用 BlueXP Volume 快取總覽

使用 BlueXP Volume 快取、您可以達成下列目標：

- "建立快取"。
- "檢視快取詳細資料"。
- "變更匯出原則並調整快取大小"。
- "刪除快取"。
- "監控磁碟區快取作業" 在 BlueXP 時間表上。

建立快取

您可以在 Amazon FSX for ONTAP 、 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署 ONTAP 之間建立磁碟區快取、並將來源工作環境中的一或多個來源磁碟區做為快取來源。接著、您可以選擇快取磁碟區的儲存虛擬機器。

快取磁碟區可以位於與來源磁碟區相同的叢集或不同的叢集上。您選取要快取的磁碟區必須屬於同一個儲存 VM 、而且儲存 VM 必須使用相同的傳輸協定。

> 如果磁碟區不符合快取的資格、它們會呈現灰色、因此您無法選取它們。

您可以輸入快取磁碟區的大小、以來源磁碟區大小的百分比表示。

> 快取磁碟區使用的 IPSpace 取決於來源儲存 VM 使用的 IPSpace 。

快取磁碟區名稱使用的尾碼 `_cache` 已新增至原始磁碟區名稱。

BlueXP Volume 快取登陸頁面的步驟

1. 登入 BlueXP 、然後從左側導覽中選取 * 行動力 * > * 磁碟區快取 * 。

   您將進入 BlueXP Volume 快取儀表板頁面。當您第一次開始使用服務時、需要新增快取資訊。稍後、儀表板會顯示、並顯示快取的相關資料。

   > 如果您尚未設定 BlueXP Connector 、則會出現 * 新增連接器 * 選項、而非 * 新增快取 * 。在這種情況下、您需要先設定 Connector 。請參閱 "BlueXP 快速入門"。



2. 選取 * 新增快取 * 。
3. 在「快取資料」頁面中、選取工作環境來源和目標快取、然後選取 * 開始快取精靈 * 。
4. 在「設定快取」頁面中、選取您要快取的磁碟區。

   您最多可以選取 50 個磁碟區。

5. 向下捲動頁面、對 VM 詳細資料或 Volume 大小進行其他變更。
6. 輸入快取磁碟區的大小、以來源磁碟區大小的百分比表示。

   最棒的規則是快取磁碟區大小應約為來源磁碟區大小的 15% 。

7. 勾選 * 快取存取 * 方塊、將 NFS 匯出原則規則和 SMB/CIFS 共用組態從來源磁碟區複寫到目標快取磁碟區。

   然後、來源磁碟區中的 NFS 匯出原則規則和 SMB/CIFS 共用會複寫到快取磁碟區。如果未在快取儲存 VM 上啟用 SMB/CIFS 通訊協定、則 SMB/CIFS 共用將不會複寫。

8. 您也可以輸入快取名稱前置碼。

的後置詞 `_cache` 以下列格式附加至名稱： `<user-specified prefix>_<source volume name>_cache`

1. 選取 * 建立快取 * 。

   新的快取會出現在快取清單中。快取磁碟區名稱將會顯示 `_cache` 做為來源磁碟區名稱的尾碼。

2. 若要查看作業進度、請從頂端功能表中選取 >* 時間表 * 。

BlueXP 畫布的步驟

1. 從 BlueXP 畫布中選取工作環境。

2. 選取來源環境、然後將其拖曳至目的地。



3. 選取 * Volume 快取 * 服務。

   這會建立從來源到目的地的快取磁碟區。

4. 在右窗格的快取服務方塊中、選取 * 新增 * 。
5. 在「快取資料」頁面中、選取您要快取的工作環境、然後選取 * 開始快取精靈 * 。

6. 在「設定快取」頁面中、選取您要快取的磁碟區。

   您最多可以選取 50 個磁碟區。

7. 向下捲動頁面、對 VM 詳細資料或 Volume 大小進行其他變更。
8. 輸入快取磁碟區的大小、以來源磁碟區大小的百分比表示。

   最棒的規則是快取磁碟區大小應約為來源磁碟區大小的 15% 。



9. 勾選 * 快取存取 * 方塊、將 NFS 匯出原則規則和 SMB/CIFS 共用組態從來源磁碟區複寫到目標快取磁碟區。

   然後、來源磁碟區中的 NFS 匯出原則規則和 SMB/CIFS 共用會複寫到快取磁碟區。如果未在快取儲存 VM 上啟用 SMB/CIFS 通訊協定、則 SMB/CIFS 共用將不會複寫。

10. 您也可以輸入快取名稱前置碼。

    的後置詞 `_cache` 以下列格式附加至名稱： `<user-specified prefix>_<source volume name>_cache`

11. 選取 * 建立快取 * 。

    新的快取會出現在快取清單中。快取磁碟區名稱將會顯示 `_cache` 做為來源磁碟區名稱的尾碼。

12. 若要查看作業進度、請從頂端功能表中選取 >* 時間表 * 。

管理快取

您可以編輯快取、變更匯出原則、調整快取大小、以及刪除快取。

有了 BlueXP Volume 快取、您就能達成下列目標：

- 檢視快取詳細資料。
- 將不同的匯出原則指派給快取。
- 編輯磁碟區快取並變更其大小等 「編輯」將可選擇檢視及變更其他內容、而在即將發行的版本中、編輯中會新增更多內容。
- 根據原始磁碟區大小的百分比來調整現有快取的大小。
- 刪除快取。

檢視快取詳細資料

對於每個磁碟區快取、您都可以看到原始磁碟區、工作環境、快取磁碟區等。

步驟

1. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 *Mobility * > * Volume >

   您可以檢視在目的地環境中建立的快取磁碟區清單。快取清單會顯示快取詳細資料。

2. 若要篩選清單、請選取 * 篩選依據 + * 選項。
3. 選取列、然後選取右側的 * 動作… * 選項。
4. 選取 * 檢視及編輯詳細資料 * 。
5. 檢閱詳細資料。

編輯磁碟區快取

您可以變更快取的名稱、磁碟區大小和匯出原則。

步驟

1. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 *Mobility * > * Volume >
2. 選取列、然後選取右側的 * 動作… * 選項。
3. 選取 * 檢視及編輯詳細資料 * 。
4. 在「基本組態」標籤中、您可以選擇性地變更快取名稱和快取磁碟區大小。
5. 或者、展開「快取存取」索引標籤、然後修改這些值：
   a. 掛載路徑。
   b. 與現有匯出原則不同的匯出原則。
6. 若要變更 SMB/CIFS 共用詳細資料或匯出原則規則、請按一下選項以存取 BlueXP System Manager 。

7. 選擇*保存*。

指派不同的快取匯出原則

您可以將不同的匯出原則指派給快取。

來源匯出原則規則應套用至目標叢集。

> 您可以將現有的匯出原則指派給快取。您無法變更匯出原則規則。如果您需要變更匯出原則、可以使用 NetApp 系統管理員。

步驟

1. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 *Mobility * > * Volume >
2. 選取列、然後選取右側的 * 動作… * 選項。
3. 選取 * 變更匯出原則 * 。
4. 選取您要指派給快取的匯出原則。
5. 選擇*保存*。

調整磁碟區快取大小

您可以根據來源磁碟區的百分比來變更快取磁碟區的大小。

步驟

1. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 *Mobility * > * Volume >
2. 選取列、然後選取右側的 * 動作… * 選項。
3. 選取 * 調整大小 * 。
4. 輸入原始磁碟區大小的新百分比。

   快取磁碟區會調整為新的百分比。

5. 選擇*保存*。

刪除磁碟區快取

如果您不再需要快取、可以將其刪除。這會刪除磁碟區快取關係、並刪除目標磁碟區快取。

步驟

1. 從 BlueXP 左側導航欄中，選擇 *Mobility * > * Volume >
2. 選取列、然後選取右側的 * 動作… * 選項。
3. 選擇*刪除*。
4. 核取方塊。
5. 選擇*刪除*。

監控時間軸上的 Volume 快取工作

您可以監控所有磁碟區快取工作、並判斷其進度。

步驟

1. 從頂端功能表中、選取 >* 時間表 * 。



1. 可選擇依時間、服務、行動、代理程式、 資源、使用者或狀態。
2. 探索所有快取和作業。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。