Gestione los servicios cloud

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestione los servicios cloud 1
Gestione los servicios cloud 1
Gestione Azure NetApp Files 3
Gestión de Cloud Volumes Service para GCP 7

Gestione los servicios cloud

Gestione los servicios cloud

Descripción general

Cuando se registró con el motor de servicios de NetApp, puede gestionar sus servicios de Cloud Volumes (CVS) a través del portal web Service Engine de NetApp. Estos recursos incluyen:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

  Solo puede registrar las suscripciones de CVS existentes con Service Engine de NetApp; para crear una nueva suscripción, cree la suscripción CVS de la forma normal y, después, registrarla con el Service Engine de NetApp con sus credenciales de suscripción.

  En esta sección se describe cómo gestionar los servicios de cloud

> La gestión de servicios cloud requiere acceso de administrador de clientes.

Podrá:

- Consulte una lista de servicios cloud
- Agregar un servicio cloud
- Modifique los detalles del servicio cloud
- Eliminar un servicio cloud

Consulte una lista de servicios cloud

La lista Cloud Services muestra una lista de todos los servicios cloud del cliente seleccionado.

Para ver la lista, seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada servicio de cloud.

Los iconos de acción junto a cada servicio de cloud permiten modificar o eliminar el servicio de cloud.

Agregar un servicio cloud

En esta sección se describe cómo añadir un servicio cloud.

El motor de servicio de NetApp admite Azure NetApp Files.

Antes de empezar

Necesita información sobre los servicios cloud, incluidas credenciales para conectarse al servicio. La

información varía con el tipo de servicio de cloud.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En la página Create Cloud Service, seleccione el tipo de servicio cloud y, a continuación, complete la información relevante para ese tipo de servicio:

   Azure:

   a. Seleccione el subarrendatario.
   b. Introduzca un nombre para el entorno de trabajo de OCCM que se creará para el servicio.
   c. Introduzca el ID de directorio (inquilino) de Azure, el ID de cliente de Azure, el secreto de cliente de Azure y el nombre del servicio de cloud.
4. Especifique las etiquetas del servicio, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**.

Modifique los detalles del servicio cloud

Utilice este método para modificar los detalles de un servicio cloud. Podrá:

- Modifique los detalles de cada servicio, como se indica en la tabla siguiente.
- Agregar o quitar etiquetas para el servicio.

Plataforma cloud	Puede modificar:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret y nombre
Gobierno de Azure EE. UU	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.
2. Busque el servicio de nube en la lista y haga clic en el icono Editar.
3. En el cuadro de diálogo Actualizar servicio en la nube, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar un servicio cloud

Use este método para eliminar una suscripción CVS del portal web de Service Engine de NetApp.

Pasos

1. Seleccione **Servicios en la nube** > **Servicios en la nube** en el menú.
2. Busque el servicio en la nube en la lista y haga clic en el icono Delete.

3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del servicio cloud que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestione Azure NetApp Files

Gestionar cuentas de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo gestionar cuentas de Azure NetApp:

> Para gestionar cuentas de Azure NetApp, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección:

- Consulte una lista de cuentas de Azure de NetApp
- Añadir una cuenta de Azure NetApp
- Modifique los detalles de la cuenta de Azure NetApp
- Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Consulte una lista de cuentas de Azure NetApp

La lista de cuentas de Azure NetApp muestra una lista de todas las cuentas de Azure NetApp en las instancias a las que el usuario que ha iniciado sesión tiene acceso. Para ver la lista, seleccione **ADMINISTRACIÓN > Cuentas de NetApp de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada cuenta de Azure NetApp. Los iconos de acción junto a cada cuenta de Azure NetApp permiten modificar o eliminar la cuenta de Azure NetApp.

Añadir una cuenta de Azure NetApp

En esta sección se describe cómo añadir una cuenta de Azure NetApp.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino a el que pertenece la cuenta de NetApp de Azure
- La instancia ANF
- La ubicación de Azure (región)
- El grupo de recursos de Azure
- Un nombre para la cuenta

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure NetApp Account, especifique el subinquilino, la ubicación de Azure (región), el grupo de recursos de Azure y un nombre para la cuenta de Azure NetApp.
4. Si es necesario, agregue etiquetas a la cuenta.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se cree correctamente, el estado de la cuenta se realizará correctamente (se

puede ver en la lista de cuentas de Azure NetApp).

Modificar las etiquetas de cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para modificar las etiquetas asociadas con una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure NetApp Account, añada, quite o edite las etiquetas según sea necesario.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Eliminar una cuenta de Azure NetApp

Utilice este método para eliminar una cuenta de Azure NetApp.

Pasos

1. Seleccione **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** en el menú.
2. Localice la cuenta de Azure NetApp en la lista y haga clic en el icono para eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre de la cuenta de Azure NetApp que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de pools de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar pools de capacidad de Azure:

> Para gestionar los pools de capacidad de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de pools de capacidad de Azure
- Añadir un pool de capacidad de Azure
- Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure
- Elimine un pool de capacidad de Azure

Consulte una lista de pools de capacidad de Azure

La lista de pools de capacidad de Azure muestra una lista de pools de capacidad para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > agrupaciones de capacidad de Azure** en el menú.

La lista muestra información simple sobre cada pool de capacidad de Azure. Los iconos de acción junto a cada pool de capacidad de Azure permiten modificar o eliminar el pool de capacidad de Azure.

Añadir un pool de capacidad de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un pool de capacidad de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece la capacidad
- La cuenta ANF
- El nivel de servicio
- Un nombre para el pool de capacidad
- El tamaño del pool

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Capacity Pool, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el nivel de servicio, el nombre y el tamaño.
4. Añada etiquetas al pool de capacidad, si es necesario.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea el pool de capacidad, el estado cambia a. `Succeeded` (Se puede ver en la lista de Azure Capacity Pools).

Modifique los detalles del pool de capacidad de Azure

Use este método para modificar los detalles de un pool de capacidad de Azure. Puede modificar el nivel de servicio el tamaño del pool y puede agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Capacity Pool, realice los cambios necesarios.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un pool de capacidad de Azure

Use este método para eliminar un pool de capacidad de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Capacity Pools** en el menú.
2. En la lista, busque el pool de capacidad de Azure y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del pool de capacidad de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestionar volúmenes de Azure

En esta sección se describe cómo gestionar volúmenes de Azure.

Para gestionar volúmenes de Azure, es necesario acceder al administrador de clientes.

En esta sección se describe cómo realizar las siguientes tareas:

- Consulte una lista de volúmenes de Azure.
- Añada un volumen de Azure.
- Modifique los detalles del volumen de Azure.
- Elimine un volumen de Azure.

Consulte una lista de volúmenes de Azure

La lista de volúmenes de Azure muestra una lista de pools de volúmenes de Azure para un subinquilino y una ubicación especificados. Para ver la lista, seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de Azure** en el menú.

La lista muestra información sencilla sobre cada volumen de Azure. Los iconos de acción junto a cada volumen de Azure permiten modificar o eliminar el volumen de Azure.

Añada un volumen de Azure

En esta sección se describe cómo añadir un volumen de Azure.

Antes de empezar

Necesitará:

- El subinquilino al que pertenece el volumen de Azure
- La cuenta ANF
- Red virtual (vnet) y subred de Azure
- El pool de capacidad para alojar el volumen
- Un nombre para el volumen
- La ruta del archivo
- La cuota (tamaño) del volumen

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el cuadro de diálogo Create Azure Volume, especifique el subinquilino, la cuenta ANF, el vnet, la subred, el pool de capacidad, el nombre del volumen, la ruta de archivo y la cuota. Asegúrese de introducir una ruta de archivo única para crear un volumen correctamente.
4. Si es necesario, agregue etiquetas al volumen.
5. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea un volumen de Azure, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` (Puede verse en la lista de volúmenes de Azure).

Modifique los detalles del volumen de Azure

Utilice este método para modificar los detalles de un volumen de Azure. Puede modificar la ruta de acceso y la cuota del archivo y agregar o quitar etiquetas.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. En la lista, busque el volumen de Azure y haga clic en el icono de edición.
3. En el cuadro de diálogo Manage Azure Volume, realice los cambios necesarios. Si va a modificar la ruta de acceso o cuota de archivo, asegúrese de que la ruta de acceso de archivo sea única y que la cuota no supere la cuota disponible en el pool.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Elimine un volumen de Azure

Use este método para eliminar un volumen de Azure.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > Azure Volumes** en el menú.
2. Localice el volumen de Azure en la lista y haga clic en el icono de eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del volumen de Azure que desea eliminar.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Gestión de Cloud Volumes Service para GCP

Las suscripciones a Cloud Volumes Service para Google Cloud Platform (GCP) se asocian con subclientes específicos dentro de un inquilino. Un subinquilino está suscrito a un único servicio de Google Cloud. Puede crear y gestionar servicios cloud (instancias de Google Cloud) para sus inquilinos y subinquilinos, y aprovisionar almacenamiento en Google Cloud según sus inquilinos. Las cuentas de Cloud Volumes Service de los inquilinos y los subinquilinos se deben configurar antes de poder gestionar las instancias de Google Cloud a través de Service Engine de NetApp. Para obtener información sobre Cloud Volumes Service en GCP, consulte "Más información sobre Cloud Volumes Service para Google Cloud".

> Las cuentas de Cloud Volumes Service para inquilinos y subinquilinos ya deben estar configuradas para GCP. Póngase en contacto con el servicio técnico para obtener los detalles de la cuenta de servicio. Necesita acceso de administrador de clientes para gestionar Google Cloud Volumes.

Gestione sus servicios cloud en GCP

Puede gestionar sus servicios en la nube en Google Cloud, desde el menú **SERVICIOS en LA NUBE** en el panel de navegación izquierdo. La página Servicios cloud muestra todos los servicios cloud para todos los subinquilinos de un inquilino seleccionado. Desde esta página, puede ver, modificar y eliminar los servicios de cloud. También puede agregar un nuevo servicio siguiendo estos pasos.

Antes de empezar

Debe asegurarse de que:

- El subinquilino está suscrito al servicio de Google Cloud.

- Tiene el archivo JSON para la cuenta de servicio del suscriptor y conoce el número de proyecto de GCP asociado con la instancia de Google Cloud.
- Para garantizar que Cloud Volumes Service para GCP ya está configurado en BlueXP por su equipo de soporte. Para obtener más información, consulte "Configure Cloud Volumes Service para Google Cloud".

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS EN LA NUBE** en el menú.
2. Haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Google Cloud**.
3. En la página Create Cloud Service para Google Cloud, seleccione el subinquilino para el que desea crear el servicio y añada un nombre y el número de proyecto de GCP.
4. En la sección Google Cloud Credentials, cargue el archivo JSON con las credenciales de la cuenta de servicio.
5. Si es necesario, agregue etiquetas al servicio.
6. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del servicio cambia a. `Succeeded` En la página Cloud Services.

Gestión de volúmenes en GCP

Antes de gestionar Cloud Volumes en GCP, se debe crear la cuenta de Cloud Volumes Service para el inquilino y esta cuenta se debe suscribir a Cloud Volumes. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para asegurarse de que se han completado estos pasos.

Puede administrar los volúmenes para un subinquilino en GCP desde **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el panel de navegación izquierdo. En la página GCP Volumes, se enumeran los volúmenes de cloud existentes creados en GCP para el subinquilino seleccionado y la región correspondiente. En esta página, es posible ver, modificar y eliminar los volúmenes existentes. También puede aprovisionar un nuevo volumen de cloud siguiendo estos pasos.

Pasos

1. Seleccione **SERVICIOS de ARCHIVOS > volúmenes de GCP** en el menú.
2. Haga clic en **Crear**. Se muestra la página Create GCP Volume.
3. Seleccione el subinquilino para el que desea crear el volumen.
4. Seleccione la región y la red. La lista se filtra según la cuenta de Cloud Volumes Service del subinquilino de GCP.
5. Añada un nombre para el volumen.
6. Seleccione el nivel de servicio adecuado.
7. Escriba la ruta del archivo del volumen como token de creación.
8. Asigne la cuota de volumen en bytes.
9. Si es necesario, agregue etiquetas para el volumen.
10. Haga clic en **Crear**. Cuando se crea, el estado del volumen cambia a. `Succeeded` En la página GCP Volumes.

Vea el siguiente vídeo para descubrir cómo crear un volumen en GCP a través de Cloud Volumes Service y el motor de servicios de NetApp:

Creating a Volume on the GCP Through CVS and NetApp Keystone User Interface

NetApp Keystone



NetApp

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.