Gestire i servizi cloud

Keystone

NetApp
May 31, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/sewebiug_managing_subscribed_services_overview.html on May 31, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire i servizi cloud 1
Gestire i servizi cloud 1
Gestire Azure NetApp Files 3
Gestione di Cloud Volumes Service per GCP 7

Gestire i servizi cloud

Gestire i servizi cloud

Panoramica

Una volta registrati con NetApp Service Engine, puoi gestire i servizi CVS (Cloud Volumes Services) attraverso il portale Web di NetApp Service Engine. Ciò include:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

È possibile registrare solo gli abbonamenti CVS esistenti con NetApp Service Engine; per creare un nuovo abbonamento, creare l'abbonamento CVS nel modo normale e registrarlo con NetApp Service Engine utilizzando le credenziali di abbonamento.

Questa sezione descrive come gestire i servizi cloud

La gestione dei servizi cloud richiede l'accesso di Customer Admin.

È possibile:

- Visualizzare un elenco di servizi cloud
- Aggiungi un servizio cloud
- Modificare i dettagli del servizio cloud
- Eliminare un servizio cloud

Visualizzare un elenco di servizi cloud

L'elenco Cloud Services (servizi cloud) visualizza un elenco di tutti i servizi cloud nel tenancy selezionato.

Per visualizzare l'elenco, selezionare **Cloud Services** > **Cloud Services** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun servizio cloud.

Le icone delle azioni accanto a ciascun servizio cloud consentono di modificare o eliminare il servizio cloud.

Aggiungi un servizio cloud

Questa sezione descrive come aggiungere un servizio cloud.

Il motore di servizi NetApp supporta Azure NetApp Files.

Prima di iniziare

Sono necessarie le informazioni sui servizi cloud, incluse le credenziali per connettersi al servizio. Le informazioni variano in base al tipo di servizio cloud.

Fasi

1. Selezionare **Cloud Services** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella pagina Create Cloud Service (Crea servizio cloud), selezionare il tipo di servizio cloud e completare le informazioni pertinenti per quel tipo di servizio:

   Azure:

   a. Selezionare il sottotenant.
   b. Immettere un nome per l'ambiente di lavoro OCCM che verrà creato per il servizio.
   c. Immettere l'ID Azure Directory (tenant), l'ID client Azure, il segreto client Azure e il nome del servizio cloud.
4. Specificare i tag per il servizio, se necessario.
5. Fare clic su **Create** (Crea).

Modificare i dettagli del servizio cloud

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un servizio cloud. È possibile:

- Modificare i dettagli di ciascun servizio, come indicato nella tabella seguente.
- Aggiungere o rimuovere tag per il servizio.

Piattaforma cloud	È possibile modificare:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret e nome
Governo degli Stati Uniti Azure	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica).
3. Nella finestra di dialogo Update Cloud Service (Aggiorna servizio cloud), apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un servizio cloud

Utilizzare questo metodo per eliminare un abbonamento CVS dal portale Web NetApp Service Engine.

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del servizio cloud da eliminare.

4. Fare clic su **Conferma**.

Gestire Azure NetApp Files

Gestione degli account NetApp Azure

Questa sezione descrive come gestire gli account NetApp Azure:

> La gestione degli account NetApp di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione:

- Visualizza un elenco di account Azure NetApp
- Aggiungi un account NetApp Azure
- Modificare i dettagli dell'account Azure NetApp
- Eliminare un account NetApp Azure

Visualizza un elenco di account NetApp Azure

L'elenco Azure NetApp Accounts (account NetApp Azure) visualizza un elenco di tutti gli account NetApp Azure nelle tenancy a cui l'utente connesso ha accesso. Per visualizzare l'elenco, selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun account NetApp Azure. Le icone delle azioni accanto a ciascun account Azure NetApp consentono di modificare o eliminare l'account Azure NetApp.

Aggiungi un account NetApp Azure

Questa sezione descrive come aggiungere un account NetApp Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene l'account NetApp Azure
- L'istanza ANF
- La posizione di Azure (regione)
- Azure Resource Group
- Un nome per l'account

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure NetApp account (Crea account NetApp Azure), specificare il sottotenant, la posizione (regione) di Azure, il gruppo di risorse Azure e un nome per l'account NetApp Azure.
4. Se necessario, aggiungere tag all'account.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato correttamente, lo stato dell'account avrà esito positivo (può

essere visualizzato nell'elenco degli account NetApp di Azure).

Modificare i tag degli account Azure NetApp

Utilizzare questo metodo per modificare i tag associati a un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account NetApp Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure NetApp account, aggiungere, rimuovere o modificare i tag secondo necessità.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un account NetApp Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account Azure NetApp nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome dell'account Azure NetApp da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei pool di capacità di Azure

Questa sezione descrive come gestire i pool di capacità di Azure:

> La gestione dei pool di capacità di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure
- Aggiungere un pool di capacità Azure
- Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure
- Eliminare un pool di capacità Azure

Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure

L'elenco dei pool di capacità di Azure visualizza un elenco di pool di capacità per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun pool di capacità di Azure. Le icone di azione accanto a ciascun pool di capacità di Azure consentono di modificare o eliminare il pool di capacità di Azure.

Aggiungere un pool di capacità Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un pool di capacità Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene la capacità
- L'account ANF
- Il livello di servizio
- Un nome per il pool di capacità
- Le dimensioni della piscina

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Capacity Pool, specificare il sottenant, l'account ANF, il livello di servizio, il nome e la dimensione.
4. Se necessario, aggiungere tag al pool di capacità.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato il pool di capacità, lo stato cambia in `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco dei pool di capacità di Azure).

Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un pool di capacità Azure. È possibile modificare il livello di servizio in base alle dimensioni del pool ed aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Capacity Pool, apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un pool di capacità Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un pool di capacità Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del pool di capacità Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei volumi Azure

In questa sezione viene descritto come gestire i volumi Azure.

> La gestione dei volumi Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco di volumi Azure.
- Aggiungere un volume Azure.
- Modificare i dettagli del volume Azure.
- Eliminare un volume Azure.

Visualizzare un elenco di volumi Azure

L'elenco Azure Volumes (volumi Azure) visualizza un elenco di pool di volumi Azure per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun volume Azure. Le icone di azione accanto a ciascun volume Azure consentono di modificare o eliminare il volume Azure.

Aggiungere un volume Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un volume Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il sottenant a cui appartiene il volume Azure
- L'account ANF
- Azure Virtual Network (VNET) e Subnet
- Il pool di capacità per ospitare il volume
- Un nome per il volume
- Il percorso del file
- La quota (dimensione) del volume

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Volume (Crea volume Azure), specificare il sottenant, l'account ANF, VNET, la subnet, il pool di capacità, il nome del volume, il percorso del file e la quota. Assicurarsi di immettere un percorso di file univoco per la creazione di un volume.
4. Se necessario, aggiungere tag al volume.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato un volume Azure, lo stato del volume diventa `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco Azure Volumes).

Modificare i dettagli del volume Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un volume Azure. È possibile modificare il percorso e la quota del file e aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure dall'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Volume (Gestisci volume Azure), apportare le modifiche

necessarie. Se si modifica il percorso o la quota del file, assicurarsi che il percorso del file sia univoco e che la quota non superi la quota disponibile nel pool.

4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un volume Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un volume Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del volume Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione di Cloud Volumes Service per GCP

Gli abbonamenti a Cloud Volumes Service per la piattaforma cloud di Google sono associati a specifici subtenant in un tenant. Un subtenant è iscritto a un singolo servizio Google Cloud. Puoi creare e gestire servizi cloud (istanze di Google Cloud) per tenant e subtenant e fornire storage su Google Cloud in base alle tenancy. Gli account Cloud Volumes Service dei tenant e dei subtenant devono essere configurati prima di poter gestire le istanze di Google Cloud attraverso il motore di servizi NetApp. Per informazioni su Cloud Volumes Service su GCP, vedere "Scopri di più su Cloud Volumes Service per Google Cloud".

> Gli account Cloud Volumes Service per i tenant e i subtenant devono essere già configurati per il GCP. Contattare il supporto per i dettagli dell'account del servizio. Per gestire i volumi di Google Cloud è necessario disporre dell'accesso come amministratore del cliente.

Gestione dei servizi cloud su GCP

Puoi gestire i tuoi servizi cloud su Google Cloud, dal menu **SERVIZI CLOUD** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina servizi cloud visualizza tutti i servizi cloud per tutti i subtenant di un tenant selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i servizi cloud. È inoltre possibile aggiungere un nuovo servizio seguendo questa procedura.

Prima di iniziare

È necessario garantire che:

- Il subtenant è iscritto al servizio Google Cloud.
- Si dispone del file JSON per l'account di servizio dell'abbonato e si conosce il numero di progetto GCP associato all'istanza di Google Cloud.
- Per assicurarsi che Cloud Volumes Service per GCP sia già configurato su BlueXP dal team di supporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Configura Cloud Volumes Service per Google Cloud".

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI CLOUD** dal menu.

2. Fare clic su **Create**, quindi su **Google Cloud**.
3. Nella pagina Create Cloud Service per Google Cloud, selezionare il subtenant per cui si desidera creare il servizio e aggiungere un nome e il numero di progetto GCP.
4. Nella sezione credenziali Google Cloud, caricare il file JSON con le credenziali per l'account del servizio.
5. Se necessario, aggiungere tag al servizio.
6. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del servizio diventa `Succeeded` Nella pagina servizi cloud.

Gestione dei volumi su GCP

Prima di gestire i volumi cloud su GCP, è necessario creare l'account Cloud Volumes Service per il tenant e sottoscrivere l'account ai volumi cloud. Contattare il supporto per assicurarsi che questi passaggi siano stati completati.

È possibile gestire i volumi per un sotttenant su GCP da **FILE SERVICES > GCP Volumes** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina GCP Volumes (volumi GCP) elenca i volumi cloud esistenti creati su GCP per il subtenant selezionato e la regione corrispondente. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i volumi esistenti. Puoi anche eseguire il provisioning di un nuovo volume cloud seguendo questi passaggi.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > GCP Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea). Viene visualizzata la pagina Create GCP Volume (Crea volume GCP).
3. Selezionare il sottotenant per il quale si desidera creare il volume.
4. Selezionare la regione e la rete. L'elenco viene filtrato in base all'account Cloud Volumes Service per il sottotenant su GCP.
5. Aggiungere un nome per il volume.
6. Selezionare il livello di servizio appropriato.
7. Immettere il percorso del file del volume come token di creazione.
8. Assegnare la quota del volume in byte.
9. Se necessario, aggiungere tag per il volume.
10. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del volume diventa `Succeeded` Nella pagina volumi GCP.

Guarda il seguente video per scoprire come creare un volume su GCP tramite Cloud Volumes Service e il motore di servizi NetApp:

Creating a Volume on the GCP Through CVS and NetApp Keystone User Interface

NetApp Keystone



NetApp

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.