オブジェクトストレージの操作

Keystone

NetApp
January 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on January 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オブジェクトストレージの操作 . . . 1
概要 . . . 1
バケットを表示します . . . 1
オブジェクトストレージを初期化 . . . 2
バケットを作成する . . . 3
オブジェクトストレージグループとユーザを表示します . . . 3
オブジェクトストレージグループを作成する . . . 3
オブジェクトストレージグループを変更する . . . 4
オブジェクトストレージグループを削除する . . . 4
Create Object Storage User の略 . . . 4
オブジェクトストレージユーザを変更する . . . 5
ユーザの S3 キーを作成します . . . 5
ユーザの S3 キーを削除します . . . 6

オブジェクトストレージの操作

概要

オブジェクトストレージには、オブジェクトストレージサービスのサブスクリプションが必要です。サブスクリプションの一部として使用可能なオブジェクトストレージサービスの場合は、ストレージを使用する前に初期化する必要があります。

オブジェクトストレージの場合、オブジェクトは S3 バケットに格納されます。S3 バケットへのアクセスは、オブジェクトストレージグループに設定された権限を使用して管理されます。オブジェクトストレージユーザには、グループメンバーシップから権限を継承する 1 つ以上のオブジェクトストレージグループのメンバーシップが付与されます。

各オブジェクトストレージユーザには、オブジェクトストレージへのアクセスを許可する S3 キーが関連付けられています。

> オブジェクトストレージへのアクセスには、 S3 と互換性のあるブラウザを使用します。

このセクションでは、オブジェクトストレージを管理する方法について説明します。これには次の方法が含まれます。

- オブジェクトストレージを初期化
- S3 バケットを作成する。

  NetApp Service Engine Web ポータルで S3 バケットを削除することはできません。 S3 互換ブラウザを使用して、これらのバケットを削除してください。

- オブジェクトストレージグループを作成および管理する。
- S3 キーの作成など、オブジェクトストレージユーザを作成、管理します。

バケットを表示します

バケットリストには、選択したサブテナントの既存のバケットが表示されます。

1. リストを表示するには、メニューからオブジェクトストレージ > バケットを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。

   各バケットの単純な情報が表示されます。次に例を示します。

   - 名前
   - 作成日
   - 使用方法

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージを初期化

オブジェクトストレージを使用するには、事前にオブジェクトストレージを初期化する必要があります。

まだ初期化されていないオブジェクトストレージにストレージバケットを作成しようとすると、ストレージを初期化するように求めるプロンプトが表示されます。次のセクションでは、このプロセスについて説明します。

手順

1. を表示します "バケットリスト" バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. このサブテナントのオブジェクトストレージが初期化されていない場合は、次のメッセージが表示されます。



3. [Initialize Object Storage] をクリックします。
4. Initialize Object Storage （オブジェクトストレージの初期化）ダイアログボックスで、オブジェクトストレージのクォータを選択し、 * Create * （作成）をクリックします。



5. ジョブリストを調べて、オブジェクトストレージが正常に初期化されていることを確認します。

バケットを作成する

バケットはサブテナントの下に作成されます。

手順

1. を表示します "バケットリスト" で、バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. [* バケットの作成 *] をクリックします。
3. Create Bucket （バケットの作成）ダイアログボックスで、新しいバケットの名前を入力し、 * Create *（作成）をクリックします。これにより、バケットを作成するジョブが作成されます。

バケットの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、バケットリストでサーバのステータスを確認します。

オブジェクトストレージグループとユーザを表示します

User Management リストには、指定したサブテナントのオブジェクトストレージユーザおよびグループが表示されます。

手順

1. メニューから、オブジェクトストレージ > ユーザを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。
3. ユーザとグループのリンクを使用して、ユーザとグループの表示を切り替えます。
   - Users リストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージユーザが表示されます。各ユーザについて、ユーザの名前と所属先のオブジェクトストレージグループが表示されます。
   - グループリストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージグループが表示されます。グループごとに、グループ名と S3 ポリシーが表示されます。

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージグループを作成する

新しいオブジェクトストレージグループを作成するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. [グループの作成 *] をクリックします。

4. Create Group ダイアログボックスで、グループ名を入力します。
5. リストから S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを作成するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループの作成は非同期ジョブとして実行されます。ジョブリストでジョブのステータスを確認できます。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オブジェクトストレージグループを変更する

このメソッドを使用して、グループ名や S3 ポリシーなど、オブジェクトストレージグループの詳細を変更します。

手順

1. を表示します "グループリスト（ Groups List ）"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リストでグループを探し、そのグループの [編集] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit Group ダイアログボックスで、ユーザ名を入力します。
5. 変更したグループを環境する S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを変更するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループを削除する

オブジェクトストレージグループを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. 表示 "グループリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リスト内でグループを探し、そのグループの削除アイコンをクリックします。
4. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。オブジェクトストレージグループがリストから削除されます。

Create Object Storage User の略

オブジェクトストレージユーザはオブジェクトストレージグループに属しているため、ユーザを作成する前にオブジェクトストレージグループが存在している必要があります。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。

2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. [ユーザーの作成] をクリックします。
4. Create User ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. メンバーが属するグループを選択します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザーの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、「ユーザ」リストで共有のステータスを確認します。

オブジェクトストレージユーザを変更する

ユーザ名やユーザが割り当てられているグループなど、オブジェクトストレージユーザの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを探し、そのグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit User ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. ユーザが属するオブジェクトストレージグループを選択します。
5. [更新（ Update ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザの S3 キーを作成します

ユーザの S3 キーを作成するには、このメソッドを使用します。

キーは作成後すぐにキャプチャしてください。キーの詳細を作成したあとで取得することはできません。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログボックスが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. ユーザに既存のキーがない場合は、 * S3 キーの作成 * をクリックしてフィールドを表示し、キーを作成します。
6. キーを期限切れにする場合は、有効期限と有効期限を UTC で指定します。それ以外の場合は、これらのフィールドのデフォルト値のままにします。
7. キーを作成するには、チェックマークをクリックします。S3 Key Details （ S3 キーの詳細）ダイアログボックスが開き、アクセスキーとシークレットキーが表示されます。
8. 詳細をユーザーに通知する準備として、アクセスキーと秘密キーの両方をコピーします。

   S3 の Key Details ダイアログボックスを閉じる前に、キーの詳細がキャプチャされていることを確認します。閉じた後、キーの詳細が隠され、キーを取得できなくなります。

9. [* 閉じる *] をクリックします。
10. もう一度 * Close * をクリックして Manage S3 Keys ダイアログを閉じます。

ユーザの S3 キーを削除します

ユーザの S3 キーを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. キーのリストで、削除するキーを見つけ、 Delete アイコンをクリックします。
6. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。キーがユーザキーのリストから削除されます。
7. [* 閉じる] をクリックして、 [S3 キーの管理] ダイアログボックスを閉じます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.