はじめに
Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
概要 1
NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします 1
サービスプロバイダと顧客の役割と運用 3
テナントを選択します 4
NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要 5

はじめに

概要

このセクションでは、 NetApp Service Engine ポータルを使用して作業を開始する方法について説明します。次のものが含まれます

- NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします。
  - ユーザ名とパスワードを使用してログインします
  - NetApp SSO を使用してログインします
  - NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします
- テナントを選択します
- NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用するには、アカウントが必要です。アカウントには、権限を決定するために NetApp Service Engine 管理者が実行できる 1 つ以上のロールが割り当てられます。このロールによって、 NetApp Service Engine ポータルで実行できるアクティビティが決まります。

NetApp Service Engine では、次のクレデンシャルを使用してログインできます。

- ユーザ名とパスワード（を参照） "ユーザ名とパスワードを使用してログインします")
- NetApp SSO （を参照 "NetApp SSO を使用してログインします")

  NetApp Service Engine 管理者に、 NetApp Service Engine インスタンスで使用されているサインインオプションを確認します。

ロールベースアクセス制御

次の表に、ロールベースアクセスの説明を示します。

ロール	にアクセスします
パートナー管理者 / アカウント所有者	テナントとそのサブスクリプションを管理するすべてのタスクを実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
お客様 / テナント管理者	お客様やテナントの管理者は、サブテナントの管理に関連するすべての操作を実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。

ロール	にアクセスします
ネットアップ管理者（読み取り）	すべてのコンポーネントに対する読み取り専用アクセス。
ネットアップ管理者	NetApp Keystone Flex サブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセスおよび権限、およびパートナーとテナントの管理に対するすべてのアクティビティ。

ユーザ名とパスワードを使用してログインします

ユーザ名とパスワードを使用してログインするには、次のものが必要です。

- NetApp Service Engine Web インターフェイスのユーザ名とパスワード
- NetApp Service Engine ポータルへの URL
- Web ブラウザ

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. 「 * ローカルユーザーサインイン * 」を選択します。
3. NetApp Keystone へのログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * ログイン * をクリックします。
4. ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、ダッシュボードで開きます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

> ログインに成功してもダッシュボードが表示されない場合は、 NetApp Service Engine ポータルの管理者に問い合わせて、 NetApp Service Engine ポータルアカウントに正しいロールが割り当てられていることを確認してください。

NetApp SSO を使用してログインします

NetApp SSO でログインするには、次のものが必要です。

- NetApp SSO アカウント。アカウントはネットアップサポートサイトで申請できます。ログイン画面で、 * Create NetApp SSO account * を選択して次の手順を実行します。
- NetApp Service Engine ポータルへの URL 。
- Web ブラウザ。

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. NetApp SSO を選択します。
3. SSO ログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。

ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、 Flex Subscription ダッシュボードが表示されます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします

手順

1. インターフェイスからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリックし、 * サインアウト * をクリックします。

サービスプロバイダと顧客の役割と運用

サービスプロバイダまたはパートナー（同じ意味で使用）のロール、またはお客様またはテナント（同じ意味で使用）の管理者に基づいて、 NetApp Service Engine Web ポータルの表示と機能が決定されます。

サービスプロバイダ管理者として実行できるアクティビティ

サービスプロバイダ管理者はマルチテナント環境で、 NetApp Service Engine の Web UI を使用して、独自のサブスクリプションを使用しているお客様のプロビジョニング、レポート作成、課金、および管理を実行できます。次の機能を実行できます。

- Flex Subscription サービスの一部として登録およびプロビジョニングされているストレージを表示します。

> サービスとして提供される容量は、ネットアップから購入するよりも多くなります（オーバーサブスクリプション）。テナントサブスクリプションは現在の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できますが、サブスクリプションの作成時およびダッシュボード / レポートに警告が表示されます。

- ゾーン、リージョンの作成、表示、変更、および削除 テナント、サブテナント、ユーザ
- Flex サブスクリプションサービスで複数のテナントを管理およびホストします。テナントサブスクリプションを作成および管理し、独自の Flex サブスクリプションの詳細を表示します。

> テナントサブスクリプションは、対応するゾーンと Keystone Flex Subscriptions に基づいて作成できます。これらは、 Flex サブスクリプションのサブスクライブ容量に基づいて提供されるサービスレベルに従って作成されます。

- テナント用に各ストレージタイプをプロビジョニングするためのネットワーク要件を確認したら、ファイルサーバまたはブロックストアを作成し、ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージを初期化します。

- テナントのサブネットを作成して管理することもできます。
- Flex サブスクリプションの一部として作成されたファイル共有、ディスク、およびバケットを表示します。オブジェクトストレージグループとユーザの作成と管理も行います。
- NetApp Keystone フレックスサブスクリプションに対する消費レポート、テナントサブスクリプション、およびすべてのテナントの使用状況を、それぞれの課金システムおよび評価システムで使用するために作成します。
- すべてのテナントとお客様、および登録またはプロビジョニングしたストレージについてのみ、請求とレポートを表示する。
- OpsRamp / GSSC に統合された独自のサービス要求ツール（パートナー / サービスプロバイダの）でお客様から寄せられたサービス要求を表示および管理します。

顧客 / テナント管理者として実行できるアクティビティ

テナント管理者は、自分のテナンシーのサブスクリプションの詳細を表示したり、サブテナントに対する管理タスクを実行したりできます。次の操作を実行できます。

- テナントサブスクリプションサービスに登録され、プロビジョニングされたストレージを表示します。
- テナントサブスクリプションサービスで複数のサブテナントとユーザを管理およびホストする。
- ゾーン、リージョン、テナンシー、およびサブネットを表示します。
- ファイルサーバを表示し、ファイル共有、ディスク、およびバケットを作成する。
- テナントとサブテナントのレポートを作成して、テナントとサブテナントに登録またはプロビジョニングされているストレージの消費データのみを表示します。
- サービスプロバイダのサービスリクエストツール内でサービスリクエストを発行および更新します。

追加のサブスクリプションの場合は、サービスリクエストツールを利用できます。

テナントを選択します

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用している場合、表示されるデータと実行するアクティビティは、選択したテナントに関連します。以下に示すように、画面の上部にテナントを表示できます。



NetApp Service Engine のほとんどの Web インターフェイスユーザは、 1 つのテナントにしかアクセスできません。ただし、複数のテナントにアクセスできる場合は、 Tenant フィールドで別のテナントを選択してテ

ナントを変更できます。

NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

次の図は、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの例です。次のコンポーネントで構成されます。

- * 表示エリア。 * これは画面の主な作業エリアであり、次の 2 つのビューがあります。
  - ダッシュボードビュー：使用状況、請求、アラート、およびサービスリクエストを監視するさまざまなツールが表示されます。
  - リストビュー：ナビゲートしてソートできる項目のリストが表示されます（詳細については後述します）。
- * メニュー。 * メニューを使用して、ストレージ項目の表示と管理、レポートの表示、およびサポートへのアクセスを行います。
- * NetApp のロゴ。 * これをクリックすると、いつでもダッシュボードビューに戻ります。
- * テナント。 * 現在選択されているテナントが表示されます。テナントを変更する手順については、を参照してください "テナントを選択します"。
- * ジョブ。 * クリックすると、最新のプロビジョニングジョブのステータスが表示されます。アイコンの色が変わり、設定ジョブのステータスが表示されます。詳細については、を参照してください "ジョブおよびジョブステータスインジケータ"。
- * ユーザーログイン。 * 現在ログインしているユーザーの名前を表示します。サインアウトするには、このアイコンをクリックします。詳細については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします"。





ダッシュボードビュー

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージのサブスクリプションに関する情報が表示されます。これには、使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートやサービス要求などの情報が含まれます。これは、 NetApp Service Engine に初めてログインしたときのデフォルトビューです。ダッシュボードの詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"。

リストビュー

リストビューは、オブジェクトのリストを表示するために使用します。たとえば、次のスクリーンショットに示すように、サブスクリプション内のファイル共有をサポートするサーバのリストがリストビューに表示されます。

リストビューでは、次の操作を実行できます。

- リスト内の項目に対してアクションを実行します。を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

リストビューアクションをリスト表示します

リストビューには、項目のリストが表示され、項目の詳細（状態を含む）の一部がクイックビューで表示されます。リストビューでは、次の表に示すアクションを実行できます。

アクション	説明
アイテムを作成します	[作成] ボタンを使用して、新しい項目を作成します。
アクションアイコンを使用します	アクションアイコンを使用して、リストアイテムに対してアクションを実行します。
リストをソートします	リスト列の矢印アイコンを使用して、リストをその列で昇順または降順にソートします。列名の近くにカーソルを置くと、矢印アイコンが表示されます。

アクション	説明
表示される項目の数を変更し、リストを移動します	ページに表示される項目数を変更し、リストの下部にある [Items per page] フィールドと [<] アイコンを使用してリストをナビゲートします。
ページをリフレッシュしてください	更新アイコンを使用してページを更新します。

オブジェクトの状態

プロビジョニングと変更の際、ストレージオブジェクトは、動作可能になる前に一連の状態を経て処理されます。ストレージオブジェクトの状態は、それらのアイテムのリストビューに表示されます。オブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- * ストレージ・リソースを作成中です
- * 更新中です。 * 項目は現在変更中です。

  ストレージリソース（ファイルサーバ、ファイル共有、ブロックストア、ディスクなど）に変更がある場合に発生します。共有のサイズ変更、 Snapshot ポリシー設定の変更、エクスポートポリシーの変更、Snapshot の作成、項目の名前変更などが含まれます。

- * 運用中。 * は、ストレージ・リソースが正しくプロビジョニング / 変更されており、オンラインかつ機能可能であることを示します。
- * 削除中です。 * オブジェクトは削除され、処理中です。
- * キューに追加されました。 * オブジェクトはキューに登録されており、処理中です。
- * インポートした * NetApp サービスエンジン外でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  > このステータスは、通常、オブジェクトに QoS ポリシーが適用されていないことを意味します。したがって、 NetApp Service Engine を使用して Flex サブスクリプションの一部として管理することはできません。編集ペンを使用してオブジェクトを変更し、適切なサービスレベルを割り当てることができます。これにより、そのオブジェクトのステータスが運用可能に変わります。

- * 非標準。 * NetApp Service Engine の外部でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  > 通常、このステータスは、オブジェクトが Flex サブスクリプションの一部として NetApp Service Engine で管理する必要のある 1 つ以上の条件を満たしていないことを意味します。可能です "サービスリクエストを提出します" NetApp Service Engine ポータルを通じて標準化され、管理され、サポートチームが運用できるようにするため。

- * サポートに連絡してください。 * この状態は、プロビジョニングまたは変更タスクが完全に完了しない場合に発生します。この状態の項目については、問題に対応するサポートリクエストを発行してください。
- * 動作（バックアップのソースオブジェクト）。 * ステータスは次のいずれかになります。
  - 編集ペンあり：バックアップオブジェクトが動作可能であり、機能していることを示します。

- ペン編集なし：バックアップが孤立しているか、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの SnapMirror 関係が解除されているか、ソースボリュームが削除されていることを示します。

ジョブおよびジョブステータスインジケータ

ストレージ項目の作成、変更、削除など、 NetApp Service Engine の一部のプロビジョニングタスクは、完了までに時間がかかることがあります。同期タスク同様にすぐに実行されるのではなく、非同期的に実行されます。このようなタスクを開始すると、 NetApp Service Engine はジョブレコードを返します。ステータスは、送信されたタスクが正常に完了したかどうかを示す右上隅のベルアイコンで追跡できます。また、ジョブのステータスは API を使用して追跡することもできます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"

インジケータの色	説明
ブラック	タスクは現在実行中です。
赤	最後のタスクを完了できませんでした。
緑	最後のタスクが正常に完了しました。

ステータスインジケータをクリックすると、最新の 10 個のタスクのステータスが表示されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。