はじめに
Keystone

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
概要 1
NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします 1
サービスプロバイダと顧客の役割と運用 3
テナントを選択します 4
NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要 5

はじめに

概要

このセクションでは、 NetApp Service Engine ポータルを使用して作業を開始する方法について説明します。次のものが含まれます

- NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします。
  - ユーザ名とパスワードを使用してログインします
  - NetApp SSO を使用してログインします
  - NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします
- テナントを選択します
- NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用するには、アカウントが必要です。アカウントには、権限を決定するために NetApp Service Engine 管理者が実行できる 1 つ以上のロールが割り当てられます。このロールによって、 NetApp Service Engine ポータルで実行できるアクティビティが決まります。

NetApp Service Engine では、次のクレデンシャルを使用してログインできます。

- ユーザ名とパスワード（を参照） "ユーザ名とパスワードを使用してログインします")
- NetApp SSO （を参照 "NetApp SSO を使用してログインします")

  NetApp Service Engine 管理者に、 NetApp Service Engine インスタンスで使用されているサインインオプションを確認します。

ロールベースアクセス制御

次の表に、ロールベースアクセスの説明を示します。

ロール	にアクセスします
パートナー管理者 / アカウント所有者	テナントとそのサブスクリプションを管理するすべてのタスクを実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
お客様 / テナント管理者	お客様やテナントの管理者は、サブテナントの管理に関連するすべての操作を実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。

ロール	にアクセスします
ネットアップ管理者（読み取り）	すべてのコンポーネントに対する読み取り専用アクセス。
ネットアップ管理者	NetApp Keystone Flex サブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセスおよび権限、およびパートナーとテナントの管理に対するすべてのアクティビティ。

ユーザ名とパスワードを使用してログインします

ユーザ名とパスワードを使用してログインするには、次のものが必要です。

- NetApp Service Engine Web インターフェイスのユーザ名とパスワード
- NetApp Service Engine ポータルへの URL
- Web ブラウザ

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. 「 * ローカルユーザーサインイン * 」を選択します。
3. NetApp Keystone へのログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * ログイン * をクリックします。
4. ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、ダッシュボードで開きます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

> ログインに成功してもダッシュボードが表示されない場合は、 NetApp Service Engine ポータルの管理者に問い合わせて、 NetApp Service Engine ポータルアカウントに正しいロールが割り当てられていることを確認してください。

NetApp SSO を使用してログインします

NetApp SSO でログインするには、次のものが必要です。

- NetApp SSO アカウント。アカウントはネットアップサポートサイトで申請できます。ログイン画面で、 * Create NetApp SSO account * を選択して次の手順を実行します。
- NetApp Service Engine ポータルへの URL 。
- Web ブラウザ。

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. NetApp SSO を選択します。
3. SSO ログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。

ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、 Flex Subscription ダッシュボードが表示されます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします

手順

1. インターフェイスからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリックし、 * サインアウト * をクリックします。

サービスプロバイダと顧客の役割と運用

サービスプロバイダまたはパートナー（同じ意味で使用）のロール、またはお客様またはテナント（同じ意味で使用）の管理者に基づいて、 NetApp Service Engine Web ポータルの表示と機能が決定されます。

サービスプロバイダ管理者として実行できるアクティビティ

サービスプロバイダ管理者はマルチテナント環境で、 NetApp Service Engine の Web UI を使用して、独自のサブスクリプションを使用しているお客様のプロビジョニング、レポート作成、課金、および管理を実行できます。次の機能を実行できます。

- Flex Subscription サービスの一部として登録およびプロビジョニングされているストレージを表示します。

> サービスとして提供される容量は、ネットアップから購入するよりも多くなります（オーバーサブスクリプション）。テナントサブスクリプションは現在の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できますが、サブスクリプションの作成時およびダッシュボード / レポートに警告が表示されます。

- ゾーン、リージョンの作成、表示、変更、および削除 テナント、サブテナント、ユーザ
- Flex サブスクリプションサービスで複数のテナントを管理およびホストします。テナントサブスクリプションを作成および管理し、独自の Flex サブスクリプションの詳細を表示します。

> テナントサブスクリプションは、対応するゾーンと Keystone Flex Subscriptions に基づいて作成できます。これらは、 Flex サブスクリプションのサブスクライブ容量に基づいて提供されるサービスレベルに従って作成されます。

- テナント用に各ストレージタイプをプロビジョニングするためのネットワーク要件を確認したら、ファイルサーバまたはブロックストアを作成し、ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージを初期化します。

- テナントのサブネットを作成して管理することもできます。
- Flex サブスクリプションの一部として作成されたファイル共有、ディスク、およびバケットを表示します。オブジェクトストレージグループとユーザの作成と管理も行います。
- NetApp Keystone フレックスサブスクリプションに対する消費レポート、テナントサブスクリプション、およびすべてのテナントの使用状況を、それぞれの課金システムおよび評価システムで使用するために作成します。
- すべてのテナントとお客様、および登録またはプロビジョニングしたストレージについてのみ、請求とレポートを表示する。
- OpsRamp / GSSC に統合された独自のサービス要求ツール（パートナー / サービスプロバイダの）でお客様から寄せられたサービス要求を表示および管理します。

顧客 / テナント管理者として実行できるアクティビティ

テナント管理者は、自分のテナンシーのサブスクリプションの詳細を表示したり、サブテナントに対する管理タスクを実行したりできます。次の操作を実行できます。

- テナントサブスクリプションサービスに登録され、プロビジョニングされたストレージを表示します。
- テナントサブスクリプションサービスで複数のサブテナントとユーザを管理およびホストする。
- ゾーン、リージョン、テナンシー、およびサブネットを表示します。
- ファイルサーバを表示し、ファイル共有、ディスク、およびバケットを作成する。
- テナントとサブテナントのレポートを作成して、テナントとサブテナントに登録またはプロビジョニングされているストレージの消費データのみを表示します。
- サービスプロバイダのサービスリクエストツール内でサービスリクエストを発行および更新します。

追加のサブスクリプションの場合は、サービスリクエストツールを利用できます。

テナントを選択します

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用している場合、表示されるデータと実行するアクティビティは、選択したテナントに関連します。以下に示すように、画面の上部にテナントを表示できます。



NetApp Service Engine のほとんどの Web インターフェイスユーザは、 1 つのテナントにしかアクセスできません。ただし、複数のテナントにアクセスできる場合は、 Tenant フィールドで別のテナントを選択してテ

ナントを変更できます。

NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

次の図は、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの例です。次のコンポーネントで構成されます。

- * 表示エリア。 * これは画面の主な作業エリアであり、次の 2 つのビューがあります。
  - ダッシュボードビュー：使用状況、請求、アラート、およびサービスリクエストを監視するさまざまなツールが表示されます。
  - リストビュー：ナビゲートしてソートできる項目のリストが表示されます（詳細については後述します）。
- * メニュー。 * メニューを使用して、ストレージ項目の表示と管理、レポートの表示、およびサポートへのアクセスを行います。
- * NetApp のロゴ。 * これをクリックすると、いつでもダッシュボードビューに戻ります。
- * テナント。 * 現在選択されているテナントが表示されます。テナントを変更する手順については、を参照してください "テナントを選択します"。
- * ジョブ。 * クリックすると、最新のプロビジョニングジョブのステータスが表示されます。アイコンの色が変わり、設定ジョブのステータスが表示されます。詳細については、を参照してください "ジョブおよびジョブステータスインジケータ"。
- * ユーザーログイン。 * 現在ログインしているユーザーの名前を表示します。サインアウトするには、このアイコンをクリックします。詳細については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします"。





ダッシュボードビュー

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージのサブスクリプションに関する情報が表示されます。これには、使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートやサービス要求などの情報が含まれます。これは、 NetApp Service Engine に初めてログインしたときのデフォルトビューです。ダッシュボードの詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"。

リストビュー

リストビューは、オブジェクトのリストを表示するために使用します。たとえば、次のスクリーンショットに示すように、サブスクリプション内のファイル共有をサポートするサーバのリストがリストビューに表示されます。

リストビューでは、次の操作を実行できます。

- リスト内の項目に対してアクションを実行します。を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

リストビューアクションをリスト表示します

リストビューには、項目のリストが表示され、項目の詳細（状態を含む）の一部がクイックビューで表示されます。リストビューでは、次の表に示すアクションを実行できます。

アクション	説明
アイテムを作成します	[作成] ボタンを使用して、新しい項目を作成します。
アクションアイコンを使用します	アクションアイコンを使用して、リストアイテムに対してアクションを実行します。
リストをソートします	リスト列の矢印アイコンを使用して、リストをその列で昇順または降順にソートします。列名の近くにカーソルを置くと、矢印アイコンが表示されます。

アクション	説明
表示される項目の数を変更し、リストを移動します	ページに表示される項目数を変更し、リストの下部にある [Items per page] フィールドと [<] アイコンを使用してリストをナビゲートします。
ページをリフレッシュしてください	更新アイコンを使用してページを更新します。

オブジェクトの状態

プロビジョニングと変更の際、ストレージオブジェクトは、動作可能になる前に一連の状態を経て処理されます。ストレージオブジェクトの状態は、それらのアイテムのリストビューに表示されます。オブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- * ストレージ・リソースを作成中です
- * 更新中です。 * 項目は現在変更中です。

  ストレージリソース（ファイルサーバ、ファイル共有、ブロックストア、ディスクなど）に変更がある場合に発生します。共有のサイズ変更、 Snapshot ポリシー設定の変更、エクスポートポリシーの変更、Snapshot の作成、項目の名前変更などが含まれます。

- * 運用中。 * は、ストレージ・リソースが正しくプロビジョニング / 変更されており、オンラインかつ機能可能であることを示します。
- * 削除中です。 * オブジェクトは削除され、処理中です。
- * キューに追加されました。 * オブジェクトはキューに登録されており、処理中です。
- * インポートした * NetApp サービスエンジン外でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  > このステータスは、通常、オブジェクトに QoS ポリシーが適用されていないことを意味します。したがって、 NetApp Service Engine を使用して Flex サブスクリプションの一部として管理することはできません。編集ペンを使用してオブジェクトを変更し、適切なサービスレベルを割り当てることができます。これにより、そのオブジェクトのステータスが運用可能に変わります。

- * 非標準。 * NetApp Service Engine の外部でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  > 通常、このステータスは、オブジェクトが Flex サブスクリプションの一部として NetApp Service Engine で管理する必要のある 1 つ以上の条件を満たしていないことを意味します。可能です "サービスリクエストを提出します" NetApp Service Engine ポータルを通じて標準化され、管理され、サポートチームが運用できるようにするため。

- * サポートに連絡してください。 * この状態は、プロビジョニングまたは変更タスクが完全に完了しない場合に発生します。この状態の項目については、問題に対応するサポートリクエストを発行してください。
- * 動作（バックアップのソースオブジェクト）。 * ステータスは次のいずれかになります。
  - 編集ペンあり：バックアップオブジェクトが動作可能であり、機能していることを示します。

- ペン編集なし：バックアップが孤立しているか、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの SnapMirror 関係が解除されているか、ソースボリュームが削除されていることを示します。

ジョブおよびジョブステータスインジケータ

ストレージ項目の作成、変更、削除など、 NetApp Service Engine の一部のプロビジョニングタスクは、完了までに時間がかかることがあります。同期タスク同様にすぐに実行されるのではなく、非同期的に実行されます。このようなタスクを開始すると、 NetApp Service Engine はジョブレコードを返します。ステータスは、送信されたタスクが正常に完了したかどうかを示す右上隅のベルアイコンで追跡できます。また、ジョブのステータスは API を使用して追跡することもできます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"

インジケータの色	説明
ブラック	タスクは現在実行中です。
赤	最後のタスクを完了できませんでした。
緑	最後のタスクが正常に完了しました。

ステータスインジケータをクリックすると、最新の 10 個のタスクのステータスが表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.