시작하십시오

Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시작하십시오 1
개요 1
NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다 1
서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영 3
Tenant를 선택합니다 4
NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요 4

시작하십시오

개요

이 섹션에서는 NetApp Service Engine 포털을 사용하여 를 시작하는 방법을 설명합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  - 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다
  - NetApp SSO로 로그인하십시오
  - NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다
- Tenant를 선택합니다
- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

NetApp Service Engine 웹 인터페이스에 로그인합니다

NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스를 사용하려면 계정이 있어야 합니다. 귀하의 계정에는 귀사의 권한 및 NetApp Service Engine 포털에서 수행할 수 있는 활동을 결정하는 하나 이상의 역할(NetApp Service Engine 관리자)이 할당됩니다.

NetApp 서비스 엔진을 사용하여 다음 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

- 사용자 이름 및 암호(참조 "사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다")
- NetApp SSO(참조 "NetApp SSO로 로그인하십시오")

  NetApp Service Engine 관리자에게 NetApp Service Engine 인스턴스와 함께 사용 중인 로그인 옵션을 확인하십시오.

역할 기반 액세스

다음 표에는 역할 기반 액세스 설명이 나와 있습니다.

역할	액세스
파트너 관리자/어카운트 소유자	테넌트 및 해당 가입의 관리에 대한 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크".
고객/테넌트 관리자	고객 또는 테넌트 관리자는 하위 테넌트 관리와 관련된 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크".
NetApp 관리자(읽기)	모든 구성 요소에 대한 읽기 전용 액세스
NetApp 관리자	NetApp 서비스 엔진 웹 포털에서 모든 기능을 수행할 수 있는 전체 액세스 권한 및 사용 권한을 통해 NetApp Keystone 유연한 구독을 관리하고 파트너 및 테넌트 관리를 위한 모든 활동을 수행할 수 있습니다.

사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인합니다

사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자 이름 및 암호
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. 로컬 사용자 로그인 * 을 선택합니다.
3. NetApp Keystone에 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.
4. 로그인이 성공하면 NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되고 대시보드에서 열립니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

> 로그인에 성공했지만 대시보드가 표시되지 않는 경우 NetApp 서비스 엔진 포털 관리자에게 문의하여 NetApp 서비스 엔진 포털 계정에 올바른 역할이 할당되었는지 확인하십시오.

NetApp SSO로 로그인하십시오

NetApp SSO로 로그인하려면 다음이 필요합니다.

- NetApp SSO 계정 NetApp Support 사이트에서 계정을 요청할 수 있습니다. 로그인 화면에서 * NetApp SSO 계정 생성 * 을 선택하고 다음 단계를 따르면 됩니다.
- NetApp 서비스 엔진 포털의 URL
- 웹 브라우저.

단계

1. 웹 브라우저에서 NetApp Service Engine 포털 URL로 이동합니다. 로그인 페이지가 표시됩니다.
2. NetApp SSO를 선택하십시오.
3. SSO 로그인 페이지에서 사용자 이름과 암호를 입력하고 * 로그인 * 을 클릭합니다.

   NetApp Service Engine 웹 인터페이스가 로드되면 Flex Subscription 대시보드가 표시됩니다. GUI에 대한 개요는 을 참조하십시오 "NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스 개요".

NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다

단계

1. 인터페이스에서 로그아웃하려면 사용자 아이콘을 클릭하고 * 로그아웃 * 을 클릭합니다.

서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영

서비스 공급자 또는 파트너(같은 뜻으로 혼용됨) 또는 고객 또는 테넌트(같은 의미로 사용됨) 관리자의 역할에 따라 NetApp Service Engine 웹 포털의 뷰 및 기능이 결정됩니다.

서비스 공급자 관리자로 수행할 수 있는 활동입니다

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 서비스 공급자 관리자로서 NetApp Service Engine 웹 UI를 통해 고객이 직접 가입하여 프로비저닝, 보고, 청구 및 관리 기능을 수행할 수 있습니다. 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

- Flex Subscription 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 확인합니다.

> 즉, 고객은 NetApp에서 구매한 용량(초과 할당)보다 더 많은 용량을 고객에게 판매할 수 있습니다. 테넌트 구독은 현재 Flex Subscription 기간 이상으로 연장할 수 있지만 구독 생성 시 대시보드/보고서에 경고가 표시됩니다.

- 영역, 영역, 영역, 영역, 영역, 테넌트, 하위 테넌트 및 사용자
- Flex Subscription 서비스 내에서 여러 테넌트를 관리 및 호스팅: 테넌트 서브스크립션을 생성 및 관리하고 고유한 Flex Subscription 세부 정보를 확인합니다.

> 해당 존 및 Keystone Flex 구독에 따라 테넌트 구독을 생성할 수 있습니다. 이 서비스는 Flex Subscription의 서비스 용량에 따라 생성됩니다.

- 테넌트의 각 스토리지 유형 프로비저닝에 대한 네트워크 요구사항을 알고 있으므로 파일 서버 또는 블록 저장소를 생성하고 블록, 파일 및 오브젝트 스토리지를 초기화합니다.
- 테넌트의 서브넷을 생성하고 관리할 수도 있습니다.
- Flex Subscription의 일부로 생성된 파일 공유, 디스크 및 버킷을 볼 수 있습니다. 또한 오브젝트 스토리지 그룹 및 사용자를 생성하고 관리합니다.
- 각 청구 및 평가 시스템에서 사용하기 위해 NetApp Keystone Flex Subscription 및 테넌트 구독, 모든 테넌트의 사용 현황에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.
- 모든 테넌트 및 고객에 대한 비용 청구 및 보고, 구독 또는 프로비저닝된 스토리지에 대해서만 표시됩니다.
- 고객이 자체(파트너/서비스 공급자의) 서비스 요청 툴(OpsRamp/GSSC와 통합됨) 내에서 제기한 서비스 요청을 보고 관리합니다.

고객/테넌트 관리자로 수행할 수 있는 활동

테넌트 관리자는 자신의 테넌시에 대한 구독 세부 정보를 보고 하위 테넌트에 대한 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 얻을 수 있습니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테넌트 구독 서비스의 일부로 서비스 및 프로비저닝된 스토리지를 봅니다.
- 테넌트 구독 서비스 내에서 여러 하위 테넌트 및 사용자를 관리하고 호스팅합니다.
- 영역, 영역, 테넌시, 서브넷을 봅니다.
- 파일 서버를 보고 파일 공유, 디스크 및 버킷을 생성합니다.
- 테넌트와 서브테넌트에 대한 보고서를 생성하여 테넌시와 서브테넌트에 대해 서비스 또는 프로비저닝된 스토리지에 대한 소비 데이터만 표시합니다.
- 서비스 공급자의 서비스 요청 도구 내에서 서비스 요청을 올리고 업데이트합니다.

> 추가 구독의 경우 서비스 요청 도구를 사용할 수 있습니다.

Tenant를 선택합니다

NetApp Service Engine 웹 인터페이스를 사용하는 경우 표시되는 모든 데이터와 사용자가 수행하는 작업이 선택한 테넌트와 관련이 있습니다. 아래와 같이 화면 상단에서 테넌트를 볼 수 있습니다.



대부분의 NetApp Service Engine 웹 인터페이스 사용자는 하나의 테넌트만 액세스할 수 있습니다. 그러나 여러 테넌트에 액세스할 수 있는 경우 Tenant 필드에서 다른 Tenant를 선택하여 Tenant를 변경할 수 있습니다.

NetApp Service Engine 웹 인터페이스 개요

아래 그림은 NetApp 서비스 엔진 웹 인터페이스의 예입니다. 이 구성 요소는 다음과 같습니다.

- * 디스플레이 영역. * 이 화면은 주요 작업 영역이며 두 개의 보기가 있습니다.
  - 대시보드 뷰: 사용량, 청구, 알림 및 서비스 요청을 모니터링하는 다양한 도구를 표시합니다.
  - 목록 보기: 탐색 및 정렬할 수 있는 항목 목록을 표시합니다(나중에 자세히 보기).
- * Menu. * 메뉴를 사용하여 저장 항목을 보고 관리하며 보고서를 보고 지원에 액세스할 수 있습니다.
- **NetApp** 로고**.** 디스플레이를 대시보드 보기로 돌아가려면 언제든지 클릭하십시오.
- * Tenant. * 현재 선택한 Tenant를 표시합니다. 테넌트를 변경하려면 을 참조하십시오 "테넌트를 선택합니다".
- * 작업. * 가장 최근 프로비저닝 작업의 상태를 보려면 클릭합니다. 아이콘이 색상을 변경하여 구성 작업 상태를 표시합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "작업 및 작업 상태 표시기".
- * 사용자 로그인. * 현재 로그인한 사용자의 이름을 표시합니다. 로그아웃하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 자세한

내용은 을 참조하십시오 "NetApp Service Engine 웹 인터페이스에서 로그아웃합니다".





대시보드 뷰

대시보드에는 사용된 용량, 사용량에 대한 비용 청구, 최근 알림 및 서비스 요청 등 NetApp Keystone 스토리지 구독에 대한 정보가 표시됩니다. NetApp 서비스 엔진에 처음 로그인할 때 기본 보기가 됩니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Flex Subscription 대시보드 보기".

목록 보기

목록 보기는 개체 목록을 보는 데 사용됩니다. 예를 들어 아래 스크린샷과 같이 구독에서 파일 공유를 지원하는 서버 목록이 목록 보기에 표시됩니다.

목록 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 목록의 항목에 대한 작업을 수행합니다. 을 참조하십시오 "목록 보기 작업".

목록 보기 작업

목록 보기는 항목 목록을 표시하고 일부 항목 세부 정보(상태 포함)를 빠르게 표시합니다. 목록 보기에서 다음 표에 나열된 작업을 수행할 수 있습니다.

조치	설명
항목을 만듭니다	만들기 단추를 사용하여 새 항목을 만듭니다.
작업 아이콘을 사용합니다	작업 아이콘을 사용하여 목록 항목에 대한 작업을 수행합니다.
목록을 정렬합니다	목록 열의 화살표 아이콘을 사용하여 해당 열을 기준으로 목록을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다. 화살표 아이콘은 커서를 열 이름 근처에 놓으면 표시됩니다.
표시되는 항목 수를 변경하고 목록을 탐색합니다	페이지에 표시되는 항목 수를 변경하고 목록 맨 아래에 있는 페이지당 항목 수 필드와 < 및 > 아이콘을 사용하여 목록을 탐색합니다.
페이지를 새로 고칩니다	새로 고침 아이콘을 사용하여 페이지를 새로 고칩니다.

개체 상태

프로비저닝 및 수정 중에 스토리지 개체는 운영 상태가 되기 전에 일련의 상태를 거치게 됩니다. 스토리지 객체의 상태는 해당 항목의 목록 보기에 표시됩니다. 개체는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.

- * 생성 중. * 스토리지 리소스를 생성하는 중입니다.
- * 업데이트 중. * 항목이 현재 수정 중입니다.

  스토리지 리소스(파일 서버, 파일 hare, 블록 저장소, 디스크 등)가 변경되면 발생합니다. 여기에는 공유 크기 조정, 스냅샷 정책 설정 변경, 엑스포트 정책 변경, 스냅샷 생성, 항목 이름 바꾸기 등이 포함됩니다.

- * 운영. * 스토리지 리소스가 올바르게 프로비저닝/수정되었으며 온라인 및 작동 가능함을 나타냅니다.
- * 삭제 중. * 객체가 삭제되어 처리 중입니다.
- * Queued. * 객체가 대기열에 있으며 처리 중입니다.
- * 가져온 * NetApp 서비스 엔진 이외의 지역에 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

  > 이 상태는 일반적으로 개체에 QoS 정책이 적용되지 않는다는 것을 의미하므로 NetApp 서비스 엔진에서 Flex Subscription의 일부로 관리할 수 없습니다. 편집 펜을 통해 개체를 수정하고 적절한 서비스 수준을 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 개체의 상태가 작업 상태로 변경됩니다.

- * Non-Standard. * NetApp 서비스 엔진 외부에서 프로비저닝된 객체는 NetApp Keystone Flex Subscription(Flex Subscription) 기준을 충족하지 않을 경우 이 상태로 가져옵니다.

  > 이 상태는 일반적으로 Flex Subscription의 일부로 NetApp 서비스 엔진에서 관리할 하나 이상의 조건이 개체가 누락됨을 의미합니다. 가능합니다 "서비스 요청을 제출하십시오" NetApp Service Engine 포털을 통해 표준화 및 관리되며 지원 팀이 작동합니다.

- * 지원 부서에 문의. * 이 상태는 프로비저닝 또는 수정 작업이 완전히 완료되지 못할 때 발생합니다. 이 상태의 항목에 대해서는 지원 요청을 제기하여 문제를 해결하십시오.

- * 운영(백업의 소스 객체) * 가능한 상태는 다음과 같습니다.
  - 편집 펜 사용: 백업 객체가 작동 중이고 작동 중임을 나타냅니다.
  - 편집 펜 없음: 백업이 고립되었거나, 소스 볼륨과 백업 객체의 SnapMirror 관계가 손상되었거나, 소스 볼륨이 제거되었음을 나타냅니다.

작업 및 작업 상태 표시기

스토리지 항목 생성, 수정 또는 삭제와 같은 NetApp Service Engine의 일부 프로비저닝 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 작업은 동기식 작업과 같이 즉시 실행되는 것이 아니라 비동기적으로 실행됩니다. 이러한 작업을 시작할 때 NetApp Service Engine은 작업 레코드를 반환합니다. 상태는 제출된 작업이 성공적으로 완료되었는지 여부를 나타내는 오른쪽 위 모서리에 있는 벨 아이콘을 통해 추적할 수 있습니다. API를 통해 작업 상태를 추적할 수도 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "여기"

표시등 색상	설명
검은색	작업이 현재 실행 중입니다.
빨간색	마지막 작업을 완료하지 못했습니다.
녹색	마지막 작업이 성공적으로 완료되었습니다.

상태 표시기를 클릭하여 가장 최근 작업 10개의 상태를 봅니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.