使用□象存□

Keystone

NetApp
January 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_working_with_object_storage_overview.html on January 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用对象存储 1
概述 1
查看存储分段 1
初始化对象存储 1
创建存储分段 2
查看对象存储组和用户 3
创建对象存储组 3
修改对象存储组 3
删除对象存储组 4
创建对象存储用户 4
修改对象存储用户 4
为用户创建 S3 密钥 5
删除用户的 S3 密钥 5

使用对象存储

概述

对象存储需要订阅对象存储服务。如果订阅中提供了对象存储服务，则必须先初始化存储，然后才能使用该存储。

对于对象存储，对象存储在 S3 存储分段中。可以通过在对象存储组上设置的权限来管理对 S3 存储分段的访问。对象存储用户将被授予一个或多个对象存储组的成员资格，从而从组成员资格继承权限。

每个对象存储用户都有关联的 S3 密钥，这些密钥允许访问对象存储。

> 可通过 S3 兼容浏览器访问对象存储。

本节介绍如何管理对象存储，包括如何：

- 初始化对象存储。
- 创建 S3 存储分段。

  无法通过 NetApp 服务引擎 Web 门户删除 S3 存储分段；请使用与 S3 兼容的浏览器删除这些存储分段。

- 创建和管理对象存储组。
- 创建和管理对象存储用户，包括创建 S3 密钥。

查看存储分段

" 分段 " 列表显示选定子租户的现有分段。

1. 要查看此列表，请从菜单中选择对象存储 > 分段。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。

   显示每个存储分段的简单信息，例如：

   - Name
   - 创建日期
   - 使用情况

     有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

初始化对象存储

必须先初始化对象存储，然后才能使用它。

如果您尝试在尚未初始化的对象存储上创建存储分段，则会看到初始化存储的提示。下一节将介绍此过程。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 如果尚未为此子租户初始化对象存储，则会显示以下消息：



3. 单击 * 初始化对象存储 * 。
4. 在初始化对象存储对话框中，选择对象存储的配额，然后单击 * 创建 * 。



5. 检查作业列表以确保对象存储已成功初始化。

创建存储分段

分段在子租户下创建。

步骤

1. 查看 "存储分段列表" 并选择要在其下创建存储分段的子租户。
2. 单击 * 创建存储分段 * 。

3. 在创建存储分段对话框中，输入新存储分段的名称，然后单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建存储分段。

创建存储分段将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在 " 分段 " 列表中检查服务器的状态。

查看对象存储组和用户

" 用户管理 " 列表显示指定子租户的对象存储用户和组。

步骤

1. 从菜单中，选择对象存储 > 用户。
2. 如果需要，可使用子租户下拉菜单选择其他子租户。
3. 使用用户和组链接在用户和组之间切换显示。
   - 用户列表显示为选定子租户定义的对象存储用户。对于每个用户，它会显示其名称及其所属的对象存储组。
   - 组列表显示为选定子租户定义的对象存储组。对于每个组，它会显示组名称和 S3 策略。

     有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

创建对象存储组

使用此方法可创建新的对象存储组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 单击 * 创建组 * 。
4. 在创建组对话框中，输入组名称。
5. 从列表中选择 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建组。

创建对象存储组将作为异步作业运行。您可以在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。

修改对象存储组

使用此方法可以修改对象存储组的详细信息，例如组名称和 S3 策略。

步骤

1. 查看 "组列表"。

2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑组对话框中，输入用户名。
5. 选择用于适用场景修改后的组的 S3 策略。
6. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，以便使用指定设置修改组。

删除对象存储组

使用此方法删除对象存储组。

步骤

1. 查看 "组列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是组（而不是用户）。
3. 在列表中找到该组，然后单击该组的删除图标。
4. 要确认删除操作，请单击 * 确认 * 。对象存储组将从列表中删除。

创建对象存储用户

由于对象存储用户属于对象存储组，因此必须存在该对象存储组，然后才能创建该用户。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 单击 * 创建用户 * 。
4. 在创建用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择成员所属的组。
5. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

创建用户将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在用户列表中检查共享的状态。

修改对象存储用户

使用此方法可以修改对象存储用户的详细信息，例如用户名及其分配到的组。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组的编辑图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 在编辑用户对话框中：
   a. 输入用户名。
   b. 选择用户所属的对象存储组。
5. 单击 * 更新 * 。此操作将创建一个作业，用于使用指定设置创建用户。

为用户创建 S3 密钥

使用此方法为用户创建 S3 密钥。

确保在创建密钥后立即捕获该密钥。创建密钥后，无法检索密钥详细信息。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。
3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示管理 S3 密钥对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 如果用户没有现有密钥，请单击 * 创建 S3 密钥 * 以查看用于创建密钥的字段。
6. 如果希望密钥过期，请以 UTC 格式指定到期日期和到期时间。否则，请保留这些字段的默认值。
7. 要创建密钥，请单击复选标记。此时将显示 S3 密钥详细信息对话框，其中显示了访问密钥和机密密钥。
8. 复制访问密钥和机密密钥，以便向用户提供详细信息。

   确保在关闭 S3 密钥详细信息对话框之前捕获密钥详细信息。关闭后，密钥详细信息将被遮蔽，您将无法检索这些信息。

9. 单击 * 关闭 * 。
10. 再次单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

删除用户的 S3 密钥

使用此方法可删除用户的 S3 密钥。

步骤

1. 查看 "用户列表"。
2. 确保选择了正确的子租户，并且显示的是用户（而不是组）。

3. 在列表中找到该用户，然后单击该组对应的密钥图标。

   有关使用列表中的项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。

4. 此时将显示 Manage S3 Keys 对话框，其中显示了用户的密钥列表。
5. 在密钥列表中，找到要删除的密钥，然后单击删除图标。
6. 单击 * 确认 * 以确认删除操作。此密钥将从用户密钥列表中删除。
7. 单击 * 关闭 * 以关闭 " 管理 S3 密钥 " 对话框。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.