# 入门
# Keystone

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

入门 . . . . . 1
概述 . . . . . 1
登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面 . . . . . 1
服务提供商和客户的角色和运营 . . . . . 3
选择租户 . . . . . 4
NetApp 服务引擎 Web 界面概述 . . . . . 4

# 入门

## 概述

本节介绍如何开始使用 NetApp 服务引擎门户。它包括：

- 登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面：
  - 使用用户名和密码登录
  - 使用 NetApp SSO 登录
  - 从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销
- 选择租户
- NetApp 服务引擎 Web 界面概述

## 登录到 NetApp 服务引擎 Web 界面

要使用 NetApp 服务引擎 Web 界面，您必须拥有一个帐户。NetApp 服务引擎管理员会为您的帐户分配一个或多个角色，用于确定您的权限以及您可以在 NetApp 服务引擎门户中执行的活动。

NetApp 服务引擎允许您使用以下凭据登录：

- 用户名和密码（请参见 "使用用户名和密码登录"）
- NetApp SSO （请参见 "使用 NetApp SSO 登录"）

  向 NetApp 服务引擎管理员确认 NetApp 服务引擎实例中使用的登录选项。

基于角色的访问

下表列出了基于角色的访问说明。

| Role | 访问 |
| --- | --- |
| 合作伙伴管理员 / 客户所有者 | 可以执行管理租户及其订阅的所有任务。有关详细信息，请参见 "此链接。"。 |
| 客户 / 租户管理员 | 客户或租户管理员可以执行与管理子租户相关的所有操作。有关详细信息，请参见 "此链接。"。 |
| NetApp 管理员（读取） | 对所有组件的只读访问。 |
| NetApp 管理员 | 完全访问和权限，可执行 NetApp 服务引擎 Web 门户中用于管理 NetApp Keystone Flex 订阅的所有功能，以及用于合作伙伴和租户管理的所有活动。 |

使用用户名和密码登录

要使用用户名和密码登录，您需要：

- 您的 NetApp 服务引擎 Web 界面用户名和密码
- NetApp 服务引擎门户的 URL
- Web 浏览器

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 * 本地用户登录 * 。
3. 在登录到 NetApp Keystone 页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。
4. 成功登录后，将加载 NetApp 服务引擎 Web 界面，并在信息板上打开。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

> 如果登录成功，但无法看到信息板，请与 NetApp 服务引擎门户管理员联系，以确保您的 NetApp 服务引擎门户帐户已分配正确的角色。

### 使用 **NetApp SSO** 登录

要使用 NetApp SSO 登录，您需要：

- NetApp SSO 帐户。您可以在 NetApp 支持站点上申请帐户；在登录屏幕中选择 * 创建 NetApp SSO 帐户 * 并执行以下步骤。
- NetApp 服务引擎门户的 URL 。
- Web 浏览器。

步骤

1. 在 Web 浏览器中，转到 NetApp 服务引擎门户的 URL 。此时将显示登录页面。
2. 选择 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登录页面上，输入您的用户名和密码，然后单击 * 登录 * 。

   成功登录后， NetApp 服务引擎 Web 界面将加载，此时将显示 Flex 订阅信息板。有关图形用户界面的概述，请参见 "NetApp 服务引擎 Web 界面概述"。

### 从 **NetApp** 服务引擎 **Web** 界面中注销

步骤

1. 要注销此界面，请单击用户图标并单击 * 注销 * 。

# 服务提供商和客户的角色和运营

根据您作为服务提供商或合作伙伴（可互换使用）或客户或租户（可互换使用）管理员的角色，确定 NetApp 服务引擎 Web 门户上的视图和功能。

## 您可以作为服务提供商管理员执行的活动

作为多租户环境中的服务提供商管理员，您可以通过 NetApp 服务引擎 Web UI 执行配置，报告，计费和管理拥有自己订阅的客户的功能。您可以执行以下功能：

- 查看在其 Flex 订阅服务中订阅和配置的存储。

> 作为一项服务，您可以向客户销售比从 NetApp 购买更多的容量（超额预订）。租户订阅可以延长到当前 Flex 订阅期限之后，但在创建订阅时以及信息板 / 报告中会显示警告。

- 创建，查看，修改和删除分区，区域， 租户，子租户和用户。
- 在 Flex 订阅服务中管理和托管多个租户：创建和管理租户订阅，以及查看您自己的 Flex 订阅详细信息。

> 可以根据相应的分区和 Keystone Flex 订阅创建租户订阅。它们是根据您的 Flex 订阅的订阅容量下提供的服务级别创建的。

- 创建文件服务器或块存储并初始化块，文件和对象存储，因为您知道为租户配置每种存储类型的网络要求。
- 您还可以为租户创建和管理子网，
- 查看在 Flex 订阅中创建的文件共享，磁盘和分段。此外，还可以创建和管理对象存储组和用户。
- 根据您的 NetApp Keystone 灵活订阅，租户订阅以及所有租户的使用情况创建报告，以便在相应的计费和评级系统中使用。
- 查看所有租户和客户以及仅订阅或配置的存储的计费和报告。
- 在您自己的（合作伙伴 / 服务提供商的）服务请求工具（与 OpsRamp / GSSC 集成）中查看和管理客户提出的服务请求。

## 您可以作为客户 / 租户管理员执行的活动

作为租户管理员，您可以有权查看自己租户的订阅详细信息并为子租户执行管理任务。您可以执行以下操作：

- 查看租户订阅服务中订阅和配置的存储。
- 在租户订阅服务中管理和托管多个子租户和用户。
- 查看分区，区域，租户和子网。
- 查看文件服务器并创建文件共享，磁盘和存储分段。
- 为租户和子租户创建报告，以便仅查看为租户和子租户订阅或配置的存储的使用数据。
- 在服务提供商的服务请求工具中提出和更新服务请求。

> 对于其他订阅，您可以使用服务请求工具。

## 选择租户

使用 NetApp 服务引擎 Web 界面时，您看到的任何数据以及您执行的任何活动都与选定租户相关。您可以在屏幕顶部查看租户，如下所示。




大多数 NetApp 服务引擎 Web 界面用户只能访问一个租户。但是，如果您可能有权访问多个租户，则可以通过在租户字段中选择另一个租户来更改此租户。

# NetApp 服务引擎 Web 界面概述

下图是 NetApp 服务引擎 Web 界面的示例。它包含以下组件：

- * 显示区域。 * 这是屏幕的主要工作区域；它有两个视图：
  - 信息板视图：显示用于监控使用情况，计费，警报和服务请求的各种工具。
  - 列表视图：显示可导航和排序的项目列表（稍后提供更多信息）。
- * 菜单。 * 使用菜单可查看和管理存储项，查看报告以及访问支持。
- * NetApp 标识。 * 随时单击此按钮可将显示内容恢复为信息板视图。
- * 租户。 * 显示当前选定的租户。要更改租户，请参见 "选择租户"。
- * 作业。 * 单击可查看最新配置作业的状态。此图标将更改颜色以显示配置作业状态。有关详细信息，请参见 "作业和作业状态指示符"。
- * 用户登录。 * 显示当前已登录用户的名称。单击此图标可注销。有关详细信息，请参见 "从 NetApp 服务引擎 Web 界面中注销"。







## 信息板视图

信息板可显示有关 NetApp Keystone 存储订阅的信息，例如已用容量，使用情况计费以及最近的警报和服务请求。这是首次登录 NetApp 服务引擎时的默认视图。有关信息板的详细信息，请参见 "查看 Flex 订阅信息板"。

## 列表视图

列表视图用于查看对象列表。例如，在订阅中支持文件共享的服务器列表将显示在列表视图中，如以下屏幕截图所示。

在列表视图中，您可以：

- 对列表中的项执行操作：请参见 "列出视图操作"。

### 列出视图操作

列表视图可显示项目列表，并可快速查看某些项目详细信息（包括状态）。在列表视图中，您可以执行下表中列出的操作。

| Action | Description |
| --- | --- |
| 创建项目 | 使用创建按钮创建新项目。 |
| 使用操作图标 | 使用操作图标对列表项执行操作。 |
| 对列表进行排序 | 使用列表列中的箭头图标按该列按升序或降序对列表进行排序。将光标悬停在列名称旁边时，将显示箭头图标。 |
| 更改显示的项数，在列表中导航 | 更改页面上显示的项目数，并使用每页项目字段以及列表底部的 < 和 > 图标导航列表。 |
| 刷新页面 | 使用刷新图标刷新页面： |

## 对象状态

在配置和修改期间，存储对象会经历一系列状态，然后才能正常运行。存储对象的状态将显示在这些项目的列表视图中。对象可能处于以下状态之一：

- 正在创建 * 。 * 正在创建存储资源。
- * 正在更新。 * 此项目当前正在修改。

  存储资源（文件服务器，文件哈希，块存储，磁盘等）发生更改时发生。其中包括调整共享大小，更改快照策略设置，更改导出策略，创建快照，重命名项等。

- * 运行。 * 表示存储资源已正确配置 / 修改，并且可用，联机且正常运行。
- 正在删除 * 。 * 对象正在被删除并正在处理。
- * 已排队。 * 对象处于已排队状态，正在进行处理。
- 如果在 NetApp 服务引擎外部配置的 * 已导入 * 对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则此状态为已导入。

  > 此状态通常意味着不会对对象应用 QoS 策略，因此 NetApp 服务引擎无法在您的 Flex 订阅中对其进行管理。您可以通过编辑笔修改对象并分配适当的服务级别。此操作会将该对象的状态更改为 " 已运行 " 。

- * 非标准 * 。如果在 NetApp 服务引擎外部配置的对象不符合 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）的标准，则会以此状态导入这些对象。

  > 此状态通常表示此对象未达到在您的 Flex 订阅中由 NetApp 服务引擎管理的一个或多个标准。您可以 "提出服务请求" 通过 NetApp 服务引擎门户对其进行标准化和管理，并由支持团队运营。

- * 请联系支持部门。 * 如果配置或修改任务无法完全完成，则会出现此状态。对于处于此状态的项目，请提交支持请求以处理问题描述。
- * 可操作（对于备份的源对象）。 * 可能的状态如下：
  - 使用编辑笔：表示备份对象运行正常。
  - 不使用编辑笔：表示备份已孤立，备份对象与其源卷的 SnapMirror 关系已断开或源卷已删除。

## 作业和作业状态指示符

NetApp 服务引擎中的某些配置任务（例如创建，修改或删除存储项）可能需要一些时间才能完成。这些任务会异步执行，而不是立即执行（同步任务）。启动此类任务时， NetApp 服务引擎将返回作业记录。可以通过右上角的铃形图标跟踪状态，该图标指示已提交的任务是否已成功完成。也可以通过 API 跟踪作业状态。有关信息，请参见 "此处"

| 指示灯颜色 | **Description** |
| --- | --- |
| 黑色 | 任务当前正在运行。 |
| 红色 | 最后一项任务无法完成。 |
| 绿色 | 最后一个任务已成功完成。 |

单击状态指示符可查看最近 10 个任务的状态。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.