開始使用
Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
總覽 1
登入 NetApp Service Engine 網路介面 1
服務供應商與客戶的角色與營運 3
選取租戶 4
NetApp Service Engine 網路介面總覽 4

開始使用

總覽

本節說明如何使用 NetApp 服務引擎入口網站開始使用。其中包括：

- 登入 NetApp Service Engine 網路介面：
  - 以使用者名稱和密碼登入
  - 使用 NetApp SSO 登入
  - 登出 NetApp Service Engine 網路介面
- 選取租戶
- NetApp Service Engine 網路介面總覽

登入 **NetApp Service Engine** 網路介面

若要使用 NetApp Service Engine 網路介面、您必須擁有帳戶。您的帳戶會被指派一或多個角色（由 NetApp 服務引擎管理員指派）來決定您的權限、以及您可以在 NetApp 服務引擎入口網站中執行的活動。

NetApp 服務引擎可讓您使用下列認證登入：

- 使用者名稱和密碼（請參閱 "以使用者名稱和密碼登入"）
- NetApp SSO （請參閱 "使用 NetApp SSO 登入"）

  向 NetApp 服務引擎管理員確認您的 NetApp 服務引擎執行個體所使用的登入選項。

角色型存取

下表列出角色型存取說明。

角色	存取
合作夥伴管理員 / 帳戶擁有者	可執行管理租戶及其訂閱的所有工作。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
客戶 / 租戶管理員	客戶或租戶管理員可以執行與管理子租戶相關的所有行動。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
NetApp 管理員（讀取）	所有元件的唯讀存取權。
NetApp 管理員	完整存取權限、可在 NetApp Service Engine 入口網站中執行所有功能、以管理 NetApp Keystone 「支援資訊」訂閱、以及合作夥伴與租戶管理的所有活動。

以使用者名稱和密碼登入

若要以使用者名稱和密碼登入、您需要：

- 您的 NetApp Service Engine 網路介面使用者名稱和密碼
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL
- 網頁瀏覽器

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選取 * 本機使用者登入 * 。
3. 在「登入 NetApp Keystone 到資訊區」頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下「 * 登入 * 」。
4. 成功登入後、 NetApp Service Engine 網路介面會載入、並在儀表板開啟。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

> 如果登入成功、但看不到儀表板、請洽詢 NetApp 服務引擎入口網站管理員、確認您的 NetApp 服務引擎入口網站帳戶已獲指派正確的角色。

使用 **NetApp SSO** 登入

若要使用 NetApp SSO 登入、您需要：

- NetApp SSO 帳戶。您可以在 NetApp 支援網站申請帳戶、從登入畫面選取 * 建立 NetApp SSO 帳戶 * 、然後依照後續步驟進行。
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。
- 網頁瀏覽器。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選擇 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登入頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下 * 登入 * 。

   成功登入 NetApp 服務引擎網路介面後、會顯示 Flex 訂閱儀表板。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

登出 **NetApp Service Engine** 網路介面

步驟

1. 若要登出介面、請按一下使用者圖示、然後按一下 * 登出 * 。

服務供應商與客戶的角色與營運

根據您的服務供應商或合作夥伴（可互換使用）或客戶或租戶（可互換使用）管理員角色、 NetApp 服務引擎入口網站上的檢視和功能將會由您決定。

您可以做為服務供應商管理員執行的活動

身為多租戶環境中的服務供應商管理員、您可以透過 NetApp Service Engine Web UI 執行資源配置、報告、帳單及管理擁有自己訂閱的客戶。您可以執行下列功能：

- 檢視已訂閱及已配置的儲存設備、做為其彈性訂閱服務的一部分。

> 作為服務項目、您可以向客戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。租戶訂閱可延伸至目前的 Flex 訂閱期間以外、但在訂閱建立時間和儀表板 / 報告中會顯示警告。

- 建立、檢視、修改及刪除區域、區域、 租戶、子租戶和使用者。
- 管理及託管 Flex 訂閱服務中的多個租戶：建立及管理租戶訂閱、以及檢視您自己的 Flex 訂閱詳細資料。

> 租戶訂閱可以根據對應的區域和 Keystone Flex 訂閱來建立。系統會根據 Flex 訂閱的訂閱容量所提供的服務層級來建立這些服務層級。

- 建立檔案伺服器或區塊儲存區、並初始化區塊、檔案和物件儲存區、因為您知道為租戶配置每種儲存類型的網路需求。
- 您也可以為租戶建立及管理子網路、
- 檢視在您的 Flex 訂閱中建立的檔案共用、磁碟和儲存區。也可建立及管理物件儲存群組和使用者。
- 針對 NetApp Keystone 您的《 SolidFlex 訂閱服務」、租戶訂閱、以及所有租戶的使用量、建立報告、以便在個別的計費與評分系統中使用。
- 檢視所有租戶與客戶的帳單與報告、以及僅訂閱或已配置儲存設備的帳單與報告。
- 在您自己的（合作夥伴 / 服務供應商）服務要求工具（與 OpsRamp/GSSC 整合）中、檢視及管理客戶提出的服務要求。

您可以做為客戶 / 租戶管理員執行的活動

身為租戶管理員、您有權檢視自己租戶的訂閱詳細資料、並為您的子租戶執行管理工作。您可以執行下列動作：

- 檢視租戶訂閱服務中已訂閱及已配置的儲存設備。
- 在租戶訂閱服務中管理及託管多個子租戶和使用者。
- 檢視您的區域、區域、租戶和子網路。

- 檢視檔案伺服器並建立檔案共用區、磁碟區和儲存區。
- 為租戶和子租戶建立報告、以便僅檢視訂閱或為租戶和子租戶配置的儲存設備使用量資料。
- 在服務供應商的服務要求工具中提出及更新服務要求。

> 如需額外訂閱、您可以使用服務要求工具。

選取租戶

使用 NetApp 服務引擎網路介面時、您所看到的任何資料、以及您執行的任何活動、都會與所選租戶有關。您可以在畫面頂端檢視租戶、如下所示。



大多數 NetApp Service Engine 網路介面使用者只能存取一個租戶。不過、在您可能有多個租戶存取權的情況下、您可以在「租戶」欄位中選取其他租戶來變更租戶。

NetApp Service Engine 網路介面總覽

下圖為 NetApp 服務引擎網路介面的範例。它包含下列元件：

- * 顯示區域。 * 這是螢幕的主要工作區域、有兩種檢視：
  - 儀表板檢視：顯示各種工具、以監控使用量、帳單、警示和服務要求。
  - 清單檢視：顯示可瀏覽及排序的項目清單（稍後再提供更多資訊）。
- * 功能表。 * 使用功能表來檢視及管理儲存項目、檢視報告及存取支援。
- * NetApp 標誌。 * 隨時按一下此按鈕、即可將顯示畫面返回儀表板檢視。
- * 租戶 * 顯示目前選取的租戶。若要變更租戶、請參閱 "選取租戶"。
- * 工作。 * 按一下以檢視最近的資源配置工作狀態。圖示會變更色彩以顯示組態工作狀態。如需詳細資訊、請參閱 "工作與工作狀態指標"。
- * 使用者登入。 * 顯示目前登入的使用者名稱。按一下此圖示即可登出。如需詳細資訊、請參閱 "登出 NetApp Service Engine 網路介面"。





儀表板檢視

儀表板會顯示 NetApp Keystone 有關您的不二儲存訂閱資訊、例如使用容量、根據使用量計費、以及最近的警示和服務要求。這是您第一次登入 NetApp 服務引擎時的預設檢視。如需儀表板的詳細資訊、請參閱 "檢視 Flex 訂閱儀表板"。

清單檢視

「清單」檢視可用來檢視物件清單。例如、支援訂閱中檔案共用的伺服器清單會顯示在清單檢視中、如下面的快照所示。

從清單檢視中、您可以：

- 針對清單中的項目執行動作：請參閱 "清單檢視動作"。

清單檢視動作

清單檢視會顯示項目清單、並提供部分項目詳細資料（包括狀態）的快速檢視。在清單檢視中、您可以執行下表所列的動作。

行動	說明
建立項目	使用「建立」按鈕建立新項目。
使用行動圖示	使用「行動」圖示對清單項目執行動作。
排序清單	使用清單欄中的箭號圖示、依該欄的遞增或遞減順序來排序清單。當您將游標停留在欄名稱附近時、會看到箭頭圖示。
變更顯示的項目數、瀏覽清單	變更頁面上顯示的項目數量、然後使用每頁項目欄位和清單底部的 < 和 > 圖示來瀏覽清單。
重新整理頁面	使用重新整理圖示重新整理頁面：

物件狀態

在資源配置與修改期間、儲存物件會在運作前經歷一系列狀態。儲存物件的狀態會顯示在這些項目的「清單」檢視中。物件可能處於下列其中一種狀態：

- * 正在建立。 * 正在建立儲存資源。
- * 正在更新。 * 項目目前正在修改中。

  發生在儲存資源（檔案伺服器、檔案 hare 、區塊存放區、磁碟等）發生變更時。其中包括調整共用大小、變更快照原則設定、變更匯出原則、擷取快照、重新命名項目等。

- * 運作 * 。 * 表示儲存資源已正確配置 / 修改、可供使用、線上及功能正常。
- * 正在刪除 .* 物件、並正在處理中。
- * 佇列中 * 物件處於佇列狀態、正在處理中。
- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的「已匯入」物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援此彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

  此狀態通常表示物件上未套用 QoS 原則、因此無法由 NetApp 服務引擎作為 Flex 訂閱的一部分加以管理。您可以修改物件（透過編輯筆）、並指派適當的服務層級。這會將該物件的狀態變更為「運作中」。

- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的非標準 * 物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

  此狀態通常表示物件遺漏了一或多個準則、以供 NetApp 服務引擎管理、做為 Flex 訂閱的一部分。您可以 "提出服務要求" 讓他們透過 NetApp 服務引擎入口網站進行標準化與管理、並由支援團隊進行營運。

- * 聯絡支援部門。 * 當資源配置或修改工作無法完全完成時、即會出現此狀態。針對處於此狀態的項目、提出支援要求以解決此問題。
- * 運作（用於備份的來源物件）。 * 下列為可能的狀態：
  - 使用編輯筆：表示備份物件可運作且正常運作。
  - 不使用編輯筆：表示備份是孤立的、亦即備份物件與其來源 Volume 的 SnapMirror 關係中斷、或來源 Volume 已移除。

工作與工作狀態指標

NetApp 服務引擎中的某些資源配置工作（例如建立、修改或刪除儲存項目）可能需要一些時間才能完成。這些工作不會立即執行（如同步工作）、而是以非同步方式執行。在開始執行此類工作時、 NetApp 服務引擎會傳回工作記錄。您可以透過右上角的警示圖示來追蹤狀態、以指出已提交的工作是否已成功完成。您也可以透過 API 追蹤工作狀態。如需相關資訊、請參閱 "請按這裡"

指示燈色彩	說明
黑	工作目前正在執行中。
紅色	最後一項工作無法完成。
綠色	最後一項工作已成功完成。

按一下狀態指標、即可檢視最近 10 項工作的狀態。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。