# 開始使用
## Keystone

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_getting_started_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

開始使用 . . . . . 1
總覽 . . . . . 1
登入 NetApp Service Engine 網路介面 . . . . . 1
服務供應商與客戶的角色與營運 . . . . . 3
選取租戶 . . . . . 4
NetApp Service Engine 網路介面總覽 . . . . . 4

# 開始使用

## 總覽

本節說明如何使用 NetApp 服務引擎入口網站開始使用。其中包括：

- 登入 NetApp Service Engine 網路介面：
  - 以使用者名稱和密碼登入
  - 使用 NetApp SSO 登入
  - 登出 NetApp Service Engine 網路介面
- 選取租戶
- NetApp Service Engine 網路介面總覽

# 登入 NetApp Service Engine 網路介面

若要使用 NetApp Service Engine 網路介面、您必須擁有帳戶。您的帳戶會被指派一或多個角色（由 NetApp 服務引擎管理員指派）來決定您的權限、以及您可以在 NetApp 服務引擎入口網站中執行的活動。

NetApp 服務引擎可讓您使用下列認證登入：

- 使用者名稱和密碼（請參閱 "以使用者名稱和密碼登入"）
- NetApp SSO （請參閱 "使用 NetApp SSO 登入"）

  向 NetApp 服務引擎管理員確認您的 NetApp 服務引擎執行個體所使用的登入選項。

角色型存取

下表列出角色型存取說明。

| 角色 | 存取 |
| --- | --- |
| 合作夥伴管理員 / 帳戶擁有者 | 可執行管理租戶及其訂閱的所有工作。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。 |
| 客戶 / 租戶管理員 | 客戶或租戶管理員可以執行與管理子租戶相關的所有行動。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。 |
| NetApp 管理員（讀取） | 所有元件的唯讀存取權。 |
| NetApp 管理員 | 完整存取權限、可在 NetApp Service Engine 入口網站中執行所有功能、以管理 NetApp Keystone 「支援資訊」訂閱、以及合作夥伴與租戶管理的所有活動。 |

以使用者名稱和密碼登入

若要以使用者名稱和密碼登入、您需要：

- 您的 NetApp Service Engine 網路介面使用者名稱和密碼
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL
- 網頁瀏覽器

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選取 * 本機使用者登入 * 。
3. 在「登入 NetApp Keystone 到資訊區」頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下「 * 登入 * 」。
4. 成功登入後、 NetApp Service Engine 網路介面會載入、並在儀表板開啟。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

> 如果登入成功、但看不到儀表板、請洽詢 NetApp 服務引擎入口網站管理員、確認您的 NetApp 服務引擎入口網站帳戶已獲指派正確的角色。

### 使用 **NetApp SSO** 登入

若要使用 NetApp SSO 登入、您需要：

- NetApp SSO 帳戶。您可以在 NetApp 支援網站申請帳戶、從登入畫面選取 * 建立 NetApp SSO 帳戶 * 、然後依照後續步驟進行。
- NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。
- 網頁瀏覽器。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中、前往 NetApp 服務引擎入口網站的 URL 。隨即顯示登入頁面。
2. 選擇 NetApp SSO 。
3. 在 SSO 登入頁面上、輸入您的使用者名稱和密碼、然後按一下 * 登入 * 。

   成功登入 NetApp 服務引擎網路介面後、會顯示 Flex 訂閱儀表板。如需 GUI 總覽、請參閱 "NetApp 服務引擎 Web 介面總覽"。

### 登出 **NetApp Service Engine** 網路介面

步驟

1. 若要登出介面、請按一下使用者圖示、然後按一下 * 登出 * 。

# 服務供應商與客戶的角色與營運

根據您的服務供應商或合作夥伴（可互換使用）或客戶或租戶（可互換使用）管理員角色、 NetApp 服務引擎入口網站上的檢視和功能將會由您決定。

## 您可以做為服務供應商管理員執行的活動

身為多租戶環境中的服務供應商管理員、您可以透過 NetApp Service Engine Web UI 執行資源配置、報告、帳單及管理擁有自己訂閱的客戶。您可以執行下列功能：

- 檢視已訂閱及已配置的儲存設備、做為其彈性訂閱服務的一部分。

> 作為服務項目、您可以向客戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。租戶訂閱可延伸至目前的 Flex 訂閱期間以外、但在訂閱建立時間和儀表板 / 報告中會顯示警告。

- 建立、檢視、修改及刪除區域、區域、 租戶、子租戶和使用者。
- 管理及託管 Flex 訂閱服務中的多個租戶：建立及管理租戶訂閱、以及檢視您自己的 Flex 訂閱詳細資料。

> 租戶訂閱可以根據對應的區域和 Keystone Flex 訂閱來建立。系統會根據 Flex 訂閱的訂閱容量所提供的服務層級來建立這些服務層級。

- 建立檔案伺服器或區塊儲存區、並初始化區塊、檔案和物件儲存區、因為您知道為租戶配置每種儲存類型的網路需求。
- 您也可以為租戶建立及管理子網路、
- 檢視在您的 Flex 訂閱中建立的檔案共用、磁碟和儲存區。也可建立及管理物件儲存群組和使用者。
- 針對 NetApp Keystone 您的《 SolidFlex 訂閱服務」、租戶訂閱、以及所有租戶的使用量、建立報告、以便在個別的計費與評分系統中使用。
- 檢視所有租戶與客戶的帳單與報告、以及僅訂閱或已配置儲存設備的帳單與報告。
- 在您自己的（合作夥伴 / 服務供應商）服務要求工具（與 OpsRamp/GSSC 整合）中、檢視及管理客戶提出的服務要求。

## 您可以做為客戶 / 租戶管理員執行的活動

身為租戶管理員、您有權檢視自己租戶的訂閱詳細資料、並為您的子租戶執行管理工作。您可以執行下列動作：

- 檢視租戶訂閱服務中已訂閱及已配置的儲存設備。
- 在租戶訂閱服務中管理及託管多個子租戶和使用者。
- 檢視您的區域、區域、租戶和子網路。
- 檢視檔案伺服器並建立檔案共用區、磁碟區和儲存區。
- 為租戶和子租戶建立報告、以便僅檢視訂閱或為租戶和子租戶配置的儲存設備使用量資料。
- 在服務供應商的服務要求工具中提出及更新服務要求。

> 如需額外訂閱、您可以使用服務要求工具。

## 選取租戶

使用 NetApp 服務引擎網路介面時、您所看到的任何資料、以及您執行的任何活動、都會與所選租戶有關。您可以在畫面頂端檢視租戶、如下所示。




大多數 NetApp Service Engine 網路介面使用者只能存取一個租戶。不過、在您可能有多個租戶存取權的情況下、您可以在「租戶」欄位中選取其他租戶來變更租戶。

# NetApp Service Engine 網路介面總覽

下圖為 NetApp 服務引擎網路介面的範例。它包含下列元件：

- * 顯示區域。 * 這是螢幕的主要工作區域、有兩種檢視：
  - 儀表板檢視：顯示各種工具、以監控使用量、帳單、警示和服務要求。
  - 清單檢視：顯示可瀏覽及排序的項目清單（稍後再提供更多資訊）。
- * 功能表。 * 使用功能表來檢視及管理儲存項目、檢視報告及存取支援。
- * NetApp 標誌。 * 隨時按一下此按鈕、即可將顯示畫面返回儀表板檢視。
- * 租戶 * 顯示目前選取的租戶。若要變更租戶、請參閱 "選取租戶"。
- * 工作。 * 按一下以檢視最近的資源配置工作狀態。圖示會變更色彩以顯示組態工作狀態。如需詳細資訊、請參閱 "工作與工作狀態指標"。
- * 使用者登入。 * 顯示目前登入的使用者名稱。按一下此圖示即可登出。如需詳細資訊、請參閱 "登出 NetApp Service Engine 網路介面"。







## 儀表板檢視

儀表板會顯示 NetApp Keystone 有關您的不二儲存訂閱資訊、例如使用容量、根據使用量計費、以及最近的警示和服務要求。這是您第一次登入 NetApp 服務引擎時的預設檢視。如需儀表板的詳細資訊、請參閱 "檢視 Flex 訂閱儀表板"。

## 清單檢視

「清單」檢視可用來檢視物件清單。例如、支援訂閱中檔案共用的伺服器清單會顯示在清單檢視中、如下面的快照所示。

從清單檢視中、您可以：

- 針對清單中的項目執行動作：請參閱 "清單檢視動作"。

### 清單檢視動作

清單檢視會顯示項目清單、並提供部分項目詳細資料（包括狀態）的快速檢視。在清單檢視中、您可以執行下表

所列的動作。

| 行動 | 說明 |
| --- | --- |
| 建立項目 | 使用「建立」按鈕建立新項目。 |
| 使用行動圖示 | 使用「行動」圖示對清單項目執行動作。 |
| 排序清單 | 使用清單欄中的箭號圖示、依該欄的遞增或遞減順序來排序清單。當您將游標停留在欄名稱附近時、會看到箭頭圖示。 |
| 變更顯示的項目數、瀏覽清單 | 變更頁面上顯示的項目數量、然後使用每頁項目欄位和清單底部的 < 和 > 圖示來瀏覽清單。 |
| 重新整理頁面 | 使用重新整理圖示重新整理頁面： |

## 物件狀態

在資源配置與修改期間、儲存物件會在運作前經歷一系列狀態。儲存物件的狀態會顯示在這些項目的「清單」檢視中。物件可能處於下列其中一種狀態：

- * 正在建立。 * 正在建立儲存資源。
- * 正在更新。 * 項目目前正在修改中。

  發生在儲存資源（檔案伺服器、檔案 hare 、區塊存放區、磁碟等）發生變更時。其中包括調整共用大小、變更快照原則設定、變更匯出原則、擷取快照、重新命名項目等。

- * 運作 * 。 * 表示儲存資源已正確配置 / 修改、可供使用、線上及功能正常。
- * 正在刪除 .* 物件、並正在處理中。
- * 佇列中 * 物件處於佇列狀態、正在處理中。
- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的「已匯入」物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援此彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

  > 此狀態通常表示物件上未套用 QoS 原則、因此無法由 NetApp 服務引擎作為 Flex 訂閱的一部分加以管理。您可以修改物件（透過編輯筆）、並指派適當的服務層級。這會將該物件的狀態變更為「運作中」。

- * 在 NetApp 服務引擎外部配置的非標準 * 物件、若不符合 NetApp Keystone 「支援彈性訂閱」（ Flex 訂閱）的條件、則會以此狀態匯入。

  > 此狀態通常表示物件遺漏了一或多個準則、以供 NetApp 服務引擎管理、做為 Flex 訂閱的一部分。您可以 "提出服務要求" 讓他們透過 NetApp 服務引擎入口網站進行標準化與管理、並由支援團隊進行營運。

- * 聯絡支援部門。 * 當資源配置或修改工作無法完全完成時、即會出現此狀態。針對處於此狀態的項目、提出支援要求以解決此問題。
- * 運作（用於備份的來源物件）。 * 下列為可能的狀態：
  - 使用編輯筆：表示備份物件可運作且正常運作。
  - 不使用編輯筆：表示備份是孤立的、亦即備份物件與其來源 Volume 的 SnapMirror 關係中斷、或來源

Volume 已移除。

## 工作與工作狀態指標

NetApp 服務引擎中的某些資源配置工作（例如建立、修改或刪除儲存項目）可能需要一些時間才能完成。這些工作不會立即執行（如同步工作）、而是以非同步方式執行。在開始執行此類工作時、 NetApp 服務引擎會傳回工作記錄。您可以透過右上角的警示圖示來追蹤狀態、以指出已提交的工作是否已成功完成。您也可以透過 API 追蹤工作狀態。如需相關資訊、請參閱 "請按這裡"

| 指示燈色彩 | 說明 |
|---|---|
| 黑 | 工作目前正在執行中。 |
| 紅色 | 最後一項工作無法完成。 |
| 綠色 | 最後一項工作已成功完成。 |

按一下狀態指標、即可檢視最近 10 項工作的狀態。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.