Cloud Manager 관리

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm36/task_updating_cloud_manager.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Cloud Manager 관리 1
Cloud Manager 업데이트 중 1
Cloud Manager 백업 및 복원 2
Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거 3
사용자 계정 편집 4
프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager 구성 4
Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신하는 중입니다 5
Cloud Manager 제거 중 5

Cloud Manager 관리

Cloud Manager 업데이트 중

Cloud Manager를 최신 버전으로 업데이트하거나 NetApp 직원이 공유하는 패치를 사용할 수 있습니다.

자동 업데이트 활성화

새로운 버전이 출시되면 Cloud Manager가 자동으로 업데이트됩니다. 이렇게 하면 최신 버전을 실행할 수 있습니다.

실행 중인 작업이 없는 경우 Cloud Manager는 자정 12시에 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 작업 드롭다운 목록을 클릭한 다음 * 설정 * 을 선택합니다.
2. 자동 Cloud Manager 업데이트 아래의 확인란을 선택한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager를 최신 버전으로 업데이트하는 중입니다

Cloud Manager에 대한 자동 업데이트를 활성화해야 하지만, 웹 콘솔에서 직접 수동 업데이트를 수행할 수는 있습니다. Cloud Manager는 AWS의 NetApp 소유 S3 버킷에서 소프트웨어 업데이트를 가져옵니다.

검토를 마친 상태여야 합니다 "릴리스의 새로운 기능" 새로운 요구 사항 및 지원 변경 사항 파악

소프트웨어 업데이트는 몇 분 정도 걸립니다. 업데이트 중에는 Cloud Manager를 사용할 수 없습니다.

단계

1. 콘솔의 오른쪽 아래 모서리를 확인하여 새 버전을 사용할 수 있는지 확인합니다.



2. 새 버전을 사용할 수 있는 경우 * 시각표 * 를 클릭하여 진행 중인 작업이 있는지 확인합니다.

   진행 중인 작업이 있으면 작업이 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계를 진행하십시오.

3. 콘솔 오른쪽 하단에서 * 새 버전 사용 가능 * 을 클릭합니다.
4. Cloud Manager 소프트웨어 업데이트 페이지에서 원하는 버전 옆에 있는 * 업데이트 * 를 클릭합니다.
5. 확인 대화 상자를 완료한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
   a. 필요한 경우 백업을 사용하여 Cloud Manager 구성을 복원할 수 있으므로 백업 다운로드 옵션을 유지하십시오.
   b. 약관을 읽은 다음 * 약관(EULA) * 확인란을 읽고 승인합니다.
6. 메시지가 표시되면 Cloud Manager 백업을 저장합니다.

Cloud Manager가 업데이트 프로세스를 시작합니다. 몇 분 후에 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

패치를 사용하여 **Cloud Manager** 업데이트

NetApp이 패치를 공유한 경우 Cloud Manager 웹 콘솔에서 직접 제공되는 패치로 Cloud Manager를 업데이트할 수 있습니다.

패치 업데이트는 일반적으로 몇 분 정도 걸립니다. 업데이트 중에는 Cloud Manager를 사용할 수 없습니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 작업 드롭다운 목록을 클릭하고 * 업데이트 * 를 선택합니다.
2. 제공된 패치로 Cloud Manager를 업데이트하려면 링크를 클릭합니다.

3. 확인 대화 상자를 완성한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
   a. 필요한 경우 Cloud Manager 구성을 복원하는 데 사용할 수 있으므로 백업 다운로드 옵션을 활성화합니다.
   b. 약관을 읽은 다음 * 약관(EULA) * 확인란을 읽고 승인합니다.
4. 제공된 패치를 선택합니다.
5. 메시지가 표시되면 Cloud Manager 백업을 저장합니다.

Cloud Manager가 패치를 적용합니다. 몇 분 후에 콘솔에 로그인할 수 있습니다.

Cloud Manager 백업 및 복원

Cloud Manager를 사용하면 데이터베이스를 백업 및 복원하여 구성을 보호하고 문제를 해결할 수 있습니다.

Cloud Manager 백업

Cloud Manager 데이터베이스를 주기적으로 백업하는 것이 좋습니다. 문제가 발생할 경우 이전 백업에서 Cloud Manager를 복원할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 작업 드롭다운 목록을 클릭한 다음 * 도구 * 를 선택합니다.
2. 백업 * 을 클릭합니다.



3. 메시지가 표시되면 필요할 때 검색할 수 있도록 백업 파일을 안전한 위치에 저장합니다.

백업에서 **Cloud Manager** 복원

백업에서 Cloud Manager를 복원하면 기존 데이터가 백업의 데이터로 대체됩니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 작업 드롭다운 목록을 클릭하고 * 도구 * 를 선택합니다.
2. 복원 * 을 클릭합니다.
3. 확인 * 을 클릭하여 확인합니다.
4. 백업을 선택합니다.

Cloud Manager는 백업 파일에서 데이터베이스를 복원합니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경 제거

Cloud Manager 관리자는 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하여 다른 시스템으로 이동하거나 검색 문제를 해결할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 제거하면 Cloud Manager에서 제거됩니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템은 삭제되지 않습니다. 나중에 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

Cloud Manager에서 작업 환경을 제거하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 테넌트에서 다시 검색합니다
- 다른 Cloud Manager 시스템에서 재검색합니다
- 초기 검색 중에 문제가 발생한 경우 다시 검색합니다

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 작업 드롭다운 목록을 클릭하고 * 도구 * 를 선택합니다.
2. 도구 페이지에서 * 시작 * 을 클릭합니다.
3. 제거할 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 선택합니다.
4. 검토 및 승인 페이지에서 * 이동 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager는 작업 환경을 제거합니다. 사용자는 작업 환경 페이지에서 언제든지 이 작업 환경을 다시 검색할 수 있습니다.

사용자 계정 편집

알림 보고서를 설정 및 해제하여 Cloud Manager에서 사용자 계정을 수정할 수 있습니다.

에서 암호와 사용자 정보를 변경해야 합니다 "NetApp Cloud Central에서".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 사용자 아이콘을 클릭한 다음 * 사용자 보기 * 를 선택합니다.
2. 행 끝에 있는 메뉴 아이콘을 선택하고 * 사용자 편집 * 을 클릭합니다.



3. 사용자 설정 페이지에서 사용자 계정을 수정합니다.

프록시 서버를 사용하도록 **Cloud Manager** 구성

Cloud Manager를 처음 배포할 때 시스템에 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 프록시 서버를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Cloud Manager의 설정에서 프록시를 수동으로 입력하고 수정할 수도 있습니다.

회사 정책에 따라 인터넷에 대한 모든 HTTP 통신에 프록시 서버를 사용해야 하는 경우, 해당 프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager를 구성해야 합니다. 프록시 서버는 클라우드 또는 네트워크에 있을 수 있습니다.

프록시 서버를 사용하도록 Cloud Manager를 구성하면 Cloud Manager, Cloud Volumes ONTAP 및 HA 중재자가 모두 프록시 서버를 사용합니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 작업 드롭다운 목록을 클릭한 다음 * 설정 * 을 선택합니다.
2. HTTP 프록시 아래에서 구문을 사용하여 서버를 입력합니다 http://*address:port*[], 서버에 기본 인증이 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 지정한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

> Cloud Manager는 @ 문자를 포함하는 암호를 지원하지 않습니다.

프록시 서버를 지정하면 AutoSupport 메시지를 보낼 때 프록시 서버를 사용하도록 새 Cloud Volumes ONTAP

시스템이 자동으로 구성됩니다. 사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성하기 전에 프록시 서버를 지정하지 않으면 시스템 관리자를 사용하여 각 시스템의 AutoSupport 옵션에서 프록시 서버를 수동으로 설정해야 합니다.

Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신하는 중입니다

Cloud Manager 웹 콘솔에 안전하게 액세스하려면 만료되기 전에 Cloud Manager HTTPS 인증서를 갱신해야 합니다. 만료되기 전에 인증서를 갱신하지 않으면 사용자가 HTTPS를 사용하여 웹 콘솔에 액세스할 때 경고가 나타납니다.

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위에서 작업 드롭다운 목록을 클릭한 다음 * HTTPS 설정 * 을 선택합니다.

   만료 날짜를 포함하여 Cloud Manager 인증서에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

2. HTTPS 인증서 갱신 * 을 클릭하고 단계에 따라 CSR을 생성하거나 고유한 CA 서명 인증서를 설치합니다.

Cloud Manager는 새로운 CA 서명 인증서를 사용하여 안전한 HTTPS 액세스를 제공합니다.

Cloud Manager 제거 중

Cloud Manager에는 소프트웨어를 제거하여 문제를 해결하거나 소프트웨어를 호스트에서 영구적으로 제거하는 데 사용할 수 있는 제거 스크립트가 포함되어 있습니다.

단계

1. Cloud Manager를 다시 설치하려면 소프트웨어를 제거하기 전에 데이터베이스를 백업하십시오.
   a. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 위 모서리에서 작업 드롭다운 목록을 클릭하고 * 도구 * 를 선택합니다.
   b. 백업 * 을 클릭하고 백업 파일을 로컬 컴퓨터에 저장합니다.
2. Linux 호스트에서 제거 스크립트를 실행합니다.

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent] *

   _silent_는 확인 메시지를 표시하지 않고 스크립트를 실행합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.