# 볼륨 보기에서 **NFS** 볼륨 프로비저닝

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm36/task_changing_volume_view.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

볼륨 보기에서 NFS 볼륨 프로비저닝 . . . . . 1
볼륨 보기로 변경합니다 . . . . . 1
NFS 볼륨 생성 및 마운트 . . . . . 1
NFS 볼륨 관리 . . . . . 4

# 볼륨 보기에서 NFS 볼륨 프로비저닝

## 볼륨 보기로 변경합니다

Cloud Manager에서는 두 가지 관리 뷰, 즉 하이브리드 클라우드에서 스토리지 시스템을 관리하는 Storage System View와 스토리지 시스템을 관리할 필요 없이 AWS에서 볼륨을 생성하는 Volume View를 제공합니다. 이러한 보기 사이를 전환할 수 있지만 단일 보기가 사용자의 요구를 충족해야 하므로 이러한 경우는 드뭅니다.

볼륨 보기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨 보기를 사용하여 스토리지 관리를 간소화했습니다".

단계

1. Cloud Manager 콘솔의 오른쪽 상단에서 메뉴를 클릭한 다음 * 선택 항목 보기 * 를 클릭합니다.
2. 선택 항목 보기 페이지에서 * 스토리지 시스템 보기 * 를 선택한 다음 * 전환 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager가 볼륨 보기로 전환됩니다.

## NFS 볼륨 생성 및 마운트

Cloud Manager를 사용하여 AWS 스토리지에서 엔터프라이즈급 기능을 제공하는 NFS 볼륨을 생성할 수 있습니다.

### NFS 볼륨 생성 중

단일 AWS 인스턴스 또는 다른 인스턴스로 미러링되는 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성하여 고가용성을 제공할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 * 새 볼륨 생성 * 을 클릭합니다.
2. 새 볼륨 생성 페이지에서 볼륨 유형을 선택합니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| 볼륨 생성 | 단일 AWS 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성합니다. |
| HA 볼륨 생성 | 단일 AWS 인스턴스에 연결된 볼륨을 생성한 후 다른 인스턴스에 미러링하여 장애 발생 시 높은 가용성을 제공합니다. HA 볼륨에 필요한 인스턴스에 대한 추가 세부 정보를 보려면 정보 아이콘을 클릭합니다. |

3. 볼륨 생성을 선택한 경우 첫 번째 볼륨에 대한 세부 정보를 지정한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

   다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| 크기 | 볼륨의 최대 크기는 기존 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 용량에 따라 다릅니다. 볼륨에 씬 프로비저닝이 자동으로 활성화되어 현재 사용 가능한 물리적 스토리지보다 더 큰 볼륨을 생성할 수 있습니다. 스토리지 공간을 사전에 할당하는 대신 데이터가 기록될 때 각 볼륨에 공간이 할당됩니다. |
| AWS 디스크 유형 | 성능 및 비용 요구사항을 모두 충족하는 디스크를 선택해야 합니다.<br>• 범용 SSD 디스크는 광범위한 워크로드에서 비용과 성능의 균형을 유지합니다. 성능은 IOPS 측면에서 정의됩니다.<br>• 처리량 최적화된 HDD 디스크는 낮은 가격으로 빠르고 일관된 처리량을 필요로 하는 자주 액세스되는 워크로드에 적합합니다.<br>• 콜드 HDD 디스크는 성능이 매우 낮기 때문에 백업 또는 자주 액세스하지 않는 데이터용으로 적합합니다. 처리량이 최적화된 HDD 디스크와 마찬가지로 성능은 처리량 측면에서 정의됩니다.<br>자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서:EBS 볼륨 유형". |

다음 이미지는 작성된 볼륨 생성 페이지를 보여줍니다.




4. HA 볼륨 생성 을 선택한 경우 볼륨에 대한 세부 정보를 지정한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

   다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| 크기 | 볼륨의 최대 크기는 기존 스토리지 시스템에서 사용할 수 있는 용량에 따라 다릅니다. 볼륨에 씬 프로비저닝이 자동으로 활성화되어 현재 사용 가능한 물리적 스토리지보다 더 큰 볼륨을 생성할 수 있습니다. 스토리지 공간을 사전에 할당하는 대신 데이터가 기록될 때 각 볼륨에 공간이 할당됩니다. |

| 필드에 입력합니다 | 설명 |
|---|---|
| AWS 디스크 유형 | 성능 및 비용 요구사항을 모두 충족하는 디스크를 선택해야 합니다.<br>• 범용 SSD 디스크는 광범위한 워크로드에서 비용과 성능의 균형을 유지합니다. 성능은 IOPS 측면에서 정의됩니다.<br>• 처리량 최적화된 HDD 디스크는 빠르고 일관된 처리량이 필요한 자주 액세스되는 워크로드에 적합합니다.<br>자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서:EBS 볼륨 유형". |
| 위치 | 3개의 서브넷이 포함된 VPC를 3개의 개별 가용성 영역에 선택해야 합니다. |
| 노드 및 중재자 | 가능한 경우 Cloud Manager는 지원되는 최적의 구성이므로 각 인스턴스에 대해 별도의 가용성 영역을 선택합니다. |
| 유동 IP | IP 주소는 해당 지역의 모든 VPC에 대한 CIDR 블록 외부에 있어야 합니다. |
| 라우팅 테이블 | 둘 이상의 라우팅 테이블이 있는 경우 올바른 라우팅 테이블을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 일부 클라이언트가 HA 쌍에 액세스하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AWS 설명서: 경로 테이블". |

다음 이미지는 노드 및 중재자 페이지를 보여 줍니다. 각 인스턴스는 별도의 가용성 영역에 있습니다.




Cloud Manager에서 기존 시스템 또는 새 시스템에 볼륨을 생성합니다. 새 시스템이 필요한 경우 볼륨을 생성하는 데 약 25분이 걸릴 수 있습니다.

## Linux 호스트에 볼륨 마운트

볼륨을 생성한 후에는 볼륨을 액세스할 수 있도록 호스트에 마운트해야 합니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 마운트 * 를 클릭합니다.
2. 복사 * 를 클릭합니다.
3. Linux 호스트에서 대상 디렉토리를 변경하여 복사된 텍스트를 수정한 다음 명령을 입력하여 볼륨을 마운트합니다.

# NFS 볼륨 관리

NFS 볼륨을 클론 복제, 데이터 액세스 관리, 기본 디스크 유형 변경 등을 통해 관리할 수 있습니다.

## 볼륨 클론 복제

디스크 공간을 많이 사용하지 않고 데이터의 즉각적인 복사본이 필요한 경우 기존 볼륨의 클론을 생성할 수 있습니다.

클론 복제된 볼륨은 메타데이터에 작은 양의 공간을 사용하고 데이터가 변경 또는 추가됨에 따라 추가 공간만 사용하므로 공간 효율적인 쓰기 가능한 특정 시점 복사본입니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 클론 * 을 클릭합니다.
2. 필요한 경우 클론 복제된 볼륨의 이름을 수정한 다음 * Clone * 을 클릭합니다.

Cloud Manager에서 기존 볼륨의 클론인 새 볼륨을 생성합니다.

## 볼륨에 대한 데이터 액세스 관리

볼륨을 생성할 때 Cloud Manager를 사용하면 볼륨이 생성된 VPC의 모든 EC2 인스턴스에서 볼륨을 사용할 수 있습니다. 볼륨에 대한 데이터 액세스를 제한해야 하는 경우 이 기본값을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 볼륨 위에 마우스 커서를 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 액세스 관리 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 액세스 목록을 수정한 다음 * Save * 를 클릭합니다.

## 볼륨의 기본 **AWS** 디스크를 변경합니다

볼륨이 스토리지를 제공하는 데 사용하는 기본 AWS 디스크를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 더 높은 성능이 필요한 경우 처리량 최적화 HDD에서 범용 SSD로 변경할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 디스크 변경 * 을 클릭합니다.
2. AWS 디스크 유형을 선택하고 * 변경 * 을 클릭합니다.

Cloud Manager에서 볼륨을 선택한 디스크 유형을 사용하는 기존 Aggregate로 이동하거나 볼륨에 대한 새 Aggregate를 생성합니다.

## **AWS** 리소스 보기 및 수정

새 볼륨을 생성할 때 Cloud Manager는 해당 볼륨에 필요한 AWS 인스턴스 및 EBS 스토리지를 할당합니다. 필요한 경우 AWS 인스턴스 및 EBS 스토리지에 대한 세부 정보를 보고, 인스턴스 유형을 변경하고, 인스턴스를 설정 및 해제할 수 있습니다.

단계

1. AWS 리소스 * 를 클릭합니다.

AWS 인스턴스 목록이 표시됩니다. 인스턴스 유형, AWS 위치 및 인스턴스에 연결된 볼륨과 같은 세부 정보를 볼 수 있습니다.

2. 필요한 경우 상태 열 옆에 있는 메뉴 아이콘을 선택한 다음 사용 가능한 작업 중 하나를 선택합니다.




## 볼륨을 삭제하는 중입니다

더 이상 필요하지 않은 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 탭에서 마우스 커서를 볼륨 위에 놓고 메뉴 아이콘을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 삭제를 확인하려면 * Delete * (삭제 *)를 클릭합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.