Comptes de fournisseurs cloud

Cloud Manager 3.7

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/concept_accounts_aws.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Comptes de fournisseurs cloud 1
Comptes et autorisations AWS 1
Comptes et autorisations Azure 3
Projets, autorisations et comptes Google Cloud 5

Comptes de fournisseurs cloud

Comptes et autorisations AWS

Cloud Manager vous permet de choisir le compte AWS où vous souhaitez déployer un système Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez déployer tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP sur le compte AWS initial, ou configurer d'autres comptes.

Compte AWS initial

Lorsque vous déployez Cloud Manager depuis NetApp Cloud Central, vous devez utiliser un compte AWS avec des autorisations pour lancer l'instance Cloud Manager. Les autorisations requises sont répertoriées dans le "Politique NetApp Cloud Central pour AWS".

Lorsque Cloud Central lance l'instance Cloud Manager dans AWS, il crée un rôle IAM et un profil d'instance pour l'instance. Il attache également une règle qui fournit les autorisations nécessaires à cloud Manager pour déployer et gérer Cloud Volumes ONTAP dans ce compte AWS. "Examinez comment Cloud Manager utilise les autorisations".



Cloud Manager sélectionne par défaut ce compte de fournisseur cloud lors de la création d'un nouvel environnement de travail :

Autres comptes AWS

Si vous souhaitez lancer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes AWS, vous pouvez l'un ou l'autre "Fournir des clés AWS pour un utilisateur IAM ou le numéro ARN d'un rôle dans un compte de confiance". L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, l'un avec des autorisations par le biais d'un rôle IAM dans un compte de confiance et l'autre avec les clés AWS d'un utilisateur IAM :



Vous le feriez alors "Ajoutez les comptes des fournisseurs de services clouds à Cloud Manager" En spécifiant le nom de ressource Amazon (ARN) du rôle IAM ou les clés AWS pour l'utilisateur IAM.

Après avoir ajouté un autre compte, vous pouvez le basculer lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Qu'en est-il des déploiements Marketplace et des déploiements sur site ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée de NetApp Cloud Central. Vous pouvez également déployer Cloud Manager dans AWS à partir du "AWS Marketplace" et vous le pouvez "Installez Cloud Manager sur site".

Si vous utilisez Marketplace, des autorisations sont fournies de la même manière. Il vous suffit de créer et de configurer manuellement le rôle IAM, puis de fournir des autorisations pour tous les comptes supplémentaires.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer de rôle IAM pour le système Cloud Manager, mais vous pouvez fournir des autorisations exactement comme vous le feriez pour d'autres comptes AWS.

Comptes et autorisations Azure

Cloud Manager vous permet de choisir le compte Azure dans lequel vous souhaitez déployer un système Cloud Volumes ONTAP. Vous pouvez déployer tous les systèmes Cloud Volumes ONTAP sur le compte Azure initial, ou configurer d'autres comptes.

Compte Azure initial

Lorsque vous déployez Cloud Manager à partir de NetApp Cloud Central, vous devez utiliser un compte Azure disposant des autorisations nécessaires pour déployer la machine virtuelle Cloud Manager. Les autorisations requises sont répertoriées dans le "Politique NetApp Cloud Central pour Azure".

Lorsque Cloud Central déploie la machine virtuelle Cloud Manager dans Azure, il active une "identité gérée attribuée par le système" Sur la machine virtuelle Cloud Manager, crée un rôle personnalisé et le attribue à la machine virtuelle. Le rôle fournit à Cloud Manager les autorisations de déploiement et de gestion de Cloud Volumes ONTAP dans cet abonnement Azure. "Examinez comment Cloud Manager utilise les autorisations".

Cloud Manager sélectionne par défaut ce compte de fournisseur cloud lors de la création d'un nouvel environnement de travail :

Abonnements Azure supplémentaires pour le compte initial

L'identité gérée est associée à l'abonnement dans lequel vous avez lancé Cloud Manager. Si vous souhaitez sélectionner un autre abonnement Azure, vous devez le faire "associez l'identité gérée à ces abonnements".

Autres comptes Azure

Si vous souhaitez déployer Cloud Volumes ONTAP sur différents comptes Azure, vous devez accorder les autorisations requises par "Création et configuration d'une entité de service dans Azure Active Directory" Pour chaque compte Azure. L'image suivante montre deux comptes supplémentaires, chacun étant doté d'un rôle principal de service et personnalisé qui fournit des autorisations :



Vous le feriez alors "Ajoutez les comptes des fournisseurs de services clouds à Cloud Manager" En fournissant des détails sur le principal du service AD.

Après avoir ajouté un autre compte, vous pouvez le basculer lors de la création d'un nouvel environnement de travail :



Qu’en est-il des déploiements Marketplace et des déploiements sur site ?

Les sections ci-dessus décrivent la méthode de déploiement recommandée de NetApp Cloud Central. Vous pouvez également déployer Cloud Manager dans Azure à partir du "Azure Marketplace", et vous pouvez "Installez Cloud Manager sur site".

Si vous utilisez Marketplace, des autorisations sont fournies de la même manière. Il vous suffit de créer et de configurer manuellement l’identité gérée pour Cloud Manager, puis de fournir des autorisations pour tous les comptes supplémentaires.

Pour les déploiements sur site, vous ne pouvez pas configurer d’identité gérée pour le système Cloud Manager, mais vous pouvez fournir des autorisations comme vous le feriez pour des comptes supplémentaires.

Projets, autorisations et comptes Google Cloud

Un compte de service fournit à Cloud Manager les autorisations de déploiement et de gestion des systèmes Cloud Volumes ONTAP dans le même projet que Cloud Manager, ou dans des projets différents. Les comptes Google Cloud que vous ajoutez à Cloud Manager permettent le Tiering des données.

Projet et autorisations pour Cloud Manager

Avant de déployer Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud, vous devez d’abord déployer Cloud Manager dans un projet Google Cloud. Cloud Manager ne peut pas s’exécuter sur site ou dans un autre fournisseur cloud.

Deux ensembles d’autorisations doivent être en place avant de déployer Cloud Manager à partir de "NetApp Cloud Central":

1. Vous devez déployer Cloud Manager à l’aide d’un compte Google disposant d’autorisations pour lancer l’instance de machine virtuelle Cloud Manager à partir de Cloud Central.
2. Lorsque vous déployez Cloud Manager, vous êtes invité à sélectionner un "compte de service" Pour l’instance de VM. Cloud Manager obtient les autorisations du compte de service pour créer et gérer les systèmes Cloud Volumes ONTAP en votre nom. Les autorisations sont fournies en ajoutant un rôle personnalisé au compte de service.

Nous avons configuré deux fichiers YAML qui incluent les autorisations requises pour l’utilisateur et le compte de service. "Découvrez comment utiliser les fichiers YAML pour configurer les autorisations".

L’image suivante décrit les conditions d’autorisation décrites aux numéros 1 et 2 ci-dessus :



Projet pour Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP peut résider dans le même projet que Cloud Manager ou dans un autre projet. Pour déployer Cloud Volumes ONTAP dans un autre projet, vous devez d'abord ajouter le compte de service Cloud Manager et son rôle.

- "Découvrez comment configurer un compte de service Cloud Manager (voir étape 4)".
- "Découvrez comment déployer Cloud Volumes ONTAP dans GCP et sélectionner un projet".

Compte tenu du Tiering des données

L'ajout d'un compte Google Cloud à Cloud Manager permet le Tiering des données sur un système Cloud Volumes ONTAP. Le Tiering des données transfère automatiquement les données inactives vers un stockage objet plus économique, ce qui vous permet de récupérer de l'espace dans votre stockage primaire et de réduire le stockage secondaire.

Lorsque vous ajoutez ce compte, vous devez fournir à Cloud Manager une clé d'accès de stockage pour un compte de service disposant des autorisations d'administrateur de stockage. Cloud Manager utilise les clés d'accès pour configurer et gérer un compartiment de stockage cloud pour le Tiering des données.

Une fois que vous avez ajouté un compte Google Cloud, vous pouvez activer le Tiering des données sur les volumes individuels lorsque vous les créez, les modifiez ou les répliquez.

- "Découvrez comment configurer et ajouter des comptes GCP à Cloud Manager".
- "Découvrez comment transférer des données inactives vers un stockage objet à faible coût".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.