Administration de Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/occm37/task_updating_cloud_manager.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Administration de Cloud Manager . . . 1
Mise à jour de Cloud Manager . . . 1
Gestion des espaces de travail et des utilisateurs sur le compte Cloud Central . . . 2
Suppression des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP . . . 5
Configuration de Cloud Manager pour utiliser un serveur proxy . . . 6
Renouvellement du certificat HTTPS de Cloud Manager . . . 7
Restauration de Cloud Manager . . . 7
Désinstallation de Cloud Manager . . . 8

Administration de Cloud Manager

Mise à jour de Cloud Manager

Vous pouvez mettre à jour Cloud Manager vers la dernière version ou avec un correctif que le personnel NetApp vous a partagé.

Activation des mises à jour automatiques

Cloud Manager peut se mettre à jour automatiquement dès qu'une nouvelle version est disponible. Cela vous permet d'exécuter la dernière version.

Description de la tâche

Cloud Manager se met automatiquement à jour à minuit si aucune opération n'est en cours d'exécution.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Manager Settings**.
2. Cochez la case sous mises à jour automatiques de Cloud Manager, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Mise à jour de Cloud Manager vers la dernière version

Vous devez activer les mises à jour automatiques de Cloud Manager, mais vous pouvez toujours effectuer une mise à jour manuelle directement à partir de la console Web. Cloud Manager obtient la mise à jour logicielle d'un compartiment S3 appartenant à NetApp dans AWS.

Avant de commencer

Vous devriez avoir passé en revue "nouveautés de la version" identifier les nouvelles exigences et les changements en matière de support

Description de la tâche

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Cloud Manager ne sera pas disponible pendant la mise à jour.

Étapes

1. Vérifiez si une nouvelle version est disponible en consultant le coin inférieur droit de la console :



2. Si une nouvelle version est disponible, cliquez sur **Chronologie** pour déterminer si des tâches sont en cours.

   Si des tâches sont en cours, attendez qu'elles se terminent avant de passer à l'étape suivante.

3. Dans le coin inférieur droit de la console, cliquez sur **Nouvelle version disponible**.
4. Sur la page mise à jour du logiciel Cloud Manager, cliquez sur **mise à jour** en regard de la version souhaitée.

5. Complétez la boîte de dialogue de confirmation, puis cliquez sur **OK**.

Résultat

Cloud Manager démarre le processus de mise à jour. Vous pouvez vous connecter à la console après quelques minutes.

Mise à jour de Cloud Manager avec un correctif

Si NetApp a partagé un correctif avec vous, vous pouvez mettre à jour Cloud Manager avec le correctif fourni directement à partir de la console Web de Cloud Manager.

Description de la tâche

La mise à jour du correctif prend généralement quelques minutes. Cloud Manager ne sera pas disponible pendant la mise à jour.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **mise à jour logicielle**.

2. Cliquez sur le lien pour mettre à jour Cloud Manager avec le correctif fourni.

3. Complétez la boîte de dialogue de confirmation, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez le correctif que vous avez fourni.

Résultat

Cloud Manager applique le correctif. Vous pouvez vous connecter à la console après quelques minutes.

Gestion des espaces de travail et des utilisateurs sur le compte Cloud Central

"Après avoir effectué la configuration initiale", vous devrez peut-être gérer ultérieurement les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs de service.

"Découvrez comment fonctionnent les comptes Cloud Central".

Ajout d'utilisateurs

Associez les utilisateurs de Cloud Central au compte Cloud Central pour qu'ils puissent créer et gérer des environnements de travail dans Cloud Manager.

Étapes

1. Si l'utilisateur ne l'a pas déjà fait, demandez-lui d'aller à "NetApp Cloud Central" et créez un compte.
2. Dans Cloud Manager, cliquez sur **Paramètres de compte**.
3. Dans l'onglet utilisateurs, cliquez sur **associer utilisateur**.
4. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur et sélectionnez un rôle pour l'utilisateur :
   - **Administrateur de compte** : peut effectuer n'importe quelle action dans Cloud Manager.
   - **Workspace Admin** : permet de créer et de gérer des ressources dans des espaces de travail attribués.
5. Si vous avez sélectionné Workspace Admin, sélectionnez un ou plusieurs espaces de travail à associer à cet utilisateur.



6. Cliquez sur **associer utilisateur**.

Résultat

L'utilisateur doit recevoir un e-mail de la part de NetApp Cloud Central intitulé « Account Association ». Il contient les informations nécessaires pour accéder à Cloud Manager.

Résultat

L'utilisateur doit recevoir un e-mail de la part de NetApp Cloud Central intitulé « Account Association ». Il contient les informations nécessaires pour accéder à Cloud Manager.

Suppression d'utilisateurs

La dissociation permet d'interdire l'accès aux ressources d'un compte Cloud Central.

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.
2. Cliquez sur le menu d'action de la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Cliquez sur **Disassocier utilisateur** et cliquez sur **Disassocier** pour confirmer.

Résultat

L'utilisateur ne peut plus accéder aux ressources de ce compte Cloud Central.

Gestion des espaces de travail d'un administrateur d'espace de travail

Vous pouvez associer et dissocier les administrateurs d'espace de travail avec des espaces de travail à tout moment. L'association de l'utilisateur lui permet de créer et d'afficher les environnements de travail dans cet espace de travail.

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.
2. Cliquez sur le menu d'action de la ligne correspondant à l'utilisateur.



3. Cliquez sur **gérer les espaces de travail**.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer à l'utilisateur et cliquez sur **appliquer**.

Résultat

Il est désormais possible d'accéder à ces espaces de travail à partir de Cloud Manager, tant que le connecteur de service était également associé aux espaces de travail.

Gestion des espaces de travail

Gérez vos espaces de travail en les créant, en les renommant et en les supprimant. Notez que vous ne pouvez pas supprimer un espace de travail s'il contient des ressources. Elle doit être vide.

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.
2. Cliquez sur **espaces de travail**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
    - Cliquez sur **Ajouter un nouvel espace de travail** pour créer un nouvel espace de travail.
    - Cliquez sur **Renommer** pour renommer l'espace de travail.
    - Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer l'espace de travail.

Gestion des espaces de travail d'un connecteur de service

Vous devez associer ce connecteur de service aux espaces de travail pour que les administrateurs d'espace de travail puissent accéder à ces espaces de travail à partir de Cloud Manager.

Si vous ne disposez que d'administrateurs de compte, il n'est pas nécessaire d'associer le connecteur de service aux espaces de travail. Ils peuvent accéder par défaut à tous les espaces de travail dans Cloud Manager.

"En savoir plus sur les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs de service".

Étapes

1. Cliquez sur **Paramètres de compte**.
2. Cliquez sur **Service Connector**.
3. Cliquez sur **gérer les espaces de travail** pour le connecteur de service que vous souhaitez associer.
4. Sélectionnez les espaces de travail à associer au connecteur de service et cliquez sur **appliquer**.

Suppression des environnements de travail Cloud Volumes ONTAP

L'administrateur des comptes peut supprimer un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour le déplacer vers un autre système ou pour résoudre les problèmes de détection.

Description de la tâche

La suppression d'un environnement de travail Cloud Volumes ONTAP le supprime de Cloud Manager. Il ne supprime pas le système Cloud Volumes ONTAP. Vous pourrez par la suite redécouvrir l'environnement de travail.

La suppression d'un environnement de travail de Cloud Manager vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Redécouvrez-le dans un autre espace de travail
- Redécouvrez-le à partir d'un autre système Cloud Manager

- Redécouvrez-le si vous avez rencontré des problèmes lors de la découverte initiale

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres, puis sélectionnez **Outils**.

2. Dans la page Outils, cliquez sur **lancer**.
3. Sélectionnez l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP que vous souhaitez supprimer.
4. Sur la page Revue et approbation, cliquez sur **Go**.

Résultat

Cloud Manager supprime l'environnement de travail. Les utilisateurs peuvent à tout moment redécouvrir cet environnement de travail à partir de la page des environnements de travail.

Configuration de Cloud Manager pour utiliser un serveur proxy

Lorsque vous déployez Cloud Manager pour la première fois, il vous invite à entrer un serveur proxy si le système ne dispose pas d'un accès Internet. Vous pouvez également saisir et modifier manuellement le proxy à partir des paramètres de Cloud Manager.

Description de la tâche

Si vos règles d'entreprise exigent que vous utilisiez un serveur proxy pour toutes les communications HTTP sur Internet, vous devez configurer Cloud Manager pour qu'il utilise ce serveur proxy. Le serveur proxy peut se trouver dans le cloud ou dans votre réseau.

Lorsque vous configurez Cloud Manager pour qu'il utilise un serveur proxy, Cloud Manager, Cloud Volumes ONTAP et le médiateur HA utilisent tous le serveur proxy.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **Cloud Manager Settings**.

2. Sous Proxy HTTP, entrez le serveur à l’aide de la syntaxe <a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a>, Indiquez un nom d’utilisateur et un mot de passe si une authentification de base est requise pour le serveur, puis cliquez sur <strong>Enregistrer</strong>.

> Cloud Manager ne prend pas en charge les mots de passe qui incluent le caractère @.

Résultat

Après avoir spécifié le serveur proxy, les nouveaux systèmes Cloud Volumes ONTAP sont automatiquement configurés pour utiliser le serveur proxy lors de l'envoi de messages AutoSupport. Si vous ne spécifiez pas le serveur proxy avant que les utilisateurs ne créent des systèmes Cloud Volumes ONTAP, ils doivent utiliser System Manager pour définir manuellement le serveur proxy dans les options AutoSupport pour chaque système.

Renouvellement du certificat HTTPS de Cloud Manager

Vous devez renouveler le certificat HTTPS de Cloud Manager avant son expiration pour garantir un accès sécurisé à la console Web de Cloud Manager. Si vous ne renouvelez pas le certificat avant son expiration, un avertissement s'affiche lorsque les utilisateurs accèdent à la console Web via HTTPS.

Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console Cloud Manager, cliquez sur l'icône Paramètres et sélectionnez **HTTPS Setup**.

   Des informations détaillées sur le certificat Cloud Manager s'affichent, y compris la date d'expiration.

2. Cliquez sur **renouveler le certificat HTTPS** et suivez les étapes pour générer une RSC ou installer votre propre certificat signé par une CA.

Résultat

Cloud Manager utilise le nouveau certificat signé par l'autorité de certification pour fournir un accès HTTPS sécurisé.

Restauration de Cloud Manager

Votre "Compte NetApp Cloud Central" Permet de restaurer facilement une configuration Cloud Manager. Le compte est un service exécuté dans Cloud Central. Les utilisateurs, les espaces de travail et les connecteurs de service associés sont donc toujours accessibles. Même si votre système Cloud Manager a été supprimé par erreur.

> Depuis la version 3.7.1, Cloud Manager ne prend plus en charge le téléchargement d'une sauvegarde et son utilisation pour restaurer la configuration. Procédez comme suit pour restaurer Cloud Manager.

Étapes

1. Déployez un nouveau système Cloud Manager dans votre compte Cloud Central.

   "Options de déploiement"

2. Ajoutez vos comptes de fournisseurs cloud et vos comptes du site de support NetApp à Cloud Manager.

   Cette étape permet de préparer Cloud Manager pour créer d'autres systèmes Cloud Volumes ONTAP chez votre fournisseur cloud.

   Il est important d'effectuer cette étape si vous avez utilisé des clés AWS pour déployer un système Cloud Volumes ONTAP existant que vous voulez découvrir sur ce nouveau système Cloud Manager. Cloud

Manager a besoin des clés AWS pour découvrir et gérer correctement Cloud Volumes ONTAP.

- "Ajout de comptes AWS à Cloud Manager"
- "Ajout de comptes Azure à Cloud Manager"
- "Ajout de comptes du site de support NetApp à Cloud Manager"

3. Redécouvrez vos environnements de travail : systèmes Cloud Volumes ONTAP, clusters sur site et configurations NetApp Private Storage pour le cloud.
   - "Ajout de systèmes Cloud Volumes ONTAP existants à Cloud Manager"
   - "Découverte des clusters ONTAP"

Résultat

Votre configuration Cloud Manager est restaurée avec vos comptes, paramètres et environnements de travail.

Désinstallation de Cloud Manager

Cloud Manager inclut un script de désinstallation que vous pouvez utiliser pour désinstaller le logiciel pour résoudre les problèmes ou supprimer définitivement le logiciel de l'hôte.

Étapes

1. À partir de l'hôte Linux, exécutez le script de désinstallation :

   /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silencieux]

   silent exécute le script sans vous demander de confirmer.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.